# 计算机系统结构 第二章 指令系统

主 讲: 刘超

中国地质大学(武汉)计算机学院

#### 第二章指令系统

- 2.1 指令系统结构的分类
- 2.2 寻址技术
- 2.3 指令格式的优化设计
- 2.4 指令系统的功能设计
- 2.5 指令系统的发展方向和优化
- 2.6 小结
- 2.7 习题

#### 2.3 指令格式的优化设计

- ■指令格式优化主要目标和研究内容
- ■指令的组成
- 操作码的优化
- ■指令字格式的优化
- ■指令格式设计举例

## 1) 指令格式优化的 主要目标和研究内容

指令格式的优化设计:是指如何用最短的二进制位数来表示指令的操作信息和地址信息,使指令的平均字长最短。

#### ■ 主要目标

- 节省程序的存储空间
- 指令格式尽量规整,减少硬件译码的难度

#### ■研究内容

- 操作码的优化表示
- 地址码的优化表示

## 2) 指令的组成

- 一般的指令主要由两部分组成:操作码和地址码
- 操作码主要包括两部分内容:
  - 操作种类: 加、减、乘、除、数据传送、移位、转移、输入输出
  - 操作数的数据类型:
    - 定点数、浮点数、复数、字符、字符串、逻辑数、向量等
    - 若采用自定义数据表示法,则操作码不必指出操作数的数据类型
- 地址码通常包括三部分内容:
  - **操作数的地址**:直接地址、间接地址、立即数、寄存器编号、变址寄存器编号
  - 地址的附加信息:如偏移量、块长度、跳距等
  - <mark>寻址方式</mark>:直接寻址、间接寻址、立即数寻址、变址寻址、相对 寻址、寄存器寻址

## 3) 操作码的优化表示

操作码的优化编码方法通常有三种:

- ① 定长操作码;
- ■② Huffman编码;
- ③ 扩展编码。

## ①定长操作码

- 所有指令的操作码长度都是相等的。
- 规整简单,但浪费空间。

如果操作码有n个

那么操作码的位数至少应该有

$$l = \lceil Log_2 n \rceil$$

- 例:已知操作码的个数n = 15,求定长编码的最小平均码长。
- ■解:

$$l = \lceil Log_2 15 \rceil = 4$$

## ② Huffman编码


- 对使用频度最高的对象,用最短位数的编码表示,对使用最低的对象,用最长位数的编码表示。
- ■构造方法:使用哈夫曼树来构造

#### 利用Huffman树进行操作码编码

- 利用Huffman树进行操作码编码的方法,又称为最小概率合并法。
  - 将各事件按其使用频度从小到大依次排列;
  - ■每次从中选择两个频度值最小的结点,将其合并成一个新的结点,并把新结点画在所选结点的上面,
  - ■然后用两条边把新结点分别与那两个结点相连。
    - ■新结点的频度值是所选两个结点的频度值的和。
  - ■把新结点与其他剩余未结合的结点一起,再以上面的步骤进行处理,反复进行,直到全部结点都结合完毕、形成根结点为止。

#### Huffman编码示例1


指令	频率	Huffman 编码	长度
$I_1$	0.40	1	1
$I_2$	0.26	01	2
$I_3$	0.15	001	3
$I_4$	0.06	00011	5
$I_5$	0.05	00010	5
$I_6$	0.04	00001	5
$I_7$	0.04	00000	5



#### Huffman编码示例2

■ 计算机具有7种操作码。固定长编码需要3位二进制。如何采用 Huffman编码。

指令	概率	
I1	0.45	
I2	0.30	
I3	0.15	
I4	0.05	
I5	0.03	
I6	0.01	
I7	0.01	



指令	概率	Huffman编码	编码长度
I1	0.45	0	1
I2	0.30	10	2
I3	0.15	110	3
I4	0.05	1110	4
I5	0.03	11110	5
I6	0.01	111110	6
I7	0.01	111111	6

#### 注:

■ 哈夫曼树构造过程可以总结为:

从小到大排序, 最小两个合并, 重复上述过程, 只剩一个结束。

■哈夫曼树不是唯一的(因为相同的频率可以任取一个在前,且编码时又可任取左1或左0),但所得的平均码长应是一样的。

## ③ 扩展编码

#### ■ Huffman编码有优点,但缺点也比较明显:

- 优点:平均信息长度短,冗余量小。
- 缺点:操作码不规整,码长种类较多,不利于硬件的译码, 也不利于软件的编译,另外,也很难与地址码配合形成长 度规整的指令编码。

#### ■ 改进:扩展编码法

- ■由定长操作码与Huffman编码法相结合形成的折中方案
- 主要思想:限定几种码长,使用频度高的用短码,使用频度低的用长码,短码不能是长码的前缀。

# 扩展编码的表示方法

- 用码长表示: 用横线隔开不同码长, 例如4-8-12法。
- 用码点数表示: 例如15/15/15法, 8/64/512法
  - 15/15/15法,每一种码长都有4位可编码位(前头可以有相同的扩展标识前缀),可产生16个码点(即编码组合),但是至多只能使用其中15个来表示事件,留下1个或多个码点组合作为更长代码的扩展标识前缀。已经用来表示事件的码点组合不能再作为其它更长代码的前导部分,否则接收者会混淆。这就是"非前缀原则"。
  - 8/64/512法,每一种码长按4位分段,每一段中至少要留下1位或多位作为扩展标识。各段剩下的可编码位一起编码,所产生的码点用来对应被编码事件。每一段中的标识位指出后面还有没有后续段。

## 扩展编码的表示方法

```
0000
1111 0000
```

```
000
          001
           111
          000
                   000
          000
                   001
                   111
                   000
          000
                           000
          000
                   000
                           001
512
```

15/15/15 编码法

8/64/512 编码法

#### 扩展编码的分类

- 等长编码法是对出现频率较低的操作码用较长的编码表示时,每次扩展的编码位数相等,如2-4-6扩展法是指每次扩展时加长2位。
- 不等长编码法是指每次扩展的编码位数不相等,如1-2-3-5扩展法的前两次扩展都加长1位,第3次扩展加长2位。

## 示例:扩展编码

$I_{\mathrm{i}}$	$P_i$	1-2-3-5编码	2-4编码(3/4)	2-4编码(2/8)
I1	0.45	0	00	00
I2	0.30	10	01	01
13	0.15	110	10	1000
<b>I</b> 4	0.05	11100	1100	1001
15	0.03	11101	1101	1010
16	0.01	11110	1110	1011
I7	0.01	11111	1111	1100

## 编码方法性能指标

#### ■ 平均码长/

■ 信息熵H(Entropy):表示 用二进制编码表示n个码点时, 理论上的最短平均码长。任何 实际编码得到的平均码长/都 大于H。

$$l = \sum_{i=1}^{n} (P_i \cdot l_i)$$

 $P_i$ 是操作码i的使用概率  $l_i$ 是操作码i的长度 n为操作码个数

$$H = -\sum_{i=1}^{n} \left[ P_i \cdot \log_2(P_i) \right]$$

■ <mark>信息冗余量</mark>:表明消息编码中 "无用成分"所占的百分比, 用来衡量代码优化的程度。

$$R = \frac{l - H}{l} = (1 - \frac{H}{l})$$

#### 例: 定长编码的信息冗余量

■ 定长编码的平均码长为

$$l = \lceil \log_2 n \rceil$$

■ 定长编码的信息冗余量为

$$R = \frac{l - H}{l} = 1 - \frac{-\sum_{i=1}^{n} p_i \cdot \log_2 p_i}{\lceil \log_2 n \rceil}$$



■ 某计算机有7种不同的 操作码。其使用概率 如图所示, 试比较定 长编码、 Huffman编 码、1-2-3-5不等长扩 展编码、2-4(3/4)等长 扩展编码、2-4(2/8)等 长扩展编码的熔以及 平均码长、信息冗余 **₩**0

指令	概率
I1	0.45
I2	0.30
I3	0.15
I4	0.05
I5	0.03
I6	0.01
I7	0.01

#### 解:

■ 熵H=

 $(2 \times 0.01 \times \log_2 0.01 + 0.03 \times \log_2 0.03 + 0.05 \times \log_2 0.05 + 0.15 \times \log_2 0.15 + 0.3 \times \log_2 0.3 + 0.45 \times \log_2 0.45)$  $\approx 1.95$ 

■定长编码的平均码长


$$l = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$$

■ 定长编码的信息冗余量

$$R = \frac{l - H}{l} = 1 - \frac{H}{l} = 1 - \frac{1.95}{3} \approx 35\%$$

#### ■ Huffman编码

指令	概率
I1	0.45
I2	0.30
I3	0.15
I4	0.05
I5	0.03
I6	0.01
I7	0.01



#### Huffman编码的平均 码长

$$l = \sum_{i=1}^{n} (P_i \cdot l_i) =$$

指令	概率	Huffman编码	编码长度
I1	0.45	0	1
I2	0.30	10	2
I3	0.15	110	3
I4	0.05	1110	4
I5	0.03	11110	5
I6	0.01	111110	6
I7	0.01	111111	6

$$0.45 \times 1 + 0.30 \times 2 + 0.15 \times 3 + 0.05 \times 4 + 0.03 \times 5 + 0.01 \times 6 + 0.01 \times 6$$
  
= 1.97

#### ■ Huffman编码的信息

冗余量

$$R = \frac{l - H}{l} = (1 - \frac{H}{l}) = (1 - \frac{1.95}{1.97}) = 1.0\%$$

可见, Huffman编码 明显优于定长编码

#### ■扩展编码

$I_{ m i}$	$P_i$	1-2-3-5编码	2-4编码(3/4)	2-4编码(2/8)
I1	0.45	0	00	00
12	0.30	10	01	01
13	0.15	110	10	1000
<b>I</b> 4	0.05	11100	1100	1001
15	0.03	11101	1101	1010
<b>I6</b>	0.01	11110	1110	1011
<b>I7</b>	0.01	11111	1111	1100

- 采用1-2-3-5不等长扩展编码的操作码平均长度为:
  - $l=(0.45 \times 1+0.30 \times 2+0.15 \times 3+(0.05+0.03+0.01+0.01) \times 5$ =2.00(\(\doc{\pi}\)
  - 信息冗余量为: R=1-1.95/2.00=2.5%
- 采用2-4(3/4)等长扩展编码的操作码平均长度为:
  - $l=(0.45+0.30+0.15)\times 2+(0.05+0.03+0.01+0.01)\times 4 = 2.20$
  - 信息冗余量为: R=1-1.95/2.20=11.4%
- 采用2-4(2/8)等长扩展编码的操作码平均长度为:
  - $l=(0.45+0.30)\times2+(0.15+0.05+0.03+0.01+0.01)\times4=2.50$   $\dot{\Box}$
  - 信息冗余量为: R=1-1.95/2.50=22%
- 由上可知, 1-2-3-5不等长扩展编码优于后两种等 长扩展编码。

#### 2.6 小结

- 本章主要内容有指令优化、指令系统发展方向(CISC, RISC)两个部分。具体细节如下:
- 指令优化
  - 操作码优化
    - ■定长编码、Huffman编码、扩展编码方法
    - ■编码方法性能指标(熵H,平均码长L,信息冗余量R)
  - 操作数优化
    - ■地址表示形式、寻址方式、地址制;
    - ■如何使操作数地址部分和操作码配合,使指令最短、最有效
- 指令系统发展方向
  - CISC、RISC定义; CISC的缺点及RISC的由来;
  - 设计RISC的一般原则
  - ■设计RISC机器的关键技术