汇编语言程序设计B (Assembly Language Programming)

李显巨 15171468643 ddwhlxj@cug.edu.cn


使用教材及参考书

使用教材

✓<u>邵玉祥</u>主编,**汇编语言程序设计,** 科学出版社

参考书

- ✓ <u>工庆生</u>主编,<u>汇编语言程序设计</u> 教程,人民邮电出版社
- ✓<u>王爽</u>著,**汇编语言(第三版)**,清华大学出版社



使用教材及参考书



考核方式

总成绩

✓期末考查成绩(70%)+平时成绩(30%)

平时成绩

✓考勤: 16次课, 随机考勤10次(时间、点名人数随机)

√课堂提问:鼓励主动回答问题(<mark>加分,主动算两次</mark>)

✓作业: 4次 某学期平均分(67人): 79,3不及格

✓上机实习:上机考勤、程序检查^{14人加分绩点突破(80以上)}

已学计算机语言

√C++...

找工作需掌握的语言

√C++、Java、Python…

为什么还要学汇编??

汇编语言的独特优势

- ✓控制计算机的硬件, 充分发挥硬件性能
- ✓目标代码简短,占用内存少,执行速度快

汇编语言的用途

✓存储器容量有限,但需要快速和实时响应的场合,比如**仪器仪表,家用电器和工业控制**设备中 _{行业性单位}



6

汇编语言的用途

✓在系统程序的核心部分,以及与系统硬件频繁打交道的部分。比如操作系统的核心程序段、I/O接口电路的初始化程序、外部设备的底层驱动程序,以及频繁调用的子程序、动态连接库、某些高级绘图程序、视频游戏程序等等。

✓还可以用于**软件的加密和解密、计算机病毒的分析和** 防治,以及程序的调试和错误分析等

课程目的

✓通过学习汇编语言,能够加深对计算机原理和操作系统等课程的理解。通过学习和使用汇编语言,能够感知、体会和理解机器的逻辑功能,向上为理解各种软件系统的原理,打下技术理论基础;向下为掌握硬件系统的原理,打下实践应用基础。

总结

✓要学深计算机专业,请学汇编语言。

要想开发系统底层,请学好汇编语言。

其掌握程度是衡量计算机专业学生水平的标准。

第1章 汇编语言基础

- ✓1.1 机器语言与汇编语言
- ✓1.2 数制与数制之间的转换
- ✓1.3 有符号数与无符号数
- **✓1.4** 原码、反码、<mark>补码</mark>
- ✓1.5 ASCII码

1.1 机器语言与汇编语言

计算机语言 交流信息的工具

✓机器语言、汇编语言、**高级语言** 优缺点

机器语言

CPU指令集

✓机	器指令:	是扌
每-	-条机器	計ぐ

✓机器指令格式:

进制代码

型号	<u>Intel 酷睿i7 8700K</u>	<u>Intel 酷睿i7 8700</u>	<u>Intel 酷容i7 8086K(限</u> <u>量版)</u>
价格/商家	¥ 2599 2018-05-10 <u>70商家在售</u>	¥ 2399 2018-05-10 71商家在售	¥3699 2018-08-07 <u>37商家在售</u>
技术参数			



指今集

进入词条

指令集是存储在CPU内部,对CPU运算进行指导和优化的硬程序。拥有这些指令集,CPU就可以更高效地运行。Intel主要有x86, EM64T, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 (Super SSE3), SSE4A, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, VMX等指令集。AMD主要是x86, x86-64, 3D-Now!指令集。

1.1 机器语言与汇编语言

✓ 机器指令长度: 计算机字长。

提问: 计算机字长、操作系统位数是否相等? 4GB/16TB

- ✓ 机器指令也常常被称为硬指令,它是面向机器硬件的,即每台计算机都规定了自己所特有的、一定数量的基本指令,这批指令的全体即为计算机的指令系统,这种机器指令的集合就是机器语言。
- ✓ 机器语言是最低级的语言,是用二进制代码表示的计算机能直接识别和执行的一种机器指令的集合。用机器语言编写的、计算机能直接执行的程序称为机器语言程序。

1.1 机器语言与汇编语言

机器指令举例

✓将变量x的内容加2,结果仍保留在x存储单元中, 其中变量x的偏移地址为1000H, 且为字类型存储单 元。指令码如下:

√10000011

第1、2行中的两个8位二进制数是操作码,表 示要进行"加"操作;

00000110

0000000

00010000

0000010

第3、4行中的两个8位二进制数指出了第一个 加数(称目的操作数)所存放的偏移地址 1000H,相加的结果也送入该存储单元中。

第5个字节的8位二进制数指出了第二个加数 (称源操作数)是2。

机器语言的优缺点

优点

✓ 执行速度快,直接执行指令码。

缺点

✓机器指令是用许多二进制数表示的,用机器语言编程必然**很繁琐**,非常消耗精力和时间,难记忆,易弄错,并且难以检查程序和调试程序,工作效率低。

作为用户该怎么办?

汇编语言的产生

✓因为机器指令是用二进制表示的,编写程序相当麻烦,而且写出的程序也难以阅读和调试,所以为了克服这些缺点,人们就想出了用"助记符"表示机器指令的操作码,用"变量"代替操作数的存放地址,另外还可以在指令前加上标号,用来代表该指令的存放地址等。

✓这种用符号书写的、其主要操作与机器指令基本一一对应的、并遵循一定语法规则的计算机语言就是 汇编语言,用汇编语言编写的程序称为汇编源程序。

汇编语言的实质


- ✓汇编语言也是低级语言,
- ✓是面向机器的语言,
- ✓实质是机器语言的符号化。

例题改写

✓前面的例题用汇编语言来写:

ADD WORD PTR DS: [1000], 2

- ✓ADD为加指令的助记符
- ✓DS: [1000]表示在当前数据段中、偏移地址为1000H 存储单元中的内容,是目的操作数
- ✓WORD PTR说明了这个目的操作数是字类型,而源操作数是2,相加的结果送入目的操作数所在的原存储单元中



16

汇编与编译

✓由于汇编语言是为了方便用户而设计的一种符号语言,因此,用它编写的源程序并不能直接被计算机所识别,必须将它"翻译"成由机器指令组成的机器语言程序后,计算机才能执行。

✓这种由汇编源程序经过"翻译"转换成的机器语言程序也称为目标程序,目标程序中的二进制代码(即机器指令)称为目标代码,一般以OBJ作为文件扩展名。

✓这个"翻译"工作又称为"<mark>汇编</mark>",在高级语言中又 称为"编译"。


装配与连接

✓汇编源程序经汇编后生成的目标代码,还不能直接交给计算机去执行,还需要通过连接程序的装配才具备可执行性,装配结果称为"执行文件",一般以EXE作为文件的扩展名。

✓同时,连接程序还具有把多个目标程序装配在一起的功能,或者把目标程序与预先编写好的 子程序库中的子程序连接在一起,构成较大的 执行文件。

程序调试

✓汇编语言源程序、汇编程序、目标程序、 连接程序、执行文件关系图



汇编语言

- ✓在汇编程序过程中,为了让汇编程序正确地完成翻译工作,必须告诉汇编程序,**源程序从什么位置开始存放**,汇编到**什么位置结束,数据放在什么位置,数据的类型**是什么,**留多少内存单元**作为**临时存储区**等。
- ✓这就需要源程序中有一套告诉汇编程序如何进行汇编工作的命令,成为<mark>伪指令</mark>(或汇编控制命令)。
- ✓指令助记符、语句标号、数据变量和伪指令及它们的使用规则构成了整个汇编语言的内容。

宏汇编

- ✓由于汇编语句与机器指令相对应,编写也相当麻烦。为提高编程效率,现代计算机提供了宏汇编程序。
- ✓宏汇编程序:允许程序员用一个名字(宏指令) 来代替程序中重复出现的一组语句。然后用宏指 令名和不同参数进行调用。
- ✓Intel 8086宏汇编程序: MASM.EXE

Microsoft Macro Assembler

汇编语言的优点

- ✓能够最大限度地发挥硬件的功能。
- ✓ 高速度、高效率:能够直接访问与硬件相关的存储器或 I/O 端口;
- ✓能够对**关键代码进行更准确的控制**,避免因线程 共同访问或者硬件设备共享引起的死锁;
- ✓能够根据特定的应用**对代码做最佳的优化**,提高 运行速度;
- ✓能够**不受编译器的限制**,对生成的二进制代码进 行完全的控制;

汇编语言的缺点

- ✓机器相关性,可移植性差
- ✓可维护性差,难以调试
- ✓必须对机器非常了解

汇编有16位汇编,32位汇编,64位汇编;

本课程重点介绍的是Intel 8086/8088宏汇编语言,因此以16位为主,32位为辅。

1.2 数制与数制之间的转换

✓ 数制是人们常用的一种计数方法,任何一种数制都涉及以下三个问题。

计数符号

- ✓二进制数符集中有2个符号: 0和1;
- ✓八进制数符集中有8个符号: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- ✓十进制数符集中有10个符号: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- ✓ 十六进制数符集中有16个符号: 0, 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F。

基数和权

✓如果把用K进制书写的一个整数从右往左依次记做第0位、第1位、…、第n位,则第i位上的数符a_i所代表的含义是a_i*kⁱ。在此,我们把k称为一个数制的基数,而把kⁱ称为k进制数第i位的权。

计数规则

✓简单的说,就是"逢k进1,借1当k"。

不难看出,一个任意k进制数可以写成以下形式: a_na_{n-1}a_{n-2}...a₁a₀=a_n*kⁿ+a_{n-1}*kⁿ⁻¹+a_{n-2}*kⁿ⁻²......+a₁*k¹+a₀*k⁰

数制之间的转换

- ✓把非十进制数转换成十进制数
- ✓把十进制数转换成非十进制数(除k取余)
- ✓二进制、八进制、十六进制之间的转换

切记比例系数? (3:1,4:1)

例题

- 1. 把十六进制数1AB2C转为十进制
- 2. 把十进制数15370转换为十六进制
- 3. 将二进制数1011001101011111转换为八进制和十六进制

```
1. 万式=|x|6<sup>t</sup>+10×16<sup>3</sup>+||x|6<sup>2</sup>
+2×16+12

= 011 011 001 101 011 111
= (331537)<sub>8</sub>
=(B35F)<sub>K</sub>
```

数的书写方法

下标法

- ✓(1001)。表示二进制数1001;
- ✓(377)8表示八进制数378;
- ✓(377)₁₆表示十六进制数377;

前导法

✓十六进制数123在C语言中写作0x123。

后缀法

✓汇编语言中就采取这种写法。二进制、八进制、十进制和十六 进制的后缀符号分别是B、Q、D和H。比如:

> 1011B表示二进制数1011; 1011H表示十六进制数1011。

0ABCH 578

1.3 有符号数与无符号数

- ✓负数是程序设计中必须面对的问题。但是计算机内部并没有正负号,只有0和1。计算机内部区分正负数的方法是,在存放数的若干个二进制位(一般是8位、16位或32位)中,用最高位作为符号位,这一位是1表示该数是负数,而这一位是0则表示该数非负。
- ✓8位补码所能表示的有符号数范围为80H~7FH, 即-128<=N<=127;
- ✓16位补码所能表示的有符号数范围为8000H~7FFFH,即 -32768<=N<=32767;
- ✓32位有符号数的表示范围为8000000H~7FFFFFFH。

1.3 有符号数与无符号数

但是,在某些情况下,要处理的数全是正数,此时再保留符号位就没有意义了,为此可以把最高有效位作为数值位处理,这样的数称为无符号数。 其中:

8位无符号数的表示范围为00H~0FFH,即 0<=N<=255;

16位无符号数的表示范围为0000H~0FFFFH,即0<=N<=65535;

32位无符号数的表示范围为0000000H~ 0FFFFFFH, 0<=N<=2^32-1。

重点强调

- ✓Intel 8086微处理器是定点机,没有处理浮点数的专门指令,对于浮点数的运算只能用程序来实现,而且是将小数点位固定在第0位的后面,所以针对8086宏汇编语言而言处理的数据都是有符号定点整数,无符号整数通常用来表示地址和进行逻辑运算。
- ✓ 存放在计算机内部的数是否有符号是人为 看待的问题,而不是数据本身所具备的属性。

1.4 原码、反码、补码

- ✓计算机中的数是用二进制数来表示的,数的符号 也是用二进制表示,一般用最高有效位来表示机 器数的符号("0"表示正数,"1"表示负数)。
- ✓一个数连同其符号在内均用二进制表示,这样的数称为机器数。
- ✓机器数原来的实际值(符号仍用"+"和"一") 称为真值。
- ✓机器数可以用不同的编码来表示,常用的有原码、 反码及补码。

1.4 原码、反码、补码

- ✓ 原码的编码规则为:保持真值的数值部分不变, 最高位为符号(0或1)的数值化表示。
- ✓ 反码的编码规则为:对于正数,保持真值的数值部分不变,最高位加符号位"0";对于负数,对其真值的数值部分按位取反(将1变为0,0变为1),最高位加符号位"1"。
- ✓ 补码的编码规则为:对于正数,保持真值的数值部分不变,最高位加符号位"0";对于负数,对其真值的数值部分按位取反后加1,最高位加符号位"1"。

例题: 求解原码、反码、补码

例1:设M=+61=+3DH

则n=8时

M的8位原码为: [M]原=3DH

M的8位反码为: [M]反=3DH

M的8位补码为: [M]补=3DH

而n=16时

M的16位原码: [M]原=003DH

M的16位反码: [M]反=003DH

M的16位补码: [M]补=003DH

例2:设M=-61=-3DH

则n=8时,M的8位原码为: [M]原=0BDH

M的8位反码为: [M]反=0C2H

M的8位补码为: [M]补=0C3H

而n=16时, M的16位原码: [M]原=803DH

M的16位反码: [M]反=0FFC2H

M的16位补码: [M]补=0FFC3H

三种编码之间有如下关系:

正数: [M]原=[M]反=[M]补

负数: 反码是原码除符号位外的按位取反,

补码是原码的"取反加1",保留符号位。

符号扩展

✓符号扩展是指一个数从较少位数增加到较多位数的过程,但增加的空位均由最高符号位填充。一般是指一个数由8位扩展到16位,或从16位扩展到32位。从本节以上的两个实例中可以看出,M的16位补码实际上是其8位补码的符号扩展。

✓ 由此可以得出以下重要结论: 一个二进制数的补码表示中的最高位(即符号位)向左扩展若干位(即符号扩展)后,所得到的数仍是该数的补码。

错误?

课前回顾

- ✓汇编语言的本质?
- ✓汇编语言有哪4个组分及它们的使用规则构成?

1.5 ASCII码

✓计算机中所处理的数据包括数值数 据和字符数据,数据在计算机内的 存储都以二进制的形式。对于字符 数据而言,是用一个字节表示一个 字符的,其字符的数值表示规律是 以美国信息标准交换代码ASCII码 为标准的。

1.5 ASCII码

- ✓在8086/8088中,从键盘输入的任意字符, 在计算机内的表示都是ASCII码的形式。例如,当从键盘输入字符串'1234ABCD'时,它们立即被转换成与之对应的ASCII 31H, 32H, 33H, ..., 44H, 如果在程序中需要用到数字1234时,必须把相应的ASCII码转换成原来数字。
- ✓同样,当用户需要在显示器上显示自己程序的运行结果1234时,只要将它们逐一转换成与其对应的ASCII码后,存放在主存中,然后送显示器显示即可。

1.5 ASCII码

- ✓在高级语言中,这些转换工作由系统 独立完成,而不需用户作处理,但在汇 编语言中,这些工作只能由用户自己完 成。
- ✓为了区别数值数据,程序中的字符数据全部以单引号或双引号括起来,常用字符的ASCII码如下表所示。

ASCII码表

字符	ASCII码	字符	ASCII码	字符	ASCII码	字符	ASCII码
0	30H	a	61H	k	6ВН	u	75H
1	31H	b	62H	1	6СН	V	76H
2	32H	c	63H	m	6DH	W	77H
3	33H	d	64H	n	6ЕН	X	78H
4	34H	e	65H	0	6FH	у	79H
5	35H	f	66H	p	70H	Z	7AH
6	36H	g	67H	q	71H	A	41H
7	37H	h	68H	r	72H	В	42H
8	38H	i	69H	S	73H	С	43H
9	39H	j	6AH	t	74H	D	44H
Е	45H	J	4AH	О	4FH	T	54H
F	46H	K	4BH	P	50H	U	55H
G	47H	L	4CH	Q	51H	V	56H
Н	48H	M	4DH	R	52H	W	57H
I	49H	N	4EH	S	53H	X	58H
Y	59H	Z	5AH	回车	0DH	换行	0AH

2020/3/24 42