压强

德山书生

2014年5月15日

目 录

1	压强	1
2	液体的压强	3
	2.1 液体压强的两种算法	3
	2.2 对正比例的反思	4
	2.3 连通器	4
3	大气压强	5
	3.1 托里拆利实验	5
	3.2 马德堡半球实验	5
	3.3 大气压的应用	6
4	流体压强和流速的关系	7



重要的不是正确答案,而是明白自己对在那里。

压强

垂直压在物体表面上的力叫 压力 。压力的方向垂直于受力面。

压力的作用效果由压力和 受力面积共同决定。


物体 **单位面积**上受到的压力叫做压强,用符号 p 表示。

压强的计算公式是:

压强
$$(p) = \frac{\mathrm{E}\mathrm{D}(F)}{\mathrm{受力面积}(S)}$$

压强的单位是帕斯卡,简称 \mathbf{n} ,用符号 \mathbf{Pa} 表示, $\mathbf{1Pa=1N/m^2}$

问题: 如图所示,用 100N 的水平力将 9N 的物体压在竖直的墙上,物体和墙壁的接触面积为 $100cm^2$,则物体对墙壁的压强为(___**B**___)。



- A. 900Pa
- B. 1×10^4 Pa
- C. $9.8 \times 10^{5} \text{ Pa}$
- D. $1.09 \times 10^{4} \text{ Pa}$

由压强公式可知改变压强大小方法有:

① 减小压力或增大受力面积,可以减小压强;② 增大压力或减小受力面积,可以增大压强。

(2012 北京, 7, 2分)下列实例中,目的是为了增大压强的是(A)



A. 刀刃做得很薄

C. 坦克装有宽大的履带


B. 书包带做得较宽


D. 大型平板拖车装有很多轮子

(2013 湖北宜昌, 23, 2分) 小华质量为 50kg, 每只脚与地面的接触面积为 200cm², 他双脚站立时对水平地面的压强为 1.25×10^4 Pa, 他走路时对水平地面的压强会 _ 变大__ ("变大"、"变小"或"不变")。 (g=10N/kg)

(2012 上海, 8, 2 分) 如图所示,放在水平地面上的物体 $A \times B$ 高度相等, A 对地面压力小于 B 对地面的压力。若在两物体上部沿水平方向切去相同的厚度,则切去部分的质量 m_A , m_B 的关系是 (\mathbf{C})

- A. m_A 一定大于 m_B
- B. m_A 可能大于 m_B
- C. m_A 一定小于 m_B
- D. m_A 可能等于 m_B





解说:对于固体形状规则近似的有 $p = \rho g h$,则有 $F = \rho g h S$,在底面积不变密度均匀的情况下,我们有 $F \propto h$,那么就类似的有上面的图形,每增加一点点小片h,物体对地面的压力是这样正比例增加的。所以之前 A 比 B 的压力要小,后面切出的那部分同样对地面的压力要小,所以质量要小。(这里为了读者方便理解,我说得很详细,整个思维过程在解题时一扫而过会很快的。)



液体的压强

液体的压强是由于液体受到 **重力**而产生的,由于液体具有流动性,对器壁也产生了压强。

液体压强大小的规律:

- ① 同一深度处,各个方向上压强大小 相等
- ② 深度越大, 压强也 越大
- ③ 不同液体同一深度处,液体密度大的,压强 ____也大__。[深度 h, 液面到液体某点的**竖直**高度。]

液体压强的计算公式是?并请说明单位和常数:

 $p = \rho g h$ 。 ρ 指该液体的密度,单位**kg/m³**, g=9.8N/Kg,h 指到液面的垂直 深度,单位:**m**。

由液体压强公式可知液体的压强只与液体的密度和所处的深度有关。


(**2012 四川成都 A, 6, 2 分**) 下列说法正确的是(___**C**__)

- A. 液体内部没有压强
- B. 液体对容器底部有压强, 对容器侧壁没有压强
- C. 液体内部同一深度处, 各个方向压强相等
- D. 液体压强与深度有关,与液体密度无关

液体压强的两种算法

液体压强现在有两种算法了, p = FS 和 $p = \rho gh$, 那么什么时候用什么算法呢? 请看下题:






对正比例的反思

在上面题目 2012 上海 8 的解说中1,我们提到了规则形状固体的压力和高度 h 在密度和底面积不变的情况下成正比例这个事实,并通过作图更直观的感受这一事实,而对于液体,则这一规律是一定成立的。现在让我们用这一思路来看下面这个题目。

(2011 上海, 7, 2 分) [难] 如图所示,底面积不同的圆柱形容器 A 和 B 分别盛有甲、乙两种液体,两液面相平且甲的质量大于乙的质量。若在两容器中分别加入原有液体后,液面仍保持相平,则此时液体对各自容器底部的压强 p_A 、 p_B 和压力 F_A 、 F_B 的关系是(**D**)



A.
$$p_A < p_B$$
, $F_A = F_B$

B.
$$p_A < p_B$$
, $F_A > F_B$

C.
$$p_A > p_B$$
, $F_A = F_B$

D.
$$p_A > p_B$$
, $F_A > F_B$

我们可以看到用这种图形正比例思路可以快速判断出 $F_A > F_B$, 那么对于压强的分析你们会了吗?

我们看到 $p = \rho g h$ 这个公式对于液体和形状竖直方向规则的固体(比如圆柱体,长方体等)都是成立的。现在用两个题目检验一下:

问题: 如图所示, 三个材料相同, 但

连通器

上端开口,下部连通的容器叫连通器。连通器里的液体不流动时,各容器中的液面高度总是 相同 的。



大气压强

大气对浸在它里面的物体的压强叫大气压强,简称大气压或气压。大气压是由于 气体受重力且具有流动性而产生的。

托里拆利实验

测定大气压强数值的是托里拆利 (意大利科学家)。托里拆利管倾斜后,水银柱高度 不变 ,长度 变长 。

1 个标准大气压= 76 厘米水银柱高= 1.01 × 10⁵ 帕

如果是水呢?

问题:如果管子变粗会如何呢?如果管子提上一点提下一点会如何呢?如果做实验不小心上面混入一点空气会如何呢?

反向思考,如果已知大气压强,我们是不是可以类似的算出某个未知液体的密度。

- 3. 某同学在标准气压下做托里拆利实验,测得的结果是管内水银面比槽里水银面高出了 750mm,他失败的原因是: (\mathbf{D})
 - A. 管子粗了一些
 - B. 管子长了一些
 - C. 管子不在竖直位置
 - D. 管内漏入少量空气
- 4. 托里拆利实验中, 若在玻璃管顶开一小孔, 则管内水银将: (**C**)
 - A. 往上喷出
 - B. 保持高度不变
 - C. 降到与管外水银面相平
 - D. 稍下降一些

马徳堡半球实验

马德堡半球实验既证明了大气压强的存在也证明了真空的存在。说明马德堡半球实验的近似处理方法。



5. (2012 年湖北省宜昌市中考物理试题)

在德国马德堡市的广场上,1654年曾经做过一个著名的马德堡半球实验,如下图左所示,把两个半径约20cm的铜制空心半球合在一起,抽去里面的空气,用两支马队向相反的方向拉两个半球。





(1) 总共用了 16 匹马把两个半球拉开,则平均一对(左右各一匹)马产生的拉力是多少?(大气压的值约为 10⁵Pa, 计算时把半球看成一个圆盘。)

大气压产生的压力: $F = PS = 10^5 Pa \times 3.14 \times (0.2m)^2 = 12560N$,一对马产生的拉力: F 拉 =1570N。

(2) 某实验室供教学用的半球,在正常气压下抽成真空后,只需四个人便可拉开。其原因是。

半球表面积较小(或半径小、或体积较小),产生的大气压力小。

在高压锅中放少量的水,盖上锅盖,加热至沸腾,让水蒸气将空气赶出高压锅,此时将限压阀罩上,然后向高压锅上泼冷水,使锅中的水蒸气遇冷液化,锅中就几乎没有空气了。

大气压的应用

大气压的应用:活塞式抽水机和离心式抽水机。问题:抽水机最高抽多高?



德山学派 - 回归教育本质流体压强和流速的关系

流体压强和流速的关系

流体 (气体和液体) 流动时, 流速越大的位置压强越 ____小__。 飞机机翼分析