

# XQN-10G 行情系统

<API 使用说明>

<2017年4月>



## 目录

2. 接口类库文件说明       2         3. 接口开发规范       3         3.1 命名空间       3         3.2 开发流程       3         3.3 DFITCMdSpi 接口       3         4. DFITCMdAPI 使用参考手册       3         4.1 DFITCMdApi 接口       3         4.1.1 CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2 Init 方法       4         4.2 DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1 OnMarketData 方法       4         5. 开发样例       5	1.	简介.			2	
3.1       命名空间       3         3.2       开发流程       3         3.3       DFITCMdSpi 接口       3         4.       DFITCMdAPI 使用参考手册       3         4.1       DFITCMdApi 接口       3         4.1.1       CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2       Init 方法       4         4.2       DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1       OnMarketData 方法       4	2.					
3.1       命名空间       3         3.2       开发流程       3         3.3       DFITCMdSpi 接口       3         4.       DFITCMdAPI 使用参考手册       3         4.1       DFITCMdApi 接口       3         4.1.1       CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2       Init 方法       4         4.2       DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1       OnMarketData 方法       4	3.	接口				
3.3       DFITCMdSpi 接口       3         4. DFITCMdAPI 使用参考手册       3         4.1 DFITCMdApi 接口       3         4.1.1 CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2 Init 方法       4         4.2 DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1 OnMarketData 方法       4						
4. DFITCMdAPI 使用参考手册       3         4.1 DFITCMdApi 接口       3         4.1.1 CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2 Init 方法       4         4.2 DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1 OnMarketData 方法       4		3.2	开发	<b>殳流程</b>	3	
4.1       DFITCMdApi 接口       3         4.1.1       CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2       Init 方法       4         4.2       DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1       OnMarketData 方法       4		3.3	DFI	TCMdSpi 接口	3	
4.1.1       CreateDFITCMdApi 方法       3         4.1.2       Init 方法       4         4.2       DFITCMdSpi 接口       4         4.2.1       OnMarketData 方法       4	4.	DFITCMdAPI 使用参考手册				
4.1.2 Init 方法		4.1 DFITCMdApi 接口			3	
4.2 DFITCMdSpi 接口		4	4.1.1	CreateDFITCMdApi 方法	3	
4.2.1 OnMarketData 方法4		4	4.1.2	Init 方法	4	
		4.2	DFIT	TCMdSpi 接口	4	
5. 开发样例5		4	4.2.1	OnMarketData 方法	4	
	5.	开发	样例		5	

# 1. 简介

XQN-10G 行情系统是一个基于 C++的类库,通过使用和扩展类库提供的功能来实现相关的行情接收功能。

本文档的主要内容包括:

- 接口类库文件说明
- 接口开发规范
- 接口参考手册

# 2. 接口类库文件说明

接口类库包含如下文件:


文件名	文件描述
DFITCApiStructXQN.h	定义接口所需的结构体的头文件
DFITCMdApiXQN.h	定义行情接口的头文件
libDFITCMdApiXQN.so	Linux 版本行情 API 的动态链接库文件



## 3. 接口开发规范

### 3.1 命名空间

XQN-10G 行情 API 的命名空间为"**DFITCAPIXQN**",使用该接口时,请添加命名空间的引用: using namespace DFITCAPIXQN;



#### 说明:

- 初始化将根据给定的地址和端口接收组播行情数据并发送给用户,用户可以通过回调函数来获取行情数据并执行所需的其他操作。
- 如果在回调函数中有耗时过多的操作,将影响后续回报处理的速度,通常 Spi 应迅速返回,可放入一个缓冲区或队列,以免影响下一次数据的接收。

### 3.3 DFITCMdSpi 接口

● DFITCMdSpi 接口定义了事件通知接口,开发人员必须正确继承并实现 DFITCMdSpi 接口,编写对应的事件处理方法。

# 4. DFITCMdAPI 使用参考手册

### 4.1 DFITCMdApi 接口

### 4.1.1 CreateDFITCMdApi 方法

产生一个 DFITCMdApi 实例

函数原型:



DFITCMDAPIXQN::DFITCMdApi \* DFITCMDAPIXQN::DFITCMdApi::CreateDFITCMdApi()

#### 返回值:

返回一个指向 DFITCMdApi 实例的指针。

### 4.1.2 Init 方法

该方法主要实现 socket 连接相关工作,以及绑定 cpu 核心的设置。

#### 函数原型:

int Init(const char \*ip, long port, int cpu\_core, const char \*local\_addr,
DFITCMDAPIXQN::DFITCMdSpi \*pSpi)

#### 参数:

ip: 组播地址 例如"226.100.100.100"

port:端口号 例如"11003"

local addr:本地收取行情的网卡 ip 例如"172.16.26.46"

cpu\_core: 绑定 cpu 核心号,例如该参数赋值 3,则会将该线程绑定在 cpu 第 3 个核心中 pSpi: 类 DFITCMdSpi 对象实例

### 4.1.3 Run 方法

该方法需要在 Init 方法之后调用,循环接收行情。

#### 函数原型:

int Run()

### 4.2 DFITCMdSpi 接口

DFITCMdSpi 实现了事件通知接口,用户需要实现此类接口,编写事件处理方法来处理用户感兴趣的事件。

### 4.2.1 OnMarketData 方法

行情消息应答方法,有行情返回时,该方法将被调用。

#### 函数原型:

void OnMarketData(struct DFITCMarketDataFieldXQN \* pMarketDataField)

#### 参数:

pMarketDataField: 返回行情相关信息:

```
struct APISTRUCT DFITCMarketDataFieldXQN
{
    char Market[3];    //市场说明
```



//字段状态 char Status; char Instrument[7]; //合约代码 //更新时间 char UpdateTime[9]; int UpdateMillisec; //最后更新时间毫秒 double LastPrice; //最新价 int Volume; //成交量 //成交金额 double Turnover; double OpenInterest; //持仓量 double BidPrice; //买一价 //买一量 int BidVolume; double AskPrice; //卖一价 //卖一量 int AskVolume; **}**; #pragma pack()

#### 字段说明:

"市场说明"字段用"SQ"来表示上海期货交易所的行情。目前只有"SQ"一个值,以后可能会加入"DL"(大商所)、"ZZ"(郑商所)和"ZJ"(中金所)等值。

"字段状态"是一个 1 字节的数据,目前只有低两位(bit)有意义:最低 1bit 为 1 表示"最新价"、"成交量"、"成交金额"和"持仓量"是最新的数值;最低 1bit 为 0 表示"最新价"、"成交量"、"成交金额"和"持仓量"为 0(即本笔行情这四个字段没有变化);倒数第二个1bit 为 1 表示"买一价"、"买一量"、"卖一价"和"卖一量"是最新的数值;倒数第二个1bit 为 0 表示"买一价"、"买一量"、"卖一价"和"卖一量"为 0(即本笔行情这四个字段没有变化)。

## 5. 开发样例

具体样例请查看发布包中的/demo/xqnSocket2ApiDemo.cpp 文件。该 demo 文件实现了一个简单的行情接收并打印的功能。主函数中,首先调用 CreateDFITCMdApi()方法创建了一个 DFITCMdApi 的实例,再创建一个回调类,并实现了回调函数 OnMarketData。之后再进行 Init 操作,进行初始化。再调用 Run 函数,开始接收行情数据,并存入一个队列中。另外一个线程负责从队列中读取内容并打印到日志文件中。

在 libs 目录下执行 make 命令,编译该 cpp 文件产生可执行文件 xqnSocket2ApiDemo,按如下命令运行可执行文件:

./xqnSocket2ApiDemo -ip 226.100.100.100 -port 11003 -local 172.16.26.46 该命令表示,组播地址为 226.100.100.100,端口为 11003,本地收取行情的网卡 ip 为 172.16.26.46。运行后将得到一个日志文件,其中记录的行情各个字段的信息。

API 仅供参考,用户也可以根据自己的需要编写 demo 程序,实际使用中请在程序中加入组播行情接收内容,尽可能提高接收行情的效率。