

1. PROPÓSITO

El siguiente procedimiento tiene como propósito proporcionar los requisitos mínimos de seguridad para la limpieza segura de patógenos sanguíneos

2. ALCANCE

Este Permiso aplica para todos los colaboradores de SBM que realizan limpieza de patógenos sanguíneos.

3. RESPONSABILIDADES**Project Manager**

- Revisar este procedimiento.
- Garantizar que en los proyectos que se realice la recolección de elementos punzo cortantes se aplique este procedimiento.
- Brindarle al personal encargado de realizar los trabajos de recolección de elementos punzocortantes todo el equipo de trabajo y equipo de protección personal que se detalla en los anexos 2, 3 y 4.
- Garantizar que todo el personal que estará expuesto a la recolección de elemento punzo cortantes cuente con un control de vacunación en las siguientes vacunas: Hepatitis B y tétano. En caso de que el personal se niegue a ser vacunado se deberá analizar el caso con el departamento de EHS de SBM y en caso de ser necesario se deberá seguir el anexo 1.
- Garantizar que todo el personal este entrenado en este procedimiento y tengan conocimiento de todos los riesgos en los que están expuestos por realizar esta tarea.
- Cuando el cuarto a intervenir no cuenta con un sistema de inyección y extracción de aire eficiente, está prohibido el uso de químicos volátiles que generen vapores orgánicos en el ambiente. se debe de parar labores y llamar al encargado de labores, supervisores y departamento de EHS de SBM..
- Revisar apartado 8 de la SDS del químico a manipular, cumplir a cabalidad con el uso del EPP mencionado para manipular el químico.
- **En caso de una emergencia laboral, seguir EHS-P-04-Procedimiento de atención de emergencias.**
- Suspender labores en el área de trabajo cuando se presenten las siguientes condiciones:
- Ausencia de un sistema eficiente de inyección y extracción de aire, Iluminación insuficiente, Niveles de ruido excesivos,
- Temperaturas extremas (muy altas o bajas), presencia de polvo o vapores orgánicos o cualquier otra condición insegura que pueda derivar en un accidente laboral.
- Coordinar con el equipo EHS de SBM y con el EHS del cliente para evaluar el área afectada y definir las medidas de intervención necesarias para realizar el trabajo de manera segura.

- Capacitar al personal involucrado en este procedimiento y capacitar al personal sobre los riesgos en los que están expuestos por la ejecución de la limpieza de patógenos sanguíneos y fluidos corporales.
- Auditar el proceso de recolección de elementos punzo cortantes.
- Verificar que el equipo de protección personal y equipo de trabajo sea el que se menciona en este procedimiento, cuando el personal este realizando la recolección de elementos punzo cortantes.
- Verificar que el personal que está realizando la recolección de elementos punzo cortantes fue entrenado en este procedimiento.

Trabajadores

- Cumplir con lo indicado en este procedimiento.
- Detener el trabajo de limpieza y descontaminación de patógenos sanguíneos si se pide por el cliente o el Project Manager y no se ha capacitado en este procedimiento. Elevarlo al departamento de EHS de SBM.
- Verificar que el equipo de trabajo y equipo de protección personal se encuentre en perfecto estado, en caso contrario detener el trabajo y reportarlo al Project Manager hasta que se renueve el equipo de trabajo o equipo de protección personal que se encuentra en mal estado.
- Lavarse las manos inmediatamente después de realizar la limpieza y descontaminación del área afectada por patógenos sanguíneos con jabón antiséptico.
- En caso de contacto con algún fluido corporal en áreas de la piel, se deberá detener el trabajo y proceder a lavarse inmediatamente el área afectada con jabón antiséptico. Se deberá reportar a su Project Manager posteriormente al lavado de la parte afectada.
- Recibir toda la información por parte de EHS de SBM sobre los riesgos en los que están expuestos si ejecutan la limpieza de fluidos corporales y patógenos sanguíneos.
- Nota importante: cuando el cuarto a intervenir no cuenta con un sistema de inyección y extracción de aire eficiente, está prohibido el uso de químicos volátiles que generen vapores orgánicos en el ambiente. se debe de parar labores y llamar al encargado de labores, supervisores y departamento de ehs de sbm.
- En caso de una emergencia por contacto con químico, lave la zona afectada inmediatamente después del contacto con abundante agua durante 15 minutos y reporte a su supervisor o compañero más cercano para que el lo realice.
- En caso de afectación por inhalación, salga inmediatamente del área de trabajo a un lugar más ventilado y reporte a su supervisor o compañero más cercano para que el lo realice.
- En caso de ingesta de químico no inducir al vomito y reportar al supervisor inmediatamente.
- Otros accidentes laborales reportarlos inmediatamente al supervisor.
- El supervisor al recibir el reporte de estas emergencias activará

inmediatamente el plan de respuesta a emergencias.

- Revisar apartado 8 de la SDS del químico a manipular, cumplir a cabalidad con el EPP

mencionado para manipular el químico.

- Suspender labores en el área de trabajo cuando se presenten las siguientes condiciones:
- Ausencia de un sistema eficiente de inyección y extracción de aire, Iluminación insuficiente, Niveles de ruido excesivos,
- Temperaturas extremas (muy altas o bajas), presencia de polvo o vapores orgánicos o cualquier otra condición insegura que pueda derivar en un accidente laboral.
- Coordinar con el equipo EHS de SBM y con el EHS del cliente para evaluar el área afectada y definir las medidas de intervención necesarias para realizar el trabajo de manera segura.
- Revisar apartado 8 de la SDS del químico a manipular, cumplir a cabalidad con el uso del EPP mencionado para manipular el químico.
- **Suspender labores en el área de trabajo cuando se presenten las siguientes condiciones:**
- **Ausencia de un sistema eficiente de inyección y extracción de aire, Iluminación insuficiente, Niveles de ruido excesivos,**
- **Temperaturas extremas (muy altas o bajas), presencia de polvo o vapores orgánicos o cualquier otra condición insegura que pueda derivar en un accidente laboral.**
- **Coordinar con el equipo EHS de SBM y con el EHS del cliente para evaluar el área afectada y definir las medidas de intervención necesarias para realizar el trabajo de manera segura.**

4. DFINICIONES

- Agente bio- infeccioso: Cualquier microorganismo capaz de producir una amenaza a la salud humana. Estos pueden ocasionar enfermedades como el Tétano, Hepatitis B & C, Infecciones Gastrointestinales, Infecciones Respiratorias, Infecciones Flujo Sanguíneo, Infecciones de la Piel y la más letal, SIDA.
- Bolsas rojas para bio-infecciosos: Son bolas plásticas de color rojo conocidas

universalmente para manejar este tipo de materiales e identificadas con un logo universal.

- Tratamiento de Bio-infecciosos: Los materiales bio-infecciosos contenidos en bolsas rojas NO deben descartarse en la basura ordinaria, para tal efecto deben disponerse junto con la basura del consultorio médico del site si es que existe, caso contrario contratar una compañía que este certificada para dar este servicio.
- Material Punzocortante: Cualquier material que pueda romper, cortar o penetrar tejido como la piel.

5.

6. **DOCUMENTOS RELACIONADOS**

No.	Código	Documento
1.	OSHA 1910.103 0	Patógenos sanguíneos
2	EHS-F-17	Formulario de Evaluación Post Limpieza de Áreas Contaminadas
3	28930 MINAE	Manejo de Desechos Infectocontagiosos
4	OSHA 1910.103 0	Patógenos sanguíneos
5	EHS-P-04-	Procedimiento de atención de emergencias.
6	RH-F-13-	Cargador de capacitaciones

7. **Procedimiento de limpieza de fluidos**

corporales. Visualización del área afectada.

- En el momento de observar o ser notificado de un derrame de fluidos corporales (sangre, vomito, heces, etc..) se debe observar si se encuentran elementos punzo cortantes y no moverse del área en donde se observó este derrame. Se tiene que llamar por radio o por teléfono celular al supervisor de labores y comentarle sobre la situación observada.
- El supervisor de labores debe contactar a la brigada de emergencia del cliente para notificar el evento. Debe esperar que la brigada actúe en caso de que ellos ya cuenten con sus procedimientos operativos de limpieza de fluidos corporales producto de un accidente laboral. En caso de que la brigada nos designe la responsabilidad de realizar la limpieza de patógenos se deberán seguir los pasos siguientes.
- El supervisor de labores designara el equipo de trabajadores que realizara la limpieza del área contaminada de acuerdo con la lista del personal

autorizado para realizar la limpieza de fluidos corporales con presencia de patógenos.

- El Supervisor de trabajos para señalar el área y restringir el paso de personal, designara a un compañero para barricar el área afectada con los elementos identificados en el **anexo 2**. Esta persona deberá quedarse cerca del área contaminada para indicarle al personal que transite cerca del área afectada no ingresar a esa área contaminada.
- Terminado el punto 6.1.4. el equipo de trabajadores designados por el supervisor de labores procederá a traer todo el equipo de protección personal para realizar la limpieza de los fluidos corporales, y a seguir el paso a paso de su vestimenta según el **anexo 3, además cumplir con el EPP requerido según el apartado 8 de la SDS del químico a manipular..**
- Concluido el punto 6.1.5. se procederá a traer todo el equipo de trabajo para la limpieza del área contaminada con fluidos corporales, **ver anexo 4**.
- En seguimiento con el punto anterior, el supervisor de labores deberá revisar si

todo el personal que realizara la limpieza del área contaminada por fluidos corporales viste todo el equipo de protección personal y cuenta con todo el equipo de trabajo necesario para realizar la limpieza.

- En el área contaminada se deberá observar muy bien si existe presencia de objetos punzocortantes, se deberán recoger con una pinza recoge objetos y retirarlos disponiéndolos en el contenedor de objetos punzocortantes.
- El paso siguiente será limpiar con material absorbente el fluido corporal, siguiendo la metodología de limpieza de adentro hacia afuera y disponer esas toallas en las bolsas rojas de riesgo biológico.
 - Luego de realizar la limpieza del derrame de los fluidos corporales en su totalidad, se deberá rociar con el desinfectante contenido dentro del atomizador el área contaminada y se deberá dejar que el líquido actúe durante 10 minutos contra los virus presentes en el área contaminada. Se debe coordinar con el cliente que producto está autorizado para desinfectar el área contaminada y que cumpla con la normativa.
- Luego de esperar esos minutos, se debe secar el producto aplicado en el área contaminada haciendo uso de toallas absorbentes y disponiéndolas en una bolsa roja de residuos biológicos.
- Realice una doble limpieza con palo piso en el área afectada, esta limpieza tiene que realizarse con el desinfectante, en donde se produjo el derrame de fluidos corporales. Esta limpieza tiene que realizarse un poco más seca.
- Realice una doble inspección asegurándose que toda el área fue limpiada y se encuentra debidamente descontaminada.
- Cuando se trata de derrame de fluidos corporales en alfombras, la recomendación es reemplazar el área afectada, esa información se le debe proporcionar al cliente.
- Una vez finalizada la limpieza, los trabajadores deben asegurarse de que el área que desinfectaron quedo limpia y seca, cuando tengan la certeza que se cumple deberán llamar al supervisor de labores para que complete el documento de control de limpieza, que garantiza que la limpieza de fluidos corporales se realizó a satisfacción. El supervisor de labores deberá entregar este documento al cliente.
- Los trabajadores deberán de retirar el equipo de trabajo del área desinfectada y dirigirse al janitor destinado para realizar el retiro del equipo de protección personal y la desinfección el equipo de trabajo utilizado para realizar la desinfección.
- Cuando lleguen al janitor procederán a desinfectar las barricadas y pinzas que utilizaron para barricar el área contaminada por fluidos corporales y

para recoger objetos punzocortantes con el desinfectante que se utilizó para limpiar el área contaminada. Terminado este paso procederán a retirarse el equipo de protección

personal de la siguiente manera:

- Primeramente, deben de retirarse los cubre zapatos y disponerlas en la bolsa de residuos bioinfecciosos.
- Seguidamente deben de retirarse la gabacha desechable y disponerla en la bolsa de residuos bioinfecciosos.
- Acto seguido deberán de retirarse los guantes de neopreno largos desinfectarlos, secarlos y almacenarlos en un lugar exclusivo e identificado para estos guantes.
- Seguidamente deberán retirarse los guantes de neopreno azules y disponerlos en la bolsa de residuos bioinfecciosos. Los trabajadores deberán revisar si los guantes anticorte cuentan con presencia de algún fluido corporal si es así se deben desechar en la bolsa de bioinfeccioso, caso contrario se deben almacenar en un lugar exclusivo e identificado para estos guantes. Posteriormente se deben de retirar los guantes de neopreno azules que estaban debajo de los guantes anticorte y disponerlos en la bolsa de bioinfecciosos.
- Luego de retirarse los guantes, los trabajadores involucrados con la limpieza de fluidos corporales deberán retirarse la mascarilla y proceder a lavarse las manos con jabón antiséptico.
- Luego de concluir el paso anterior los trabajadores deberán limpiar con alcohol liquido los lentes de seguridad y colocarse nuevamente el equipo de trabajo general, guantes de neopreno y lentes.
- Concluido el paso anterior el supervisor deberá ponerse en contacto con el cliente para que le indique en donde deben de disponer las bolsas rojas llenas de residuos bioinfecciosos y contenedores con objetos punzocortantes. El personal que realice el traslado de estos residuos bioinfecciosos hasta el punto de que autoriza el cliente deberán vestir lentes de seguridad, zapatos de seguridad, guantes de neopreno debajo de los guantes anticorte y otros guantes de neopreno sobre los guantes anticorte.

8. Anexos

8.1. Anexo 1

Declaración de no aceptación de ser vacunado contra hepatitis B, OSHA 1910.1030 , apéndice A	Departamento: HSE SBM
	Versión: 1
	Fecha elaboración: 20/10/20203
Yo comprendo que debido a mi exposición ocupacional con sangre o otros materiales potencialmente bioinfecciosos, puede ser que tenga el riesgo del contraer hepatitis B (VHB). Me han brindado la oportunidad de ser vacunado contra la hepatitis B a ningún consto para mi, sin embargo yo me niego de ser vacunado en este momento. Yo comprendo que al negarme de esta vacuna yo continuo estando en riesgo de adquirir hepatitis B, una enfermedad muy peligrosos. Si en el futuro yo continuo teniendo una exposición ocupacional a sangre o otros materiales potencial mente infecciosos y yo quiero ser vacunado contra hepatitis B, yo puedo recibir la vacunación a ningún costo.	
Nombre completo del trabajador	Firma

8.2. Anexo 2

Equipo de señalización area afectada por riesgos biologicos.	
Nombre del equipo	Imagen
Señalización	
Barricadas triangulares	

8.3. Anexo 3

Equipo de protección personal y equipo adicional				
Pasos	Imagen del equipo	Referencia del equipo	Frecuencia de uso	Observaciones adicionales
Colocarse la gabacha blanca de polipropileno		Gabacha desechable de polipropileno repelente de líquidos	Un solo uso	Se deberá desechar en caso de que se salpique con sangre, esta gabacha deberá ser gestionada como residuo bioinfeccioso.
Colóquese los cubre zapatos		Cubre zapatos de polietileno repelente a fluidos	Un solo uso	Se deberá desechar en caso de que se salpique con sangre, estos cubre zapatos deberán ser gestionados como residuo bioinfeccioso.
Lavarse las manos con jabón antiséptico		Cualquier marca de jabón antiséptico	N/A	N/A
Colocarse Goggles de		Gafa de seguridad tipo goggle para la protección	Varios usos	Se deberán limpiar estos goggles después de su

segurida d .		ante riesgos biológicos y químicos.		uso con alcohol
--------------------	--	--	--	--------------------

		Certificación contra líquidos (gotas o salpicaduras) EN166:200 1		
Colóquese mascarilla R95		Mascarilla R95 contra vapores orgánicos	Un solo uso	Se deben desechar después de su uso.
Colóquese los guantes anti corte		Guante de seguridad contra cortes	Varios usos	En caso de que se salpique con sangre se deberán disponer como residuo bioinfeccioso.
Colóquese guantes de nitrilo sobre los guantes anti corte		Guantes de nitrilo	Un solo uso	En caso de que se salpique con sangre se deberán disponer como residuo bioinfeccioso.
Colóquese guantes de nitrilo o látex largos sobre los guantes de nitrilo		Guantes de nitrilo o látex largos que cubran todo el antebrazo	Varios usos	Se deberán lavar con jabón antiséptico después de su uso.

8.4. Anexo 4

Equipo de trabajo para la limpieza de patógenos		
Nombre del equipo	Imagen del equipo	Observaciones adicionales
Pinzas recoge objetos		Se debera sanitizar despues de su uso.
Contenedor para objetos punzocortantes		Su uso es necesario para disponer los objetos punzo cortantes que ocasionaron el área contaminada con patógenos sanguíneos
Bolsa roja		Su uso es necesario para disponer toallas o equipo de protección personal impregnados con patógenos sanguíneos
Desinfectante de alto nivel contra Hepatitis B		Revisar OP-MAT-01-Matriz de químicos de limpieza, para identificar el químico que es utilizado para la desinfección contra hepatitis B

Botella atomizadora para el desinfectante de alto nivel contra hepatitis B		
Toallas absorbentes fluidos		Deberá ser con gran capacidad de retención y absorción de fluidos y líquidos biológicos Resistente y no despenden pelusas Paño Esterilizable