Nmap 扫描教程

简介: nmap 是一个开源的扫描工具软件,主要用来扫描目标主机或网段的主机是否在线和 开放的端口以及开启的服务等信息。


一:下载安装 nmap

Windows 版本下载网址: https://nmap.org/



- Nmap 7.80 was released for DEFCON 27! [release notes download]
- Nmap 7.70 is now available! [release notes | download]
- Nmap turned 20 years old on September 1, 2017! Celebrate by reading the original Phrack #51 article. #Nmap20!
- Nmap 7.60 is now available! [release notes | download]
- Nmap 7.50 is now available! [release notes | download]
- Nmap 7 is now available! [release notes | download]
- We're pleased to release our new and Improved Icons of the Web project—a 5-gigapixel interactive collage of the top million s
- · Nmap has been discovered in two new movies! It's used to hack Matt Damon's brain in Elysium and also to launch nuclear mis
- We're delighted to announce Nmap 6.40 with 14 new NSE scripts, hundreds of new OS and version detection signatures, and n
- · We just released Nmap 6.25 with 85 new NSE scripts, performance improvements, better OS/version detection, and more! [Ar.
- Any release as big as Nmap 6 is bound to uncover a few bugs. We've now fixed them with Nmap 6.01!
- Nmap 6 is now available! [release notes | download]
- The security community has spoken! 3,000 of you shared favorite security tools for our relaunched SecTools.Org. It is sort of 1

在首页里找到要使用的版本,点击 download 即可进行下载页,在下载页里找到 windows 版 本的资源,点击蓝色的链接即可下载到本地。




下载后,双击安装。

如果是 Linux 系统,直接用 yum install nmap 或 apt-get install nmap 即可。

二: 打开 Nmap 程序

在桌面上找到 Nmap Zenmap GUI 的图标,它是 nmap 的可视化外壳,双击运行。





上图就是 zenmap 的主界面了,可以在 Target: 后输入目标 ip 或网段,在 Profile: 后选择扫描类型,点击 Scan,就可以进行扫描。不过这个 Profile 扫描类型有限,也不够灵活,本教程就不教了。

本教程只教命令行的操作,操作方法是 在 Command: 后输入命令,按下回车即可。如果是 Linux 系统,直接在 console 命令行里输入命令,回车即可(有些扫描类型需要管理员权限)


命令说明:

nmap -sS 等扫描参数 目标 ip


第一个单词 nmap 表示调用 nmap 这个程序,后面的参数和目标是传给这个 nmap 程序的,回车后执行命令。

参数可带多个,自由组合,不过有的命令不能同时使用。


三: Nmap 扫描参数



nmap -sT 目标 ip //TCP connect()扫描,使用完整的三次握手来确定开放的端口 //如果没有指定端口范围,则默认只扫描 Nmap 定义的常用端口 //在端口时,默认是先进行 ping 扫描,ping 通主机才会进行下一步的 //端口扫描,所以当主机不允许被 ping 时,端口扫描就不会进行。



nmap -sT -p 1-10000 -Pn 目标 ip //-p 指定扫描的端口或端口范围 //-Pn 表示不进行 ping 扫描,不管是否 ping 得通 //都会进行端口扫描,也可用-P0 表示不 ping 目标



nmap -sS 目标 ip

//SYN 半开扫描,只发送 syn 置位的 tcp 连接请求包,对方回 //复 syn-ack 则表示端口有监听,回复 rst 则不监听,无回复则 //表示被防火墙阻塞了

nmap -sS -p 1-1000 -Pn 10.18.195.2 Command: Hosts Services Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans nmap -sS -p 1-1000 -Pn 10.18.195.2 Service eklogin Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 2019-11-28 14:33 Nmap scan report for 10.18.195.2 microsoft-ds Host is up (0.00s latency). Not shown: 997 filtered ports ms-wbt-server STATE SERVICE msmq 135/tcp open msrpc 139/tcp open netbios-ssn msmq-mgmt 445/tcp open microsoft-ds

nmap -sA 目标 ip //ACK 扫描,只发送 ack 置位的 tcp 确认包,对方有回复 rst 包 //则说明防火墙没有阻塞此端口,无回复则不清楚是否开放此端口

nmap -sT -p 8000 -Pn 10.18.195.2 Command: Hosts Services Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scan nmap -sT -p 8000 -Pn 10.18.195.2 Service eklogin Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 201 Nmap scan report for 10.18.195.2 http-alt Host is up. microsoft-ds PORT STATE SERVICE ms-wbt-server 8000/tcp filtered http-alt

nmap -sS -sV -p 80 -Pn 103.133.176.168 //-sV 表示探测端口对应的服务和版本

Command: nmap -sS -sV -p 80 -Pn 103.133.176.168 Hosts Services Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans nmap -sS -sV -p 80 -Pn 103.133.176.168 Service eklogin Starting Nmap 7.80 (https://nmap.org) at 2019-11 Nmap scan report for 103.133.176.168 http Host is up (0.00s latency). http-alt STATE SERVICE VERSION microsoft-ds 80/tcp open http Apache httpd ms-wht-server


```
nmap -sS -p 80 -Pn 103.133.176.168

Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2019-11-
Nmap scan report for 103.133.176.168
Host is up (0.00s latency).

PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
```

nmap -sn -PS 10.18.195.2

//-PS 表示先用 SYN 扫描确定主机是否开机,再进行端口 //扫描,此 syn 扫描只是扫常用的端口号,一旦有一个有回复 //则确定主机开机。若只想确认主机是否开机而不想再扫描其他 //端口,可以使用 -sn 参数。




nmap -sn -PA 10.18.195.2

//-PA 表示先用 ACK 扫描确定主机是否开机,再进行端口 //扫描,此 ack 扫描只是扫常用的端口号,一旦有一个有回复 //则确定主机开机。若只想确认主机是否开机而不想再扫描其他 //端口,可以使用 -sn 参数。




nmap -sn -PE 10.18.195.2

//-PE 表示先用 icmp Echo request 扫描确定主机是否开机 //再进行端口扫描 //若只想确认主机是否开机而不想再扫描其他端口, //可以使用 -sn 参数。



nmap -A 目标 ip

//-A 表示在端口扫描时获取目标主机的操作系统信息 //必须进行端口扫描 nmap 才能判断出相应的系统信息



 nmap -v 目标 ip
 //-v 参数表示在扫描过程中显示较为详细的信息

 nmap -d 目标 ip
 //-d 参数表示在扫描过程中显示最详细的信息

 nmap -n 目标 ip
 //-n 参数表示在扫描开始前不对目标 ip 进行 dns 解析

nmap -sS -d 10.18.195.2 Command: Services Hosts Nmap Output Ports / Hosts Topology Host Details Scans nmap -sS -d 10.18.195.2 OS 4 Host ----- Timing report 10.18.195.1 hostgroups: min 1, max 100000 10.18.195.2 rtt-timeouts: init 1000, min 100, max 10000 max-scan-delay: TCP 1000, UDP 1000, SCTP 1000 10.18.195.3 parallelism: min 0, max 0 10.18.195.4 max-retries: 10, host-timeout: 0 min-rate: 0, max-rate: 0 10.18.195.5 Initiating ARP Ping Scan at 15:09 10.18.195.6 Scanning 10.18.195.2 [1 port] 10.18.195.7 Packet capture filter (device eth0): arp and arp[18:4] = 0x00155DBF a [22:2] = 0x3A1D10.18.195.10 Completed ARP Ping Scan at 15:09, 0.17s elapsed (1 total hosts) Overall sending rates: 5.81 packets / s, 244.19 bytes / s. 10.18.195.40 mass_rdns: Using DNS server 10.18.195.200 10.18.195.41 mass_rdns: Using DNS server 210.87.250.14 mass_rdns: Using DNS server 210.87.253.2 10.18.195.42 Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:09 mass_rdns: 0.01s 0/1 [#: 3, OK: 0, NX: 0, DR: 0, SF: 0, TR: 1] 10.18.195.43 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:09, 0.00s elapsed 10.18.195.44 DNS resolution of 1 IPs took 0.01s. Mode: Async [#: 3, OK: 0, NX: 1, 0, TR: 1, CN: 0] 10.18.195.45 Initiating SYN Stealth Scan at 15:09 10.18.195.51 Scanning 10.18.195.2 [1000 ports] Packet capture filter (device eth0): dst host 10.18.195.246 and (icm; 10 18 195 52 or ((tcp or udp or sctp) and (src host 10.18.195.2))) > Discovered open port 135/tcp on 10.18.195.2 Discovered open port 3389/tcp on 10.18.195.2

上图可见一个端口扫描的详细过程为: 先进行 ping 扫描确认主机是否在线,再进行 dns 解析,再进行端口扫描。

如果我们不想进行 ping 扫描可以使用-Pn 或-P0 参数,如果不想进行对目标 IP 的 DNS 解析,可以使用-n 参数

其他三个不常用的端口扫描类型:

snmp -sF 目标 ip

//FIN 扫描(秘密 FIN 数据包扫描),发送 fin 置位的 tcp 数据包,//响应 RST 则表示防火墙没有阻塞此端口,但主机上关闭此端口//无回复则不确定,显示(open|filtered)




以上三种端口扫描在大多数系统中都没有响应,效果不是很好,一般也不使用。

看到这儿有没有发现什么问题?


—— 好像以上的端口扫描全是 TCP 的,没有 UDP 的。

对,<mark>默认的扫描都是对 TCP 端口的扫描</mark>,因为 udp 用得少,但并不代表没有用,所以下面讲一下关于 udp 的扫描。

UDP 的扫描非常慢,因为操作系统对入站的 UDP 包会有限制,达到若干条,就会阻止一段时间,再允许我们继续发送 udp 探测包。所以 UDP 的话一次扫描不要扫太多的端口



其他的参数可以使用命令 nmap --help 查看。



四: 总结

扫描参数	释义	注意
-h	查看帮助	
-V	查看 nmap 版本	
-sP	只进行 Ping 扫描,发送 icmp echo request 包进行探测	
-sn	同-sP	
-Pn	不进行 Ping 扫描,在端口扫描时默认是先 ping 的,可以关闭	
-P0	同-Pn	
-F	快速扫描,缺省的。默认情况下只扫描常用的一些 tcp 端口	
-sT	TCP connect()扫描,进行一次完整的 tcp 连接	
-sS	SYN 半开扫描,不完整的 tcp 连接	这6种tcp端口
-sA	ACK 扫描,发送 ack 置位的包,因为防火墙一般会阻塞 syn 包	扫描不能同时
	入站,而不会阻塞 ack 包入站	使用,一次只能
-sF	FIN 扫描,发送 Fin 置位的包	用一种
-sX	Xmas 扫描,发送 Fin,Urg,Push 三个标志位置位的包	
-sN	NULL 扫描,发送不设标志位的 tcp 包	
-PE	扫描之前先用 icmp echo request 进行确认主机是否开机	这三个扫描,若确认
-PA	扫描之前先用 ACK 扫描常用端口进行确认主机是否开机	主机开机后默认是会
-PS	扫描之前先用 SYN 扫描常用端口进行确认主机是否开机	进行端口扫描的。
-sV	探测端口对应的服务和服务版本	
-A	端口扫描时进行探测分析操作系统的信息	
-p 80	端口扫描时指定要扫描的 端口或端口范围	
-p 80,81		
-p 1-99		
-sU	进行 UDP 端口扫描,可以和 TCP 端口扫描同时进行	
-V	扫描时显示较为详细的信息	
-d	扫描时显示最详细的信息	
-n	不对主机的 ip 进行 dns 解析	
-oN x.txt	扫描的结果输出到文件中,文件名为 x.txt	

作者: 李茂福 2019年11月28日