

Linux命令大全

当前位置: 首页 » 网络管理 » iptables

iptables命令

iptables命令是Linux上常用的防火墙软件，是netfilter项目的一部分。可以直接配置，也可以通过许多前端和图形界面配置。

语法

```
iptables (选项) (参数)
```

选项

- t<表>: 指定要操纵的表;
- A: 向规则链中添加条目;
- D: 从规则链中删除条目;
- i: 向规则链中插入条目;
- R: 替换规则链中的条目;
- L: 显示规则链中已有的条目;
- F: 清除规则链中已有的条目;
- Z: 清空规则链中的数据包计算器和字节计数器;
- N: 创建新的用户自定义规则链;
- P: 定义规则链中的默认目标;
- h: 显示帮助信息;
- p: 指定要匹配的数据包协议类型;
- s: 指定要匹配的数据包源ip地址;
- j<目标>: 指定要跳转的目标;
- i<网络接口>: 指定数据包进入本机的网络接口;
- o<网络接口>: 指定数据包要离开本机所使用的网络接口。

iptables命令选项输入顺序:

```
iptables -t 表名 <-A/I/D/R> 规则链名 [规则号] <-i/o 网卡名> -p 协议名 <-s 源IP/源子网> --sport 源端口 <-d 目标IP/目标子网> --dport 目标端口 -j 动作
```

表名包括:

- **raw**: 高级功能, 如: 网址过滤。

- **mangle**: 数据包修改 (QOS) , 用于实现服务质量。
- **net**: 地址转换, 用于网关路由器。
- **filter**: 包过滤, 用于防火墙规则。

规则链名包括:

- **INPUT**链: 处理输入数据包。
- **OUTPUT**链: 处理输出数据包。
- **PORWARD**链: 处理转发数据包。
- **PREROUTING**链: 用于目标地址转换 (DNAT) 。
- **POSTROUTING**链: 用于源地址转换 (SNAT) 。

动作包括:

- **accept**: 接收数据包。
- **DROP**: 丢弃数据包。
- **REDIRECT**: 重定向、映射、透明代理。
- **SNAT**: 源地址转换。
- **DNAT**: 目标地址转换。
- **MASQUERADE**: IP伪装 (NAT) , 用于ADSL。
- **LOG**: 日志记录。

实例

清除已有iptables规则

```
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
```

开放指定的端口

```
iptables -A INPUT -s 127.0.0.1 -d 127.0.0.1 -j ACCEPT #允许本地回环接口 (即运行本机
访问本机)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT #允许已建立的或相关连的通行
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT #允许所有本机向外的访问
```

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT      #允许访问22端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT      #允许访问80端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT      #允许ftp服务的21端口
iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT      #允许FTP服务的20端口
iptables -A INPUT -j reject                        #禁止其他未允许的规则访问
iptables -A FORWARD -j REJECT                    #禁止其他未允许的规则访问
```

屏蔽IP

```
iptables -I INPUT -s 123.45.6.7 -j DROP           #屏蔽单个IP的命令
iptables -I INPUT -s 123.0.0.0/8 -j DROP           #封整个段即从123.0.0.1到123.255.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 124.45.0.0/16 -j DROP         #封IP段即从123.45.0.1到123.45.255.254的命令
iptables -I INPUT -s 123.45.6.0/24 -j DROP         #封IP段即从123.45.6.1到123.45.6.254的命令是
```

查看已添加的iptables规则

```
iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 48106 packets, 2690K bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  5075  589K ACCEPT     all  --  lo      *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
  191K   90M ACCEPT     tcp  --  *        *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0          tcp
dpt:22
  1499K 133M ACCEPT     tcp  --  *        *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0          tcp
dpt:80
  4364K 6351M ACCEPT     all  --  *        *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
state RELATED,ESTABLISHED
  6256  327K ACCEPT     icmp --  *        *        0.0.0.0/0         0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3382K packets, 1819M bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
  5075  589K ACCEPT     all  --  *        lo      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
```

删除已添加的iptables规则

将所有iptables以序号标记显示, 执行:

```
iptables -L -n --line-numbers
```

比如要删除INPUT里序号为8的规则, 执行:

```
iptables -D INPUT 8
```

相关命令

Instat

pfctl

nstat/rtacct

arptables

ip6tables

ip6tables-save

ip

arpd

ip6tables-restore

ss

iptables-restore

iptraf

iptables-save

tcpdump

tcpreplay

命令直达(输入完整命令)

进入

模糊搜索(输入关键词)

搜索

Linux下载

Ubuntu下载

CentOS下载

返回顶部 ↑

Linux命令大全

关于/联系

收藏本站请使用Ctrl+D

Shell脚本攻略

Shell正则表达式

网站地图

共收录

597条Linux系统命令

在Linux命令大全（man.linuxde.net）可以查询您所需要的Linux命令教程和相关实例。如果您觉得本站内容对您有所帮助，请推荐给更多需要帮助的人。