# kmod-Linux内核模块工具

# 1. 项目背景分析

kmod 是为了能够操作 Linux 内核模块而推出的一系列工具集,这些操作包括 插入 (insert) , 删除 (remove) , 列出 (list) , 检查属性 (check properties) 和解决依赖关系 (dependencies)。

这些工具在底层都需要用到 libkmod 这个库,相关的源码也会跟着 kmod 项目一同发布。这个项目的目标是能够实现与在此之前 module-init-tools 项目所提供的工具兼容。

# 项目建立时间

从 git.kernel.org 上的 commit log 分析,该项目的建立时间是 2011-11-21。最初的项目是通过继承了 libabc 的框架开始逐步演变而来。2011-12-15 发布了 kmod l 版本。

参考项目主页

http://git.kernel.org/cgit/utils/kernel/kmod/kmod.git

# 项目创建者和维护者

创建者是 Lucas De Marchi。这个人就职于巴西 Brazil Campinas 的一家公司ProFUSION Embedded Systems (该公司的主页http://profusion.mobi/),从他在 github 个人项目的帐号创建时间看是 2008年10月30号,应该是属于比较早期的 github 用户。

#### 参考个人主页

https://github.com/lucasdemarchi

# 项目更新记录

项目最近一次提交 commit log 表明,该项目近期处于一个比较活跃的状态。从 2013-4-9 发布了最新的 kmod 13 版本之后,该项目几乎每隔1,2 天有一次或多次提交。最近的一次提交是 2013-4-17,主要的贡献者仍然是 Lucas De Marchi。

# 参考提交记录

http://git.kernel.org/cgit/utils/kernel/kmod/kmod.git/log/

# 项目版本情况

第一个可以下载的软件包 kmod-1.tar.gz 是2012-2-24 上传的,最新的软件包 kmod-13.tar.gz 是 2013-4-9 上传的。

目前 kmod 已经发布到了第13个版本,从项目 NEWS 中可以看到,项目从版本 1 就开始支持原来的 insmod/rmmod/1smod/modprobe 这几个常用命令,发展至今1ibkmod 库已经提供了100多个函数接口用于方便用户管理内核模块。

# 项目资源汇总

• 代码下载

https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod

• 邮件列表

linux-modules@vger.kernel.org

· Git项目仓库

git://git.kernel.org/pub/scm/utils/kernel/kmod/kmod.git
https://git.kernel.org/pub/scm/utils/kernel/kmod/kmod.git

· Gitweb页面

http://git.kernel.org/?p=utils/kernel/kmod/kmod.git

# 2. 项目技术分析

# 开发环境准备

- 首先需要安装如下的软件工具
  - GCC compiler 编译工具
  - GNU C library 标准C库
  - autoconf 自动化配置工具,可以生成项目所需的 makefile
  - shtool 一个兼容之前类似 mkdir.sh/install.sh 的shell脚本 工具
  - 1ibtoo1 制作可生成依赖关系的共享库,生成文件后缀名为 .1a, 1o
  - xs1tproc 快速XSLT引擎,可以通过XSL层叠样式表把XML转换为 其他格式,例如htm1/pdf
- 可选的依赖关系:
  - ZLIB library
  - LZMA library

# 编译和安装

```
$ sudo apt-get install autoconf
$ sudo apt-get install shtool
$ sudo apt-get install libtool
$ sudo apt-get install xsltproc

$ aclocal
$ autoconf
$ ./configure CFLAGS="-g -02" --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --libdir=/usr/lib
$ make && make install
```

# 错误及解决

代码编译过程会出现不少问题,但都可以通过安装和配置逐一解决。现对 编译过程中的问题做一总结:

1) autoconf 缺少环境变量文件

```
$ autoconf
configure.ac:10: error: possibly undefined macro: AM_INIT_AUTOMAKE
    If this token and others are legitimate, please use m4_pattern_allow.
        See the Autoconf documentation.
configure.ac:28: error: possibly undefined macro: AM_PROG_CC_C_O
configure.ac:89: error: possibly undefined macro: AM_CONDITIONAL
$ aclocal
```

通过 aclocal 命令生成,获取当前系统的环境变量,生成一个 aclocal.m4 文件。

2) configure 脚本执行时缺少 libtool 工具

```
$ ./configure CFLAGS="-g -02" --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --
libdir=/usr/lib
```

configure: error: cannot find install-sh, install.sh, or shtool in build-aux "."/build-aux \$ autoreconf -f -i -Wall,no-obsolete
Can't exec "libtoolize": No such file or directory at /usr/bin/autoreconf line 196.
Use of uninitialized value in pattern match (m//) at /usr/bin/autoreconf line 196.
\$ sudo apt-get install libtool

通过 sudo apt-get 安装解决。

3) configuire 脚本执行缺少 xs1tproc 命令

```
$ ./configure CFLAGS="-g -02" --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --
libdir=/usr/lib
configure: error: xsltproc command not found, try ./configure --
disable-manpages
$ sudo apt-get install xsltproc
```

通过 sudo apt-get 安装解决,成功之后,会在当前目录下生成 Makefile 文件。

编译过程

编译过程总体比较顺利,执行 make 和 make install 命令即可完成。

# \$ make make --no-print-directory all-recursive Making all in . CC libkmod/libkmod.lo CC libkmod/libkmod-list.lo CC libkmod/libkmod-config.lo CC libkmod/libkmod-index.lo CC libkmod/libkmod-module.lo CC libkmod/libkmod-file.lo

```
CC
         libkmod/libkmod-elf.lo
  CC
         libkmod/libkmod-signature.lo
  CC
         libkmod/libkmod-hash.lo
         libkmod/libkmod-array.lo
  CC
  CC
         libkmod/libkmod-util.lo
  CCLD
         libkmod/libkmod-util.la
  CCLD
         libkmod/libkmod.la
  CCLD
         libkmod/libkmod-private.la
         tools/kmod.o
  CC
  CC
         tools/lsmod.o
  CC
         tools/rmmod.o
         tools/insmod.o
  CC
  CC
         tools/modinfo.o
  CC
         tools/modprobe.o
  CC
         tools/depmod.o
  CC
         tools/log.o
  CC
         tools/static-nodes.o
  CCLD
         tools/kmod
  CCLD
         tools/kmod-nolib
         tools/insmod
  GEN
  GEN
         tools/rmmod
  GEN
         tools/lsmod
         tools/modprobe
  GEN
         tools/modinfo
  GEN
  GEN
         tools/depmod
  GEN
         libkmod/libkmod.pc
Making all in libkmod/docs
make[2]: Nothing to be done for `all'.
Making all in man
  GEN
         depmod.d.5
  GEN
         modprobe.d.5
  GEN
         modules.dep.5
  GEN
         depmod.8
  GEN
         insmod.8
         1smod.8
  GEN
         rmmod.8
  GEN
  GEN
         modprobe.8
         modinfo.8
  GEN
```

由以上编译过程可知,项目主要架构分为2层,上层为 too1s 目录下提供的各种工具(兼容之前的命令集,例如 insmod/rmmod),下层为 libkmod 目录下生成的 libkmod.la,为上层工具提供所需要的库函数。

# 生成文件

```
$ ls tools/ -l | grep x
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                               10 Apr 17 04:43 depmod -> kmod-
nolib
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                               10 Apr 17 04:43 insmod -> kmod-
nolib
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu
                             8385 Apr 17 04:43 kmod
-rwxrwxr-x 1 akaedu akaedu 488644 Apr 17 04:43 kmod-nolib
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                                10 Apr 17 04:43 lsmod -> kmod-
                               10 Apr 17 04:43 modinfo -> kmod-
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
nolib
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                              10 Apr 17 04:43 modprobe -> kmod-
nolib
                                10 Apr 17 04:43 rmmod -> kmod-
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
nolib
```

可以看出以上所有工具,均是 kmod-nolib 的软链接。实现了一个 kmod-nolib 程序,也就实现了之前的各种工具。 这种实现思路,类似于嵌入式开发中的 busybox 项目,也是实现了一堆工具,但只有一个真正的可执行文件。

```
$ ls libkmod/ -l | grep lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             308 Apr 17 04:43 libkmod-array.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             310 Apr 17 04:43 libkmod-config.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             304 Apr 17 04:43 libkmod-elf.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             306 Apr 17 04:43 libkmod-file.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             306 Apr 17 04:43 libkmod-hash.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             308 Apr 17 04:43 libkmod-index.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             306 Apr 17 04:43 libkmod-list.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             296 Apr 17 04:43 libkmod.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             310 Apr 17 04:43 libkmod-module.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 316 Apr 17 04:43 libkmod-signature.lo
-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu
                             306 Apr 17 04:43 libkmod-util.lo
```

上面所列的 10 文件中,1ibkmod-module.10 中包含了在整个库中,最靠近上层调用所需要用的接口函数。其他的 10 文件基本上都是为 1ibkmod-

module.lo 所服务的,比较重要的例如 libkmod-elf, libkmod-file, libkmod-list 等。

```
$ ls libkmod/ -l | grep la

-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 923 Apr 17 04:43 libkmod.la

-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 893 Apr 17 04:43 libkmod-private.la

-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 884 Apr 17 04:43 libkmod-util.la
```

最终提供的库文件是以 libkmod.la 的形式存在。

```
$ ls libkmod/ -l | grep pc

-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 210 Apr 17 04:43 libkmod.pc

-rw-rw-r-- 1 akaedu akaedu 255 Apr 17 00:53 libkmod.pc.in
```

此文件暂时没看出有什么特殊的作用,只包含了一些对当前库的说明信息, 是一个纯文本文件。

# 安装过程

```
$ make && make install
make --no-print-directory all-recursive
Making all in .
Making all in libkmod/docs
make[2]: Nothing to be done for `all'.
Making all in man
make[2]: Nothing to be done for `all'.
Making install in .
test -z "/usr/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/lib"
 /bin/bash ./libtool
                         --mode=install /usr/bin/install -
   libkmod/libkmod.la '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c libkmod/.libs/libkmod.so.
2.2.3 /usr/lib/libkmod.so.2.2.3
/usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/lib/
libkmod.so.2.2.3': Permission denied
```

```
make[2]: *** [install-libLTLIBRARIES] Error 1
make[1]: *** [install-am] Error 2
make: *** [install-recursive] Error 1
```

编译过程中,因为需要用到对 /usr/bin 目录的读写权限,因此需要用sudo 来执行。

```
$ sudo make install
Making install in .
test -z "/usr/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/lib"
 /bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -
c libkmod/libkmod.la '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c libkmod/.libs/libkmod.so.
2.2.3 /usr/lib/libkmod.so.2.2.3
libtool: install: (cd /usr/lib && { ln -s -f libkmod.so.
2.2.3 libkmod.so.2 || { rm -f libkmod.so.2 && ln -s libkmod.so.
2.2.3 libkmod.so.2; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib && { ln -s -f libkmod.so.
2.2.3 libkmod.so || { rm -f libkmod.so && ln -s libkmod.so.
2.2.3 libkmod.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c libkmod/.libs/
libkmod.lai /usr/lib/libkmod.la
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/
sbin:/usr/bin:/sbin:/sbin" ldconfig -n /usr/lib
Libraries have been installed in:
   /usr/lib
```

If you ever happen to want to link against installed libraries in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR' flag during linking and do at least one of the following:

- add LIBDIR to the `LD\_LIBRARY\_PATH' environment variable during execution
- add LIBDIR to the `LD\_RUN\_PATH' environment variable during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/
  ld.so.conf'

```
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
test -z "/usr/bin" || /bin/mkdir -p "/usr/bin"
 /bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c tools/
kmod '/usr/bin'
libtool: install: /usr/bin/install -c tools/.libs/kmod /usr/
make --no-print-directory install-exec-hook
if test "/usr/lib" != "/usr/lib"; then \
        /bin/mkdir -p /usr/lib && \
        so_img_name=$(readlink /usr/lib/libkmod.so) && \
        so_img_rel_target_prefix=$(echo /usr/lib | sed 's,\(^/
\|\)[^/][^/]*,..,g') && \
       ln -sf $so_img_rel_target_prefix/usr/lib/$so_img_name /
usr/lib/libkmod.so && \
        mv /usr/lib/libkmod.so.* /usr/lib; \
    fi
test -z "/usr/include" || /bin/mkdir -p "/usr/include"
/usr/bin/install -c -m 644 libkmod/libkmod.h '/usr/include'
test -z "/usr/lib/pkgconfig" || /bin/mkdir -p "/usr/lib/
pkgconfig"
 /usr/bin/install -c -m 644 libkmod/libkmod.pc '/usr/lib/
pkgconfig'
Making install in libkmod/docs
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make[2]: Nothing to be done for `install-data-am'.
Making install in man
make[2]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
test -z "/usr/share/man/man5" || /bin/mkdir -p "/usr/share/man/
man5"
/usr/bin/install -c -m 644 depmod.d.5 modprobe.d.5 modules.dep.
5 modules.dep.bin.5 '/usr/share/man/man5'
test -z "/usr/share/man/man8" || /bin/mkdir -p "/usr/share/man/
man8"
 /usr/bin/install -c -m 644 depmod.8 insmod.8 lsmod.8 rmmod.
8 modprobe.8 modinfo.8 '/usr/share/man/man8'
$ sudo make install
```

See any operating system documentation about shared libraries for

这个 make 和 make install 的过程,帮助我们理清了哪些文件参与最后的 编译生成过程。特别是对于最后 make install 的执行分析,也让我们了解 了项目最终要实现的目标和生成的重要文件。以下将对这一过程展开详细分析。

# 安装文件

```
$ ls /usr/lib/libkmod.so
libkmod.so libkmod.so.2 libkmod.so.2.2.3
$ ls /usr/lib/libkmod.so* -1
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Apr 17 04:55 /usr/lib/
libkmod.so -> libkmod.so.2.2.3
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.so.
2 -> libkmod.so.2.2.3
-rwxr-xr-x 1 root root 313349 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.so.
2.2.3
```

libkmod.so 是一个软链接,安装在系统的 /usr/lib 目录下,链接的时候只需要指定 -lkmod 就可以。

```
$ ls /usr/lib/libkmod.l* -1
-rwxr-xr-x 1 root root 924 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.la

$ ls /usr/lib/libkmod.* -1
-rwxr-xr-x 1 root root 924 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.la
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Apr 17 04:55 /usr/lib/
libkmod.so -> libkmod.so.2.2.3
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.so.
2 -> libkmod.so.2.2.3
-rwxr-xr-x 1 root root 313349 Apr 17 04:55 /usr/lib/libkmod.so.
2.2.3
```

真正起作用的 so 文件,也就是 libkmod 共享库的 real name 是 libkmod.so.2.2.3。

# \$ ls /usr/bin/kmod -l

-rwxr-xr-x 1 root root 233584 Apr 17 04:55 /usr/bin/kmod \$ file /usr/bin/kmod /usr/bin/kmod: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linke Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0x9d4131d1eb78b1e1852cc5ad44f06417ae3caa3c, not stripped \$ kmod missing command kmod - Manage kernel modules: list, load, unload, etc Usage: kmod [options] command [command\_options] Options: -V, --version show version -h, --help show this help Commands: help Show help message list list currently loaded modules static- nodes outputs the node information installed with the currently running kernel kmod also handles gracefully if called from following symlinks: lsmod compat 1smod command rmmod compat rmmod command insmod compat insmod command modinfo compat modinfo command modprobe compat modprobe command depmod compat depmod command

kmod 是一个工具,可以实现内核模块的 list 和 打印输出已经被加载的内核模块的详细信息。

\$ ls /usr/include/libkmod.h -1
-rw-r--r 1 root root 9429 Apr 17 04:55 /usr/include/libkmod.h
\$

头文件是最重要的生成文件,会被之后所有调用 libkmod 库的上层应用所包含。一个文件就包含了所有需要用的函数接口声明,使用起来也非常方便。只不过这个文件中包含了较多的函数,互相之间不是平行的,内部是有上下层次关系的。

```
$ ls /usr/lib/pkgconfig/libkmod.pc -1
-rw-r--r-- 1 root root 210 Apr 17 04:55 /usr/lib/pkgconfig/
libkmod.pc
$ cat /usr/lib/pkgconfig/libkmod.pc
prefix=/usr
exec_prefix=/usr
libdir=/usr/lib
includedir=/usr/include

Name: libkmod
Description: Library to deal with kernel modules
Version: 13
Libs: -L${libdir} -lkmod
Libs.private:
Cflags: -I${includedir}
$
```

# 这个文件只是一个纯文本文件,里面包含了如上所列出的信息。

```
$ ls /usr/share/man/man5/ -l | grep "Apr 17"
-rw-r--r-- 1 root root 3969 Apr 17 04:55 depmod.d.5
-rw-r--r-- 1 root root 9306 Apr 17 2012 fonts-conf.5.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1599 Apr 17 2012 initramfs.conf.5.gz
-rw-r--r-- 1 root root 8059 Apr 17 04:55 modprobe.d.5
-rw-r--r 1 root root 2494 Apr 17 04:55 modules.dep.5
-rw-r--r 1 root root 18 Apr 17 04:55 modules.dep.bin.5
-rw-r--r- 1 root root 585 Apr 17 2012 update-initramfs.conf.
5.gz
$ ls /usr/share/man/man8/ -1 | grep "Apr 17"
-rw-r--r-- 1 root root 6398 Apr 17 04:55 depmod.8
-rw-r--r- 1 root root 5170 Apr 17 2012 initramfs-tools.8.gz
-rw-r--r-- 1 root root 2151 Apr 17 04:55 insmod.8
-rw-r--r-- 1 root root 526 Apr 17 2012 lsinitramfs.8.gz
-rw-r--r-- 1 root root 1839 Apr 17 04:55 lsmod.8
-rw-r--r- 1 root root 1570 Apr 17 2012 mkinitramfs.8.gz
-rw-r--r-- 1 root root 4009 Apr 17 04:55 modinfo.8
-rw-r--r-- 1 root root 10618 Apr 17 04:55 modprobe.8
-rw-r--r-- 1 root root 3058 Apr 17 04:55 rmmod.8
```

-rw-r--r-- 1 root root 1016 Apr 17 2012 update-initramfs.8.gz

以上所有文件,均为 man 手册所准备的,通过 make install 将安装到系统路径 /usr/share/man/man8 下。

# 功能简介

- · libkmod.so
  - kmod 库的共享库文件,用于动态链接。
- · libkmod.la
  - 用 1ibtoo1 工具生成的库文件,其实就是一个文本文件,记录 同名共享库的相关信息
  - 1ibtoo1 工具的作用,是在编译大型软件的过程中解决了库的依赖问题。
  - 特别是在交叉编译的条件下,解决动态链接器如何去寻找共享库的问题。

#### · kmod

- 一 一个管理内核模块的工具,提供列表list,加载load,卸载un-load等功能。
- 目前的版本似乎只支持 help, list, static nodes 三条命令
- help 列出帮助信息
- 1ist 列出当前加载模块
- static-nodes 输出当前内核加载的 static-node 信息,包括设备节点文件名,类型,主设备号和次设备号。

# · libkmod.h

- 使用 1ibkmod 库所需要包含的头文件,详细接口定义见下节--项目代码分析。
- · libkmod.pc
  - 一 文本文件,包含了使用 libkmod 库所需要了解的一些信息,例 如 安装目录,头文件所在目录,库名称,描述等。
- · man5 & man8

- 提供通过类似 man 8 insmod 命令来查看帮助的源文件 inssmod. 8
- 提供通过类似 man 5 depmod.d 命令来查看帮助的源文件 depmod.d.5

# 3. 项目代码分析

# 源码目录结构

- tools
  - insmod.c
  - rmmod.c
  - 1smod.c
  - depmod.c
  - modinfo.c
  - modprobe.c
  - kmod.c
  - kmod.h
  - log.c
  - log.h
  - static-nodes.c
- · libkmod
  - COPYING
  - docs
  - libkmod-array.c
  - libkmod-array.h
  - libkmod.c
  - libkmod-config.c
  - 1ibkmod-e1f.c
  - libkmod-file.c
  - libkmod.h
  - libkmod-hash.c
  - libkmod-hash.h
  - libkmod-index.c
  - libkmod-index.h

- libkmod-list.c
- libkmod-module.c
- libkmod.pc.in
- libkmod-private.h
- libkmod-signature.c
- libkmod.sym
- 1ibkmod-util.c
- libkmod-util.h
- macro.h
- missing.h
- README

# · testsuite

- COPYING
- delete\_module.c
- init\_module.c
- mkdir.c
- mkdir.h
- path.c
- README
- rootfs-pristine
- stripped-module.h
- test-alias.c
- test-blacklist.c
- test-dependencies.c
- test-depmod.c
- test-init.c
- test-loaded.c
- test-modinfo.c
- test-modprobe.c
- test-new-module.c
- testsuite.c
- testsuite.h
- test-testsuite.c
- uname.c

#### • m4

- attributes.m4

#### man

- depmod.d.xm1
- depmod.xm1
- insmod.xm1
- 1smod.xm1
- Makefile.am
- modinfo.xm1
- modprobe.d.xm1
- modprobe.xm1
- modules.dep.xm1
- rmmod.xml

# 头文件分析

```
$ cat /usr/include/libkmod.h

/*
 * libkmod - interface to kernel module operations
 *
 * Copyright (C) 2011-2013 ProFUSION embedded systems
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/
or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
 * License as published by the Free Software Foundation; either
 * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
 *
 * This library is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
 * Lesser General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
 * License along with this library; if not, write to the Free Software
```

```
* Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
#pragma once
#ifndef _LIBKMOD_H_
#define _LIBKMOD_H_
#include <fcntl.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdbool.h>
#include <inttypes.h>
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/*
 * kmod_ctx
* library user context - reads the config and system
* environment, user variables, allows custom logging
*/
struct kmod ctx;
struct kmod_ctx *kmod_new(const char *dirname, const char * const *config_paths);
struct kmod_ctx *kmod_ref(struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_ctx *kmod_unref(struct kmod_ctx *ctx);
void kmod_set_log_fn(struct kmod_ctx *ctx,
            void (*log_fn)(void *log_data,
                    int priority, const char *file, int line,
                    const char *fn, const char *format,
                    va_list args),
            const void *data);
int kmod_get_log_priority(const struct kmod_ctx *ctx);
void kmod_set_log_priority(struct kmod_ctx *ctx, int priority);
void *kmod_get_userdata(const struct kmod_ctx *ctx);
void kmod_set_userdata(struct kmod_ctx *ctx, const void *userdata);
/*
* Management of libkmod's resources
int kmod_load_resources(struct kmod_ctx *ctx);
```

```
void kmod_unload_resources(struct kmod_ctx *ctx);
enum kmod_resources {
    KMOD_RESOURCES_OK = 0,
    KMOD_RESOURCES_MUST_RELOAD = 1,
    KMOD_RESOURCES_MUST_RECREATE = 2,
};
int kmod_validate_resources(struct kmod_ctx *ctx);
enum kmod_index {
    KMOD_INDEX_MODULES_DEP = 0,
    KMOD_INDEX_MODULES_ALIAS,
    KMOD_INDEX_MODULES_SYMBOL,
    KMOD_INDEX_MODULES_BUILTIN,
    /* Padding to make sure enum is not mapped to char */
    _{KMOD\_INDEX\_PAD} = (1 << 31),
};
int kmod_dump_index(struct kmod_ctx *ctx, enum kmod_index type, int fd);
/*
 * kmod_list
 * access to kmod generated lists
*/
struct kmod_list;
struct kmod_list *kmod_list_next(const struct kmod_list *list,
                        const struct kmod_list *curr);
struct kmod_list *kmod_list_prev(const struct kmod_list *list,
                        const struct kmod_list *curr);
struct kmod_list *kmod_list_last(const struct kmod_list *list);
#define kmod_list_foreach(list_entry, first_entry) \
    for (list_entry = first_entry; \
        list_entry != NULL; \
        list_entry = kmod_list_next(first_entry, list_entry))
#define kmod_list_foreach_reverse(list_entry, first_entry) \
    for (list_entry = kmod_list_last(first_entry); \
        list_entry != NULL; \
        list_entry = kmod_list_prev(first_entry, list_entry))
/*
```

```
* kmod_config_iter
* access to configuration lists - it allows to get each configuration's
 * key/value stored by kmod
*/
struct kmod_config_iter;
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_blacklists(const struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_install_commands(const struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_remove_commands(const struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_aliases(const struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_options(const struct kmod_ctx *ctx);
struct kmod_config_iter *kmod_config_get_softdeps(const struct kmod_ctx *ctx);
const char *kmod_config_iter_get_key(const struct kmod_config_iter *iter);
const char *kmod config iter get value(const struct kmod config iter *iter);
bool kmod_config_iter_next(struct kmod_config_iter *iter);
void kmod_config_iter_free_iter(struct kmod_config_iter *iter);
/*
 * kmod_module
 * Operate on kernel modules
*/
struct kmod module;
int kmod_module_new_from_name(struct kmod_ctx *ctx, const char *name,
                        struct kmod module **mod);
int kmod_module_new_from_path(struct kmod_ctx *ctx, const char *path,
                        struct kmod_module **mod);
int kmod_module_new_from_lookup(struct kmod_ctx *ctx, const char *given_alias,
                        struct kmod_list **list);
int kmod_module_new_from_loaded(struct kmod_ctx *ctx,
                        struct kmod_list **list);
struct kmod_module *kmod_module_ref(struct kmod_module *mod);
struct kmod_module *kmod_module_unref(struct kmod_module *mod);
int kmod_module_unref_list(struct kmod_list *list);
struct kmod_module *kmod_module_get_module(const struct kmod_list *entry);
/* Removal flags */
enum kmod remove {
    KMOD_REMOVE_FORCE = O_TRUNC,
    KMOD_REMOVE_NOWAIT = O_NONBLOCK,
```

```
};
/* Insertion flags */
enum kmod_insert {
    KMOD_INSERT_FORCE_VERMAGIC = 0x1,
    KMOD_INSERT_FORCE_MODVERSION = 0x2,
};
/* Flags to kmod_module_probe_insert_module() */
enum kmod_probe {
    KMOD_PROBE_FORCE_VERMAGIC =
                                     0x00001,
    KMOD_PROBE_FORCE_MODVERSION =
                                         0x00002,
    KMOD_PROBE_IGNORE_COMMAND =
                                     0x00004,
    KMOD_PROBE_IGNORE_LOADED =
                                     0x00008,
    KMOD_PROBE_DRY_RUN =
                                     0x00010,
    KMOD_PROBE_FAIL_ON_LOADED =
                                     0x00020,
    /* codes below can be used in return value, too */
    KMOD_PROBE_APPLY_BLACKLIST_ALL =
                                         0x10000,
                                         0x20000,
    KMOD PROBE APPLY BLACKLIST =
    KMOD_PROBE_APPLY_BLACKLIST_ALIAS_ONLY = 0x40000,
};
/* Flags to kmod_module_apply_filter() */
enum kmod_filter {
    KMOD_FILTER_BLACKLIST = 0x00001,
    KMOD_FILTER_BUILTIN = 0x00002,
};
int kmod_module_remove_module(struct kmod_module *mod, unsigned int flags);
int kmod module insert module(struct kmod module *mod, unsigned int flags,
                             const char *options);
int kmod_module_probe_insert_module(struct kmod_module *mod,
            unsigned int flags, const char *extra_options,
            int (*run_install)(struct kmod_module *m,
                        const char *cmdline, void *data),
            const void *data,
                                         void
                                                 (*print_action)
(struct kmod_module *m, bool install,
                        const char *options));
```

```
const char *kmod module get name(const struct kmod module *mod);
const char *kmod_module_get_path(const struct kmod_module *mod);
const char *kmod module get options(const struct kmod module *mod);
const char *kmod_module_get_install_commands(const struct kmod_module *mod);
const char *kmod module get remove commands(const struct kmod module *mod);
struct kmod_list *kmod_module_get_dependencies(const struct kmod_module *mod);
int kmod_module_get_softdeps(const struct kmod_module *mod,
              struct kmod_list **pre, struct kmod_list **post);
int kmod_module_get_filtered_blacklist(const struct kmod_ctx *ctx,
                    const struct kmod_list *input,
             struct kmod_list **output) __attribute__ ((deprecated));
int kmod_module_apply_filter(const struct kmod_ctx *ctx,
                    enum kmod_filter filter_type,
                    const struct kmod_list *input,
                    struct kmod_list **output);
* Information regarding "live information" from module's state, as returned
 * by kernel
*/
enum kmod_module_initstate {
    KMOD_MODULE_BUILTIN = 0,
   KMOD_MODULE_LIVE,
   KMOD_MODULE_COMING,
   KMOD_MODULE_GOING,
    /* Padding to make sure enum is not mapped to char */
    _{\text{KMOD}} _{\text{MODULE}} _{\text{PAD}} = (1 << 31),
};
const char *kmod_module_initstate_str(enum kmod_module_initstate state);
int kmod module get initstate(const struct kmod module *mod);
int kmod_module_get_refcnt(const struct kmod_module *mod);
struct kmod_list *kmod_module_get_holders(const struct kmod_module *mod);
struct kmod_list *kmod_module_get_sections(const struct kmod_module *mod);
const char *kmod_module_section_get_name(const struct kmod_list *entry);
unsigned long kmod module section get address(const struct kmod list *entry);
void kmod_module_section_free_list(struct kmod_list *list);
long kmod_module_get_size(const struct kmod_module *mod);
```

```
/*
 * Information retrieved from ELF headers and sections
 */
int kmod_module_get_info(const struct kmod_module *mod, struct kmod_list **list);
const char *kmod_module_info_get_key(const struct kmod_list *entry);
const char *kmod_module_info_get_value(const struct kmod_list *entry);
void kmod_module_info_free_list(struct kmod_list *list);
int kmod_module_get_versions(const struct kmod_module *mod, struct kmod_list **list);
const char *kmod module version get symbol(const struct kmod list *entry);
uint64 t kmod module version get crc(const struct kmod list *entry);
void kmod_module_versions_free_list(struct kmod_list *list);
int kmod_module_get_symbols(const struct kmod_module *mod, struct kmod_list **list);
const char *kmod_module_symbol_get_symbol(const struct kmod_list *entry);
uint64_t kmod_module_symbol_get_crc(const struct kmod_list *entry);
void kmod_module_symbols_free_list(struct kmod_list *list);
enum kmod symbol bind {
    KMOD_SYMBOL_NONE = '\0',
    KMOD SYMBOL LOCAL = 'L',
    KMOD_SYMBOL_GLOBAL = 'G',
    KMOD_SYMBOL_WEAK = 'W',
    KMOD_SYMBOL_UNDEF = 'U'
};
int kmod_module_get_dependency_symbols(const struct kmod_module *mod, struct kmod_list **
const char *kmod_module_dependency_symbol_get_symbol(const struct kmod_list *entry);
int kmod_module_dependency_symbol_get_bind(const struct kmod_list *entry);
uint64_t kmod_module_dependency_symbol_get_crc(const struct kmod_list *entry);
void kmod_module_dependency_symbols_free_list(struct kmod_list *list);
#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" */
#endif
#endif
```

· 头文件是 libkmod 项目所提供的用于包含的函数调用接口,上层编程 者一般都需要 include 这个文件。

```
· 以 insmod 命令实现为例,以下函数接口将会用于这个命令实现过程中,典型的调用用法如下:
```

```
- kmod_new()
- kmod_module_new_from_path()
- kmod_module_insert_module()
```

- kmod\_module\_unref()

# 数据结构设计

- struct kmod\_ctx
  - 一 该结构体出现在 libkmod/libkmod.c 文件中
  - 用于读取配置和系统环境参数,用户参数等

# 结构体定义

```
/**
 * kmod_ctx:
 * Opaque object representing the library context.
*/
struct kmod_ctx {
   int refcount;
    int log_priority;
   void (*log_fn)(void *data,
                    int priority, const char *file, int line,
              const char *fn, const char *format, va_list args);
   void *log_data;
    const void *userdata;
   char *dirname;
   struct kmod_config *config;
   struct hash *modules_by_name;
   struct index_mm *indexes[_KMOD_INDEX_MODULES_SIZE];
   unsigned long long indexes_stamp[_KMOD_INDEX_MODULES_SIZE];
};
```

struct kmod\_list

- 该结构体出现在 libkmod/libkmod-private.h 文件中
- 用于访问 kmod 产生的模块节点链表

# 结构体定义

```
struct list_node {
    struct list_node *next, *prev;
};

struct kmod_list {
    struct list_node node;
    void *data;
};
```

- struct kmod\_config\_iter
  - 一 该结构体出现在 libkmod/libkmod-config.c 文件中

# 结构体定义

```
struct kmod_config_iter {
   enum config_type type;
   bool intermediate;
   const struct kmod_list *list;
   const struct kmod_list *curr;
   void *data;
   const char *(*get_key)(const struct kmod_list *l);
   const char *(*get_value)(const struct kmod_list *l);
};
```

- struct kmod\_module
  - 一 该结构体出现在 libkmod/libkmod-module.c 文件中

# 结构体定义

```
/**
* SECTION:libkmod-module
* @short_description: operate on kernel modules
*/
/**
* kmod_module:
* Opaque object representing a module.
struct kmod_module {
    struct kmod_ctx *ctx;
    char *hashkey;
   char *name;
   char *path;
   struct kmod_list *dep;
   char *options;
   const char *install_commands; /* owned by kmod_config */
   const char *remove_commands;  /* owned by kmod_config */
  char *alias; /* only set if this module was created from an alias */
   struct kmod_file *file;
   int n_dep;
   int refcount;
    struct {
       bool dep : 1;
       bool options : 1;
        bool install_commands : 1;
        bool remove_commands : 1;
   } init;
   * private field used by kmod_module_get_probe_list() to detect
    * dependency loops
    */
   bool visited: 1;
   * set by kmod_module_get_probe_list: indicates for probe_insert()
    * whether the module's command and softdep should be ignored
   bool ignorecmd: 1;
```

```
/*
 * if module was created by searching the modules.builtin file, this
 * is set. There's nothing much useful one can do with such a
 * "module", except knowing it's builtin.
 */
 bool builtin : 1;
};
```

# 重要接口实现

```
    kmod module insert module() in libkmod/libkmod-module.c

   - kmod_module_get_path()
   - file = kmod file open()
   - kmod_file_get_direct()
   - size = kmod_file_get_size(file)
   - mem = kmod_file_get_contents(file)
   - kmod elf new()
   - kmod_elf_strip_section()
   - kmod_e1f_get_memory()
   - init_module(mem, size, args)
   - kmod_e1f_unref()
   - kmod_file_unref()
· 对比 module-init-tools 的实现,可以发现代码的层次逻辑复杂不少
   - realloc()
   - grab_file()
        * open()
        * malloc()
        * read()
        * close()
   - init_module(file, len, options)
   - free()
• kmod module remove module in libkmod/libkmod-module.c
```

— delete module()

# kmod-11 详细分析报告

# 1. 架构分析

kmod-11 项目的整个技术架构分为3层。最上层是too1s目录下的6个命令,中间是1ibkmod库所提供的各种编程接口,最下层是testsuite所包含的系统调用抽象层,便于在用户空间进行接口测试。

kmod-11 项目系统层次结构如图




Figure 1: kmod-11 项目系统结构层次图

下面按照这样的三层架构,按照应用层,库接口层,抽象层的顺序,依次 分析。

# 应用层

应用层实现了6个常用的用户命令,分别是 insmod, rmmod, 1smod, modinfo, depmod, modprobe.

insmod 命令 该命令的功能是: 向Linux内核中插入一个模块




Figure 2: kmod-11 项目应用层结构图

# \$ ./kmod-11/tools/insmod -h

# Usage:

insmod [options] filename [args]

# Options:

-V, --version show version
-h, --help show this help

rmmod 命令 该命令的功能是: 删除内核中的模块

# \$ ./kmod-11/tools/rmmod -h

# Usage:

rmmod [options] modulename ...

# Options:

-f, --force forces a module unload and may crash your machine. This requires Forced Module Removal

option in your kernel. DANGEROUS

-s, --syslog print to syslog, not stderr

-v, --verbose enables more messages

-V, --version show version
-h, --help show this help

1smod 命令 该命令的功能是: 列出内核已载入模块的状态

# \$ ./kmod-11/tools/lsmod -h Usage: ./kmod-11/tools/lsmod

modinfo 命令 该命令的功能是:显示内核模块的信息

```
$ ./kmod-11/tools/modinfo -h
Usage:
   modinfo [options] filename [args]
Options:
   -a, --author
                            Print only 'author'
   -d, --description
                           Print only 'description'
   -1, --license
                           Print only 'license'
   -p, --parameters
                           Print only 'parm'
   -n, --filename
                           Print only 'filename'
   -0, --null
                           Use \0 instead of \n
                         Print only provided FIELD
   -F, --field=FIELD
   r`
   -b, --basedir=DIR
                           Use DIR as filesystem root for /
lib/modules
   -V, --version
                            Show version
   -h, --help
                            Show this help
$
```

depmod 命令 该命令的功能是: 分析可加载模块的依赖性,生成 /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/modules.dep 文件和映射文件。

```
$ ./kmod-11/tools/depmod -h
Usage:
    depmod -[aA] [options] [forced_version]

If no arguments (except options) are given, "depmod -
a" is assumed

depmod will output a dependency list suitable for the modprobe utility.

Options:
```

```
-a, --all
                         Probe all modules
   -A, --quick
                      Only does the work if there's a new module
   -e, --errsyms
                         Report not supplied symbols
   -n, --show
                       Write the dependency file on stdout only
   -P, --symbol-prefix Architecture symbol prefix
   -C, --config=PATH
                         Read configuration from PATH
   -v, --verbose
                         Enable verbose mode
   -w, --warn
                         Warn on duplicates
    -V, --version
                         show version
    -h, --help
                         show this help
The following options are useful for people managing distributions:
    -b, --basedir=DIR
                         Use an image of a module tree.
    -F, --filesyms=FILE Use the file instead of the
                     current kernel symbols.
    -E, --symvers=FILE
                         Use Module.symvers file to check
                     symbol versions.
$
```

# modprobe 命令 该命令的功能是: Linux内核添加或者删除模块

```
$ ./kmod-11/tools/modprobe -h
Usage:
    modprobe [options] [-i] [-b] modulename
   modprobe [options] -a [-i] [-b] modulename [modulename...]
   modprobe [options] -r [-i] modulename
    modprobe [options] -r -a [-i] modulename [modulename...]
    modprobe [options] -c
    modprobe [options] --dump-modversions filename
Management Options:
                                Consider every non-argument to
    -a, --all
                            be a module name to be inserted
                            or removed (-r)
   -r, --remove
                            Remove modules instead of inserting
     --remove-dependencies Also remove modules depending on it
                            Only lookup and print alias and exit
   -R, --resolve-alias
     --first-time
                         Fail if module already inserted or removed
    -i, --ignore-install
                               Ignore install commands
    -i, --ignore-remove
                               Ignore remove commands
```

```
-b, --use-blacklist
                              Apply blacklist to resolved alias.
   -f, --force
                              Force module insertion or removal.
                             implies --force-modversions and
                             --force-vermagic
        --force-modversion
                                Ignore module's version
        --force-vermagic
                                 Ignore module's version magic
Query Options:
  -D, --show-depends
                           Only print module dependencies and exit
  -c, --showconfig
                           Print out known configuration and exit
    -c, --show-config
                                 Same as --showconfig
      --show-modversions
                             Dump module symbol version and exit
        --dump-modversions
                                 Same as --show-modversions
General Options:
  -n, --dry-run
                          Do not execute operations, just print out
    -n, --show
                                 Same as --dry-run
  -C, --config=FILE
                           Use FILE instead of default search paths
    -d, --dirname=DIR
                               Use DIR as filesystem root for /
lib/modules
    -S, --set-version=VERSION
                               Use VERSION instead of `uname -
r`
    -s, --syslog
                                print to syslog, not stderr
                                disable messages
    -q, --quiet
    -v, --verbose
                                enables more messages
    -V, --version
                                 show version
    -h, --help
                                 show this help
$
```

# 库接口层

库接口层包含了 libkmod 目录下的形如 libkmod-xxx.c 的模块文件,其中涉及用到的编程接口将近100个,形如 kmod xxx xxx xxx 的接口函数。

按照这些接口函数的归属模块划分,我们经过代码分析,可以将它们分为6个重要的核心子模块,分别是 kmod\_ctx, kmod\_module, kmod\_config, kmod\_list, kmod\_elf, kmod\_file。

另外还有6个属于基础类的子模块,为以上6个核心子模块提供支持,分别是 hash, index mm, elf, list, array, log。

以下在模块分析小节将分别对这12个模块进行详细说明。




Figure 3: kmod-11 项目库接口层核心子模块结构图




Figure 4: kmod-11 项目库接口层基础子模块结构图

# 系统调用抽象层

系统调用抽象层的实现代码主要集中在 testsuite 目录下,其中最重要的 2个实现包含 init\_module 系统调用和 delete\_module 系统调用的模拟实现。




Figure 5: kmod-11 项目系统调用抽象层结构图

# 各层之间相互关系图

以上的命令,库,核心子模块,基础子模块以及系统调用抽象层,之间的 关系并不是明显分开的,而是互相之间有交错的关系。为了更清楚的说明 整个系统各个层次之间的调用关系,我们以下图为例,做简要说明。




Figure 6: kmod-11 项目系统各层结构关系图

其中命令层就是应用层,一般命令的实现都会首先使用 kmod\_ctx 和 kmod\_module 两个核心子模块的接口,其中 kmod\_ctx 调用了 kmod\_config 核心子模块和 hash, log, index\_mm 基础子模块的接口功能,kmod\_module 调用了 kmod\_file, kmod\_elf, kmod\_list 这3个核心子模块的接口功能,以及简介调用了 elf, list 这2个基础子模块的接口功能,同时还使用了模拟层中有关系统调用模拟实现的接口。

因此在我们所列出的6个核心子模块中,kmod\_ctx 和 kmod\_module 这2个核心子模块占据着更为重要的作用,是整个 libkmod 库的核心中的核心。在下面的分析中,我们还会详细论述它们的功能。

# 2. 模块分析

整个 kmod 项目的核心设计思想,是采用面向对象的编程模型,以C语言的结构体为数据结构的核心,将结构体作为对象来看待,围绕结构体来组织相应的函数接口。 这些函数接口,大多具有较强的可读性,从它们的命名中,就能看出是属于哪个对象的什么方法。因为 C 语言中没有对象的概念,我们取而代之以模块来进行论述和分析。

kmod\_ctx 库上下文

该模块的主要功能,是为 kmod module 提供一个执行环境,也就是通常所说的上下文 context 的概念。数据结构的设计,用了 ctx 来表示这个上下文的英文缩写。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod.c,比较常用的数据结构和接口有

以下函数接口在 tools 下的6个命令中都有用到,是必须的基础类的调用。

以下函数接口在 modprobe 命令中有用到。

```
int kmod_load_resources(struct kmod_ctx *ctx);
void kmod_unload_resources(struct kmod_ctx *ctx);
```

可以看出这些接口的传入参数和传出的返回值,都是与 struct kmod\_ctx 相关的。而在这个数据结构中,有几个重要的成员变量,例如 refcount, dirname, hash表引用等,这些都是和具体什么模块无关的抽象数据,代表着任何一个模块在运行时,都必须具备的属性。因此在后面的 struct kmod\_module 核心数据结构中,将 struct kmod\_ctx \*ctx 作为首要包含的第一个成员变量,这也是和 ctx 的重要性分不开的。

kmod module 内核模块核心操作

kmod\_module 是所有模块中最重要和最核心的模块。该模块的主要功能是抽象了一个对所有内核模块进行操作的对象,它是真正可以代表一个具体的已经被加载到内核,或者即将被加载到内核的模块对象。其中,除了包含刚才所说的 kmod\_ctx 上下文的模块,作为该模块运行时环境的一个引用之外,还包含有其他两个重要的数据结构 struct kmod\_list \*dep 和 struct kmod\_file \*file,其中 dep 代表着已经被加载到内核中的这个模块所需要的依赖关系,也就是为了要加载这个模块,需要用到的需要提前加载的其他模块列表,这样的模块可能有很多,所以采用了一个链表的方式来记录。file 代表着当前这个被加载模块,在磁盘上所对应的文件。这个结构体在下面还会详细解释,其中最重要的信息包括文件的大小,文件的内容在内存中的指针,以及该文件对应的 ELF 格式的文件内容。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-module.c, 比较常用的数据 结构和接口有

```
struct kmod module;
struct kmod_module {
        struct kmod_ctx *ctx;
        char *hashkey;
        char *name;
        char *path;
        struct kmod_list *dep;
        char *options;
      const char *install_commands; /* owned by kmod_config */
      const char *remove_commands;
                                     /* owned by kmod_config */
                                         char
                                                   *alias;
* only set if this module was created from an alias */
        struct kmod_file *file;
        int n_dep;
        int refcount;
        struct {
            bool dep : 1;
            bool options : 1;
            bool install_commands : 1;
            bool remove_commands : 1;
        } init;
        bool visited : 1;
        bool ignorecmd: 1;
        bool builtin : 1;
   };
```

以下函数接口在 tools 下的6个命令中都有用到,是必须的基础类的调用。其中 初始化的方法有4个,前两个 new\_from\_name 和 new\_from\_path 是以所提供的模块文件名来创建单个模块。path 代表着从根目录开始的绝对路径方式,name 代表着从当前目录的相对路径方式。另外两个new\_from\_lookup 和 new\_from\_loaded,分别是以所提供的别名来创建链表,或者直接从已经加载的依赖关系数组中动态创建链表。

```
int kmod_module_new_from_name(struct kmod_ctx *ctx, const char *name,
```

以下函数接口主要用 insmod/rmmod 命令的实现。这2个接口是实现 insmod 和 rmmod 这两个命令时所用到的最主要的 libkmod 库接口。

```
int kmod_module_remove_module(struct kmod_module *mod, unsigned int flags);
int kmod_module_insert_module(struct kmod_module *mod, unsigned int flags,
```

以下函数接口 kmod\_module\_probe\_insert\_module 主要用于 modprobe 命令的实现。这个接口和上面的 kmod\_module\_insert\_module 所不同的是,它可以支持分析依赖关系,把当前要加载模块的依赖模块,也同时加载进来,省得用户自己去一个一个加载。

以下函数接口主要用 1smod 命令的实现。

以下函数接口主要用 modinfo 命令的实现。其中 kmod\_module\_info\_get\_key和 kmod\_module\_info\_get\_value 是最重要的两个接口,modinfo 命令所显示的信息冒号左侧的是 key,冒号右侧的是 value,因此,可以说这2个接口是专为 modinfo 命令而准备的。

```
int kmod_module_get_info(const struct kmod_module *mod, struct kmod_list **list);
const char *kmod_module_info_get_key(const struct kmod_list *entry);
const char *kmod_module_info_get_value(const struct kmod_list *entry);
void kmod_module_info_free_list(struct kmod_list *list);
```

kmod file 内核模块文件操作

该模块是隶属于 kmod\_module 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_module 模块的实现。每一个需要加载的模块,都对应于磁盘上的一个文件,要插入一个模块,首先需要从磁盘上把这个文件读出来读到内存中,并且获得文件的大小和指向文件内容的内存指针,用这些数据再构建出一个 ELF 文件的 section 信息,并获得其中有关用模块的 modinfo 内容。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-file.c, 比较常用的数据结构和接口有

```
struct kmod_file;
struct kmod_file {
#ifdef ENABLE_XZ
```

```
bool xz_used;
#endif
#ifdef ENABLE_ZLIB
    gzFile gzf;
#endif
    int fd;
    off_t size;
    void *memory;
    const struct file_ops *ops;
    const struct kmod_ctx *ctx;
    struct kmod_elf *elf;
};
```

以下函数接口是这个模块中最重要的接口。

```
struct kmod_file *kmod_file_open(const struct kmod_ctx *ctx, const char *filename)
off_t kmod_file_get_size(const struct kmod_file *file)
void *kmod_file_get_contents(const struct kmod_file *file)
void kmod_file_unref(struct kmod_file *file)
```

kmod\_elf 内核模块elf文件操作

该模块是隶属于 kmod\_file 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_file 模块的实现。从层次结构上来说,它是高于 kmod\_file 的,因为这个模块的创建,需要依赖于 kmod\_file 模块提供的 get\_contents 和 get\_size 接口所获得的返回值。但是从数据结构的隶属关系上,它是属于 kmod\_file 内部的一个成员。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-elf.c ,这个模块所围绕的数据结构是 kmod\_elf,其中所包含的最重要的成员是 memory 和 size,在 kmod\_module\_insert\_module 函数接口中,需要用到这2个数据来创建一个 kmod\_elf 变量,因此 kmod\_elf\_new 函数的2个参数也就是用的这2个变量。

```
struct kmod_elf;
```

```
struct kmod_elf {
    const uint8_t *memory;
   uint8_t *changed;
   uint64_t size;
   enum kmod_elf_class class;
    struct kmod_elf_header {
            struct {
                    uint64_t offset;
                    uint16_t count;
                    uint16_t entry_size;
            } section;
            struct {
                                          uint16_t section; /
* index of the strings section */
                    uint64_t size;
                    uint64_t offset;
                uint32_t nameoff; /* offset in strings itself */
            } strings;
            uint16_t machine;
    } header;
};
```

以下函数接口是这个模块中最重要的接口。kmod\_elf\_get\_memory 函数是一个典型的面向对象的封装,它实际上就是简单的返回成员变量 memory的值,但设计者并没有采用直接用指针 elf->memory 的方式来获取成员变量,而是通过接口来访问数据。这个 memory 指针是整个 kmod\_elf 数据结构中,最重要的一个成员,它代表着 elf 文件从磁盘被加载到内存之后的内存指针,这个信息在 init\_module 系统调用的时候,将被传给内核,由内核完成真正把模块插入到内核空间的工作。

```
struct kmod_elf *kmod_elf_new (const void *memory, off_t size)
int kmod_elf_strip_section(struct kmod_elf *elf, const char *section)
const void *kmod_elf_get_memory(const struct kmod_elf *elf)
void kmod_elf_unref(struct kmod_elf *elf)
```

### kmod list 内核模块列表

该模块是隶属于 kmod\_module 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_module 模块的实现。每一个被加载的模块,有的是不依赖于任何其他模块就可以被加载,但也有很多是需要依赖于其他模块被加载后,才能被加载。kmod\_list 为这些模块提供了一个索引,通过这个 list 可以获得所有和当前被加载模块有依赖关系的模块列表,然后在这个列表中,这些需要提前被加载的模块也按照依赖关系排好顺序,加载的时候只需要遍历链表,依次加载每个模块,最后再加载当前模块就可以了。这个功能的实现可以参考 modprobe 命令实现流程分析。这个模块在 kmod\_module, kmod\_config中都有用到。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-list.c, 其中结构体的定义在 kmod-l1/libkmod/libkmod-private.h 中。

```
struct kmod_list {
    struct list_node node;
    void *data;
};
struct kmod_list *kmod_list_append(struct kmod_list *list, const void *data) _must_check_
struct kmod_list *kmod_list_prepend(struct kmod_list *list, const void *data) _must_check
struct kmod_list *kmod_list_remove(struct kmod_list *list) _must_check_;
struct kmod_list *kmod_list_remove_data(struct kmod_list *list,
                         const void *data) _must_check_ __attribute__((nonnull(2)));
struct kmod_list *kmod_list_remove_n_latest(struct kmod_list *list,
                                   unsigned int n) _must_check_;
struct kmod_list *kmod_list_insert_after(struct kmod_list *list, const void *data) __attr
struct kmod_list *kmod_list_insert_before(struct kmod_list *list, const void *data) __att
struct kmod_list *kmod_list_append_list(struct kmod_list *list1, struct kmod_list *list2)
#define kmod_list_foreach(list_entry, first_entry) \
  for (list_entry = ((first_entry) == NULL) ? NULL : (first_entry); \
            list_entry != NULL; \
        list_entry = (list_entry->node.next == &((first_entry)->node)) ? NULL : \
        container_of(list_entry->node.next, struct kmod_list, node))
```

kmod\_config 内核模块配置

该模块是隶属于 kmod\_ctx 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_ctx 模块的实现。在 kmod\_new 函数的实现中,需要传递一个 config\_paths 字符串

变量,这个变量将作为 kmod\_config\_new 的参数,创建出一个 kmod\_config 变量,用来填充 kmod\_ctx 数据结构中的 \*config,表示配置文件所在的路径。如果默认是NULL,则会到以下3个路径中去寻找 /run/modprobe.d/,/1ib/modprobe.d/, /etc/modprobe.d/, 否则,则会将 config\_paths 作为一个指针数组的基地址,用 config\_paths[i] 来遍历整个指针数组,获得每一个路径 char \* path = config\_paths[i],然后用 path 来创建 conf\_files\_list 。

该模块主要的实现代码在 libkmod/libkmod-config.c, 其中结构体的定义在 kmod-ll/libkmod/libkmod-private.h 中。

```
struct kmod_config;

struct kmod_config {
    struct kmod_list *ctx;
    struct kmod_list *aliases;
    struct kmod_list *blacklists;
    struct kmod_list *options;
    struct kmod_list *remove_commands;
    struct kmod_list *install_commands;
    struct kmod_list *softdeps;

    struct kmod_list *paths;
};

int kmod_config_new(struct kmod_ctx *ctx. struct kmod_config_**p_config.con
```

int kmod\_config\_new(struct kmod\_ctx \*ctx, struct kmod\_config \*\*p\_config, const char \* const
void kmod\_config\_free(struct kmod\_config \*config)

hash 哈希表模块

该模块是隶属于 kmod\_ctx 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_ctx 模块的实现。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-hash.c。

```
struct hash;
struct hash {
  unsigned int count;
```

```
unsigned int step;
    unsigned int n_buckets;
    void (*free_value)(void *value);
    struct hash_bucket buckets[];
};
struct hash *hash_new(unsigned int n_buckets, void (*free_value)
(void *value));
void hash_free(struct hash *hash);
int hash add(struct hash *hash, const char *key, const void *value);
int hash_add_unique(struct hash *hash, const char *key, const void *value);
int hash_del(struct hash *hash, const char *key);
void *hash_find(const struct hash *hash, const char *key);
unsigned int hash_get_count(const struct hash *hash);
void hash_iter_init(const struct hash *hash, struct hash_iter *iter);
bool hash_iter_next(struct hash_iter *iter, const char **key,
                                            const void **value);
```

index mm 索引查找模块

该模块是隶属于 kmod\_ctx 模块的一个成员变量,用来支持 kmod\_ctx 模块的实现。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-index.c

```
struct index_mm;

struct index_mm {
    struct kmod_ctx *ctx;
    void *mm;
    uint32_t root_offset;
    size_t size;
};

struct index_file *index_file_open(const char *filename);
void index_file_close(struct index_file *idx);
char *index_search(struct index_file *idx, const char *key);
void index_dump(struct index_file *in, int fd, const char *prefix);
struct index_value *index_searchwild(struct index_file *idx, const char *key);
```

### elf 文件分析模块

该模块是一个在 kmod\_elf 内部实现的一系列接口的统称,本身并没有一个同名的数据结构,其中比较具有相关性的一个数据结构就是kmod\_elf\_header。这个数据结构隶属于 kmod\_elf,用来支持 kmod\_elf 模块的实现。

```
struct kmod_elf_header {
        struct {
                uint64_t offset;
                uint16_t count;
                uint16_t entry_size;
        } section:
        struct {
             uint16_t section; /* index of the strings section */
                uint64_t size;
                uint64_t offset;
               uint32_t nameoff; /* offset in strings itself */
        } strings;
        uint16_t machine;
} header;
enum kmod_elf_class {
   KMOD_ELF_32 = (1 << 1),
   KMOD_ELF_64 = (1 << 2),
   KMOD\_ELF\_LSB = (1 << 3),
   KMOD\_ELF\_MSB = (1 << 4)
```

```
};
```

elf 模块的接口主要包含 elf\_get\_mem, elf\_get\_section\_header, elf\_get\_strings\_section 这几个常用的,用来分析 elf 文件的内部结构。

```
static int elf_identify (const void *memory, uint64_t size)
static uint64_t elf_get_uint (const struct kmod_elf *elf, uint64_t offset, uint16_t size)
static int elf_set_uint (struct kmod_elf *elf, uint64_t offset, uint64_t size, uint64_t va
static const void *elf_get_mem (const struct kmod_elf *elf, uint64_t offset)
static const void *elf_get_section_header (const struct kmod_elf *elf, uint16_t idx)
static int elf_get_section_info (const struct kmod_elf *elf, uint16_t idx, uint64_t *offset)
static const char * elf_get_strings_section (const struct kmod_elf *elf, uint64_t *size)
```

## list 链表模块

该模块是一个基础类的功能模块,它是一个抽象的数据结构 list 的实现。可以用来支持 kmod\_list,等于是用 kmod\_list 对 list 做了一层封装,也相当于是一个抽象层的概念,然后在这个项目中,更多的使用 kmod\_list 来支持其他的数据结构。例如 kmod\_config, kmod\_module 中都是直接使用了 kmod list 数据结构,而不是 list。

其中结构体 struct link\_node 的定义在 kmod-11/1ibkmod/1ibkmod-private.h 中。

```
struct list_node {
    struct list_node *next, *prev;
};

static struct list_node * list_node_init (struct list_node *node)
static struct list_node * list_node_next (const struct list_node *node)
static struct list_node * list_node_prev (const struct list_node *node)
static void list_node_append (struct list_node *list, struct list_node *node)
static struct list_node * list_node_remove (struct list_node *node)
static void list_node_insert_after (struct list_node *list, struct list_node *node)
```

static void list\_node\_insert\_before (struct list\_node \*list, struct list\_node \*node)
static void list\_node\_append\_list (struct list\_node \*list1, struct list\_node \*list2)

#### array 动态数组模块

该模块的主要功能是实现一个动态数组,完成动态数组所需要的初始化init,插入append,删除remove\_at,排序sort 等几个重要的操作。在depmod 命令的实现中,array 至关重要,正是通过构建了这个动态数组,完成了对这个数组的 sort 排序操作,才得以最终输出 modules.dep 文件,为 modprobe 命令做好了准备。

通过 grep 命令 grep -rns ``array\_init'' kmod-11/\* 可以看出,在整个 kmod 项目中,只有 depmod 命令用到了 array 的支持,其他地方都没有用到。但这个模块是一个通用模块,值得我们学习和研究。

该模块主要的实现代码都在 libkmod/libkmod-array.c, 其中结构体 struct array 的定义在 kmod-ll/libkmod/libkmod-array.h 中。

```
struct array {
    void **array;
    size_t count;
    size_t total;
    size_t step;
};
void array_init(struct array *array, size_t step);
int array_append(struct array *array, const void *element);
int array_append_unique(struct array *array, const void *element);
void array_pop(struct array *array);
void array_free_array(struct array *array);
        array_sort(struct
                                       *array,
                                                          (*cmp)
void
                              array
                                                   int
(const void *a, const void *b));
int array_remove_at(struct array *array, unsigned int pos);
```

### 1og 日志记录模块

该模块的主要功能是实现一个日志记录打印输出功能,这个模块中最核心的函数就是 kmod log ,该函数的实现代码都在 libkmod/libkmod-list.c

```
void kmod_log(const struct kmod_ctx *ctx,
        int priority, const char *file, int line, const char *fn,
        const char *format, ...)
```

但是,这个函数并不是直接被调用,而是通过一个宏定义 kmod\_log\_cond 间接调用,这个宏定义引入了打印优先级 prio 的概念,使得所有日志打印输出都是根据优先级的有条件输出。另外还有一个 kmod\_log\_null 是一个空打印函数。有关这个部分的实现可以参考 kmod-11/1ibkmod/libkmod-private.h 文件。

以下实现的 DGB(), INFO(), ERR() 在各个模块中都有用到。

```
20 #ifdef ENABLE_LOGGING
21 # ifdef ENABLE_DEBUG
22 # define DBG(ctx, arg...) kmod_log_cond(ctx, LOG_DEBUG, ## arg)
23 # else
24 # define DBG(ctx, arg...) kmod_log_null(ctx, ## arg)
25 # endif
26 # define INFO(ctx, arg...) kmod_log_cond(ctx, LOG_INFO, ## arg)
27 # define ERR(ctx, arg...) kmod_log_cond(ctx, LOG_ERR, ## arg)
28 #else
29 # define DBG(ctx, arg...) kmod_log_null(ctx, ## arg)
```

```
30 # define INFO(ctx, arg...) kmod_log_null(ctx, ## arg)
31 # define ERR(ctx, arg...) kmod_log_null(ctx, ## arg)
32 #endif
```

## 3. 运行时调试图

insmod 命令运行时调试图

```
$ cat hello.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
MODULE_AUTHOR("AKAEDU");
MODULE_DESCRIPTION("module example ");
MODULE_LICENSE("GPL");
int global = 100;
int __init
akae_init (void)
{
    int local = 200;
    printk ("Hello, akaedu\n");
    printk(".text = %p\n", akae_init);
    printk(".data = %p\n", &global);
    printk(".stack = %p\n", &local);
   return 0;
}
void __exit
akae_exit (void)
    int local = 300;
   printk ("module exit\n");
    printk(".text = %p\n", akae_exit);
```

```
printk(".data = %p\n", &global);
printk(".stack = %p\n", &local);
return;
}

module_init(akae_init);
module_exit(akae_exit);
$
```

编写测试用内核模块源码 hello.c

```
$ cat Makefile
obj-m := hello.o

KDIR := /usr/src/linux-headers-3.2.0-29-generic-pae/
all:
    make -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules

clean:
    rm -rf *.o *.ko *.mod.* *.cmd
    rm -rf .*
$
```

编写测试用内核模块的 Makefile 文件 Makefile

```
CC [M] /home/akaedu/Github/comment-subs/hello-module/hello.o
Building modules, stage 2.

MODPOST 1 modules

CC /home/akaedu/Github/comment-subs/hello-module/
hello.mod.o

LD [M] /home/akaedu/Github/comment-subs/hello-module/hello.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.2.0-29-
generic-pae'
$
```

### 编译内核模块 hello.ko

```
$ cd kmod-11/
$ make
make --no-print-directory all-recursive
Making all in .
  CC
           libkmod/libkmod.lo
  CC
           libkmod/libkmod-list.lo
  CC
           libkmod/libkmod-config.lo
  CC
           libkmod/libkmod-index.lo
  CC
           libkmod/libkmod-module.lo
  CC
           libkmod/libkmod-file.lo
  CC
           libkmod/libkmod-elf.lo
  CC
           libkmod/libkmod-hash.lo
  CC
           libkmod/libkmod-array.lo
  CC
           libkmod/libkmod-util.lo
  CCLD
           libkmod/libkmod-util.la
  CCLD
           libkmod/libkmod.la
  CCLD
           libkmod/libkmod-private.la
  CC
           tools/kmod.o
  CC
           tools/lsmod.o
           tools/rmmod.o
  CC
           tools/insmod.o
  CC
           tools/modinfo.o
  CC
  CC
           tools/modprobe.o
  CC
           tools/depmod.o
  CC
           tools/log.o
  CCLD
           tools/kmod
```

```
CCLD
           tools/kmod-nolib
  GEN
           libkmod/libkmod.pc
Making all in libkmod/docs
make[2]: Nothing to be done for `all'.
Making all in man
  GEN
           depmod.d.5
  GEN
           modprobe.d.5
  GEN
           modules.dep.5
  GEN
           depmod.8
  GEN
           insmod.8
  GEN
           1smod.8
  GEN
           rmmod.8
  GEN
           modprobe.8
  GEN
           modinfo.8
$
```

### 编译生成测试用工具 insmod

```
$ sudo ./kmod-11/tools/insmod hello-module/hello.ko
```

### 使用测试用工具 insmod 插入内核模块

```
$ lsmod | grep hello
hello
                       12415 0
$ dmesg | tail
[350775.859640] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 14
[350777.611134] Bluetooth: hci0 urb c7304180 submission failed
[350778.217886]
                       usb
                                  2-2.1:
                                                new
speed USB device number 15 using uhci_hcd
[352048.604051] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 15
[352048.630829] Bluetooth: hci0 urb dd3d3000 submission failed
[352049.254135]
                       usb
                                  2-2.1:
                                                           full-
                                                new
speed USB device number 16 using uhci_hcd
[352111.505217] Hello, akaedu
```

```
[352111.505223] .text = e0844000
[352111.505225] .data = e0c03000
[352111.505227] .stack = df6e3f54
$
```

## 查看插入内核模块后的打印结果

```
$ sudo ./kmod-11/tools/insmod hello-module/hello.ko
insmod: ERROR: could not insert module hello-module/
hello.ko: File exists
$ lsmod | grep hello
hello 12415 0
```

# 重复插入同样的内核模块系统会报错

rmmod 命令运行时调试图

```
$ sudo ./kmod-11/tools/rmmod hello-module/hello.ko
$ rmmod hello .ko
```

### 使用测试用工具 rmmod 卸载内核模块

```
$ lsmod | grep hello
$
$ dmesg | tail
[352048.630829] Bluetooth: hci0 urb dd3d3000 submission failed
[352049.254135] usb 2-2.1: new full-
speed USB device number 16 using uhci_hcd
[352111.505217] Hello, akaedu
[352111.505223] .text = e0844000
```

```
[352111.505225] .data = e0c03000

[352111.505227] .stack = df6e3f54

[352365.795618] module exit

[352365.795624] .text = e0c01000

[352365.795626] .data = e0c03000

[352365.795628] .stack = dd197f40

$
```

## 查看卸载内核模块后的打印结果

1smod 命令运行时调试图

该命令不支持带参数,因此后面如果跟某个模块名称,只会显示 usage ,不会显示模块的信息。

```
$ ./kmod-11/tools/lsmod ufs
Usage: ./kmod-11/tools/lsmod
$
```

不加参数,直接运行 1smod ,可以显示出当前在内核中的模块情况。

```
$ ./kmod-11/tools/lsmod
Module
                      Size Used by
nls_iso8859_1
                     12617 0
                    12751 0
nls_cp437
                    39646 0
usb_storage
btrfs
                  638208 0
zlib_deflate
                   26622 1 btrfs
libcrc32c
                    12543 1 btrfs
ufs
                    78131 0
qnx4
                    13309 0
hfsplus
                    83507 0
                    49479 0
hfs
minix
                    31418 0
ntfs
                    100171 0
```

```
vfat
                       17308 0
msdos
                       17132 0
                       55605 2 msdos, vfat
fat
jfs
                      175085 0
xfs
                      747494 0
                      230896 0
reiserfs
ext2
                       67987 0
                       17885 0
usblp
                      102138 2
vmwgfx
                       65344 1 vmwgfx
ttm
drm
                      197692 3 ttm, vmwgfx
                       23535 0
acpiphp
vmw_balloon
                       12700 0
psmouse
                       72919 0
                       13027 0
serio_raw
                       17912 2
btusb
joydev
                       17393 0
rfcomm
                       38139 0
                       17830 2
bnep
                      158438 13 bnep,rfcomm,btusb
bluetooth
ppdev
                      12849 0
nfsd
                      229850 13
nfs
                      307376 0
                      78804 2 nfs,nfsd
lockd
fscache
                       50642 1 nfs
i2c_piix4
                       13093 0
                       39597 2 nfs,nfsd
auth_rpcgss
nfs_acl
                       12771 2 nfs,nfsd
                  205647 19 nfs_acl,auth_rpcgss,lockd,nfs,nfsd
sunrpc
                       32114 1
parport_pc
                       32325 0
shpchp
                       13077 0
mac_hid
                       24819 4
snd_ens1371
gameport
                       15060 1 snd_ens1371
snd_rawmidi
                       25424 1 snd_ens1371
snd_seq_device
                       14172 1 snd_rawmidi
snd_ac97_codec
                      106082 1 snd_ens1371
ac97_bus
                       12642 1 snd_ac97_codec
                       80845 3 snd_ac97_codec,snd_ens1371
snd_pcm
snd_timer
                       28931 2 snd_pcm
snd
                62064 12 snd_timer, snd_pcm, snd_ac97_codec, snd_seq_device, snd_rawmidi, s
soundcore
                       14635 1 snd
```

snd_page_alloc	14108	1 snd_pcm
lp	17455	0
parport	40930	<pre>3 lp,parport_pc,ppdev</pre>
pcnet32	41110	0
usbhid	41906	0
hid	77367	1 usbhid
mptspi	22474	2
mptscsih	39530	1 mptspi
mptbase	96852	2 mptscsih,mptspi
floppy	60310	0
vmw_pvscsi	18334	0
vmxnet3	44924	0
\$		

modinfo 命令运行时调试图

对于没有依赖关系的单个 .ko 内核模块,使用 modinfo 可以直接显示出模块的信息。

\$ ./kmod-11/tools/modinfo ./hello-module/hello.ko

filename: ./hello-module/hello.ko

license: GPL

description: module example

author: AKAEDU

srcversion: C928237C5C93794C5E0EF9C

depends:

vermagic: 3.2.0-29- generic-

pae SMP mod\_unload modversions 686

\$

对于有依赖关系的单个 .ko 内核模块,使用 modinfo 可以显示出模块的依赖关系信息depends,同时也可以显示出模块加载时的参数信息parm。这个参数信息是在编译内核模块的时候,源码中通过用 MODULE\_PARM\_DESC() 宏来指定的。

\$ modinfo /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/kernel/fs/nfs/ nfs.ko filename: /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/kernel/fs/nfs/ nfs.ko license: GPL author: Olaf Kirch <okir@monad.swb.de> BB0605CB0AF0BA47415CBEC srcversion: depends: fscache,sunrpc,lockd,auth\_rpcgss,nfs\_acl intree: 3.2.0-29- genericvermagic: pae SMP mod\_unload modversions 686 callback\_tcpport:portnr parm: cache\_getent:Path to the client cache upcall program (string) parm: cache\_getent\_timeout:Timeout (in seconds) after which the cache upcall is ass parm: enable\_ino64:bool parm: parm: nfs4\_disable\_idmapping:Turn off NFSv4 idmapping when using 'sec=sys' (bool)

对于可以使用别名的内核模块,也可以用它的别名 alias 来查看模块信息。别名是在 /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/modules.alias 描述的模块名称的简单形式。

```
$ head /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/modules.alias
# Aliases extracted from modules themselves.
alias pci:v00008086d00003422sv*sd*bc*sc*i* mce_xeon75xx
alias char-major-10-134 apm
alias devname:cpu/microcode microcode
alias char-major-10-184 microcode
alias aes-asm aes_i586
alias aes aes_i586
alias twofish-asm twofish_i586
alias twofish twofish_i586
alias salsa20-asm salsa20_i586
$
```

但是在这个文件中,别名为 aes 的模块,还有很多个,通过 grep ``alias aes'' 可以看出一共有3个别名都是 aes 的模块,分别是 aes\_i586, aesni\_intel, padlock\_aes。

```
$ cat  / lib/ modules/ 3.2.0-29- generic- pae/
modules.alias | grep "alias aes"
alias aes-asm aes_i586
alias aes aes_i586
alias aes aesni_intel
alias aes padlock_aes
$
```

通过 modinfo 来查看 aes 这个别名所对应的模块信息,可以看到这3个模块所对应的模块文件 crypto/aes-i586.ko,aesni-intel.ko,padlockaes.ko 的详细信息。

\$ ./kmod-11/tools/modinfo aes

filename: /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/kernel/arch/

x86/crypto/aes-i586.ko alias: aes-asm alias: aes license: GPL

description: Rijndael (AES) Cipher Algorithm, asm optimized

srcversion: 24373C7FF739526E8AAF1B0

depends:

intree: Y

vermagic: 3.2.0-29- generic-

pae SMP mod\_unload modversions 686

filename: /lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/kernel/arch/

x86/crypto/aesni-intel.ko

alias: aes license: GPL

description: Rijndael (AES) Cipher Algorithm, Intel AES-

NI instructions optimized

srcversion: E0B859CB1FF480D0B70F6F2

depends: cryptd,aes-i586

intree: Y

vermagic: 3.2.0-29- generic-

pae SMP mod\_unload modversions 686

```
/lib/modules/3.2.0-29-generic-pae/kernel/drivers/
filename:
crypto/padlock-aes.ko
alias:
                aes
author:
               Michal Ludvig
license:
                GPL
description:
               VIA PadLock AES algorithm support
              6842B20FF8E68314ED45103
srcversion:
depends:
intree:
vermagic:
                                            3.2.0-29- generic-
pae SMP mod_unload modversions 686
$
```

# depmod 命令运行时调试图

```
$ ./kmod-11/tools/depmod | wc -l
3529
$ vi ./kmod-11/tools/depmod.c
     output_deps
                              stdout
1790 static int output_deps(struct depmod *depmod, FILE *out)
1791 {
1792
             size_t i;
1793
          fprintf(stdout, "total count %d", depmod->modules.count);
1794
1795 ...
1798
                   const char *p = mod_get_compressed_path(mod);
1799
                     size_t j, n_deps;
1800
1801
                     if (mod->dep_loop) {
                            DBG("Ignored %s due dependency loops
1802
\n", p);
1803
                              continue;
1804
                     }
1805
1806
                     fprintf(out, "%s:", p);
1807
                     fprintf(stdout, "%s:", p);
```

```
$ make -C kmod-11
make[1]: Entering directory `/home/akaedu/Github/comment-subs/
kmod-11'
make --no-print-directory all-recursive
Making all in .
          tools/depmod.o
  CC
  CCLD
           tools/kmod
           tools/kmod-nolib
  CCLD
Making all in libkmod/docs
make[3]: Nothing to be done for `all'.
Making all in man
make[3]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/home/akaedu/Github/comment-subs/
kmod-11'
$ sudo ./kmod-11/tools/depmod | head
total count 3529
kernel/arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce-xeon75xx.ko:
kernel/arch/x86/kernel/cpu/mcheck/mce-inject.ko:
kernel/arch/x86/kernel/msr.ko:
kernel/arch/x86/kernel/cpuid.ko:
kernel/arch/x86/kernel/apm.ko:
kernel/arch/x86/kernel/microcode.ko:
kernel/arch/x86/crypto/aes-i586.ko:
kernel/ arch/ x86/ crypto/ twofish- i586.ko: kernel/ crypto/
twofish_common.ko
kernel/arch/x86/crypto/salsa20-i586.ko:
kernel/arch/x86/crypto/aesni-intel.ko: kernel/arch/x86/crypto/
aes-i586.ko kernel/crypto/cryptd.ko
```

## modprobe 命令运行时调试图

```
$ sudo ./kmod-11/tools/modprobe -r nfs
name = nfs

line = kernel/ fs/ nfs/ nfs.ko: kernel/ fs/ nfs_common/
nfs_acl.ko kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko kernel/fs/
```

```
fscache/fscache.ko kernel/fs/lockd/lockd.ko kernel/net/sunrpc/
sunrpc.ko
-----
p = kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
p = kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
-----
p = kernel/fs/fscache/fscache.ko
_____
p = kernel/fs/lockd/lockd.ko
_____
p = kernel/net/sunrpc/sunrpc.ko
$ sudo ./kmod-11/tools/modprobe nfs
name = nfs
line = kernel/fs/nfs/nfs.ko: kernel/fs/nfs_common/
nfs_acl.ko kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko kernel/fs/
fscache/fscache.ko kernel/fs/lockd/lockd.ko kernel/net/sunrpc/
sunrpc.ko
_____
p = kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
_____
p = kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
._____
p = kernel/fs/fscache/fscache.ko
._____
p = kernel/fs/lockd/lockd.ko
_____
p = kernel/net/sunrpc.ko
```

```
$
```

# 4. 运行流程分析

命令实现流程概述

因为所有命令的实现机制是相同的,都是采用了一个统一的调用方法,所以我们以 insmod 命令为例,介绍一下命令实现流程。

每一个命令,都定义实现了一个 struct kmod\_cmd 的数据结构,这个数据结构定义在 kmod-11/too1s/kmod.h 文件中。

```
struct kmod_cmd {
   const char *name;
   int (*cmd)(int argc, char *argv[]);
   const char *help;
};
```

在 kmod-11/too1s/insmod.c 文件中,用这个结构体定义了

在 kmod-11/too1s/kmod.c 文件中,实现了一个通用的 main 方法。

```
166 int main(int argc, char *argv[])
167 {
168 int err;
```

```
if (strcmp(program_invocation_short_name, "kmod") == 0)
if (strcmp(program_invocation_short_name, "kmod") == 0)
err = handle_kmod_commands(argc, argv);
else
err = handle_kmod_compat_commands(argc, argv);
return err;
err;
err
```

在这个main函数中,调用了 handle\_kmod\_compat\_commands 函数。

```
149
150 static int handle_kmod_compat_commands(int argc, char *argv[])
152
            const char *cmd;
153
            size_t i;
154
155
            cmd = basename(argv[0]);
156
            for (i = 0; i < ARRAY SIZE(kmod compat cmds); i++) {</pre>
157
                if (strcmp(kmod_compat_cmds[i]->name, cmd) == 0)
158
                     return kmod_compat_cmds[i]->cmd(argc, argv);
159
160
            }
161
162
            return -ENOENT;
163 }
164
```

handle\_kmod\_compat\_commands 这个函数很简单,就是一个for循环遍历整个 kmod\_compat\_cmds,找出每一个 kmod\_compat\_cmds[i] 来进行名称 name 匹配,如果匹配上了,就调用相应的函数指针 cmd 来执行该操作。

kmod\_compat\_cmds 这个数组目前有6个元素,分别就是在 insmod.c rmmod.c lsmod.c modinfo.c depmod.c modprobe.c 这6个文件中定义的全局结构体。

```
44
```

最后所有 tools 目录下的可执行文件,都是以软链接的方式,链接到唯一的一个可执行文件 kmod-nolib 上。

```
$ ls kmod-11/tools/ -l | grep ^l
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu 10 Jun 9 19:23 depmod -> kmod-
nolib
                             10 Jun 9 19:23 insmod -> kmod-
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
nolib
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                            10 Jun 9 19:23 lsmod -> kmod-
nolib
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
                           10 Jun 9 19:23 modinfo -> kmod-
nolib
1 lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu 10 Jun 9 19:23 modprobe -> kmod-
                            10 Jun 9 19:23 rmmod -> kmod-
lrwxrwxrwx 1 akaedu akaedu
nolib
```

我们可以用一张图来表示这些文件和数据结构之间的关系。

以下内容为分析6个命令的实现流程,为了做到重点突出,逻辑明晰,仅对每个命令实现代码中的第一层和第二层函数调用进行分析。 对于第三层的重要函数的实现分析,将放到核心代码分析章节中,不在本章节中展开。 这样做的目的,主要是希望能够在有限的篇幅中, 把实现每个命令所调用的最重要的库函数接口体现出来,避免在繁冗复杂的函数接口列表中无重点的分析。

insmod 命令实现流程

do insmod 核心代码分析




Figure 7: 命令实现结构图

分析到这里,我们就进入到了 insmod 命令实现最核心的部分 do\_insmod() 函数,后面的其他几个命令也都是类似的方法,进入到 do\_xxx() 中,之后的分析关于这部分不再赘述。下面我们来看看 do\_insmod() 函数实现中最核心的部分代码摘要。

```
do_insmod()
{
    opts = argv[x]; // name=value
    ctx = kmod_new(NULL, &null_config);
    err = kmod_module_new_from_path(ctx, filename, &mod);
    err = kmod_module_insert_module(mod, 0, opts);
    kmod_module_unref(mod);
    kmod_unref(ctx);
}
```

注意这个小节中后面的绝大部分代码都不是原代码的引用,而是将其中最核心的函数调用和传入传出的参数整理到函数体内部,为便于查看函数调用关系而做了简化。




Figure 8: insmod 调用层次图

do\_insmod() 的实现可以分为5个步骤

- · 创建模块的上下文 struct kmod\_ctx ctx
- 通过 filename 和 ctx 获得模块 struct kmod\_module mod
- · 将 mod 插入到当前模块列表中,完成真正的插入内核功能
- · 释放 mod
- · 释放 ctx

涉及到两个模块的5个接口,两个模块是

- · libkmod/libkmod.c
  - kmod\_new()
  - kmod\_unref()
- · libkmod/libkmod-module.c
  - kmod\_module\_new\_from\_path()
  - kmod\_module\_insert\_module()
  - kmod\_module\_unref()

可以看出,这里真正最后完成插入操作的函数是 kmod\_module\_insert\_module(mod, 0, opts);这个函数在我们下面的函数接口分析中还会详细阐述。

rmmod 命令实现流程

do\_rmmod 核心代码分析

下面我们来看看 do\_rmmod() 函数实现中最核心的部分代码摘要。

```
do_rmmod()
{
    log_open(use_syslog);
    ctx = kmod_new(NULL, &null_config);
    log_setup_kmod_log(ctx, verbose);
    arg = argv[i];
    err = kmod_module_new_from_path(ctx, arg, &mod);
    err = kmod_module_new_from_name(ctx, arg, &mod);
    check_module_inuse(mod);
    err = kmod_module_remove_module(mod, flags);
    kmod_module_unref(mod);
    kmod_unref(ctx);
    log_close();
}
```




Figure 9: rmmod 调用层次图

do rmmod() 的实现可以分为5个步骤

- · 创建模块的上下文 struct kmod\_ctx ctx
- 通过 filename 和 ctx 获得模块 struct kmod module mod

- · 将 mod 插入到当前模块列表中,完成真正的插入内核功能
- · 释放 mod
- · 释放 ctx

## 涉及到两个模块的5个接口,两个模块是

```
• libkmod/libkmod.c
```

- kmod new()
- kmod\_unref()
- · libkmod/libkmod-module.c
  - kmod module new from path()
  - kmod\_module\_insert\_module()
  - kmod\_module\_unref()

1smod 命令实现流程

do 1smod() 核心代码分析

```
static int do_lsmod(int argc, char *argv[])
{
    struct kmod_list *list, *itr;
    ctx = kmod_new(NULL, &null_config);
    err = kmod_module_new_from_loaded(ctx, &list);
   puts("Module
                                  Size Used by");
   kmod_list_foreach(itr, list) {
         struct kmod_module *mod = kmod_module_get_module(itr);
            const char *name = kmod_module_get_name(mod);
            int use_count = kmod_module_get_refcnt(mod);
            long size = kmod_module_get_size(mod);
        printf("%-19s %8ld %d ", name, size, use_count);
        holders = kmod_module_get_holders(mod);
            kmod_list_foreach(hitr, holders) {
             struct kmod_module *hm = kmod_module_get_module(hitr);
                    fputs(kmod_module_get_name(hm), stdout);
```

```
kmod_module_unref(hm);
}

kmod_module_unref_list(holders);
 kmod_module_unref(mod);
}
kmod_module_unref_list(list);
kmod_unref(ctx);

return EXIT_SUCCESS;
}
```




Figure 10: 1smod 调用层次图

1smod 命令的实现代码中,最重要的一个调用,就是 kmod\_module\_new\_from\_loaded,这个函数主要通过分析 /proc/modules 文件的输出,将已经加载到内存中的内核模块按照 kmod\_list 的数据结构,依次添加到 list 链表中,完成list 中数据的组装。

后面的实现部分,主要是通过 kmod\_list\_foreach 的宏,遍历整个链表,取出每一个模块 mod = kmod\_module\_get\_module(itr),获得模块的名字name,引用计数refcnt,以及模块的大小size,把这3个最重要的信息打印出来,并按照一定的格式进行显示输出。

modinfo 命令实现流程

do\_modinfo() 核心代码分析

```
static int do_modinfo(int argc, char *argv[])
{
   ctx = kmod_new(dirname, &null_config);

   for (i = optind; i < argc; i++) {
        const char *name = argv[i];
        if (is_module_filename(name))
            r = modinfo_path_do(ctx, name);
        else
            r = modinfo_alias_do(ctx, name);

        if (r < 0)
            err = r;
}

kmod_unref(ctx);
   return err >= 0 ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE;
}
```




Figure 11: modinfo 调用层次图

modinfo 命令中最重要的调用就是 modinfo\_path\_do 和 modinfo\_alias\_do,这2个接口,其中前者是直接根据模块的绝对路径来找到模块文件并读出其中的相关信息,后者是通过 alias 别名来查找到所有别名为 alias 的模

块(可能1个,也可能是很多个),通过 modules.alias 文件中的别名和真实文件名的对应关系,找到所有对应的模块文件,并逐一显示每一个模块的信息。有关于此的操作,在上面的 modinfo 命令运行时调试图小节中已经阐述过,这里不再赘述。

```
static int modinfo path do(struct kmod ctx *ctx, const char *path)
{
    struct kmod_module *mod;
    int err = kmod_module_new_from_path(ctx, path, &mod);
    err = modinfo_do(mod);
    kmod_module_unref(mod);
    return err;
}
static int modinfo alias do(struct kmod ctx *ctx, const char *alias)
{
    struct kmod_list *1, *filtered, *list = NULL;
    int err = kmod_module_new_from_lookup(ctx, alias, &list);
  err = kmod_module_apply_filter(ctx, KMOD_FILTER_BUILTIN, list, &filtered);
    kmod_module_unref_list(list);
    kmod_list_foreach(1, filtered) {
           struct kmod module *mod = kmod module get module(1);
            int r = modinfo_do(mod);
            kmod_module_unref(mod);
            if (r < 0)
                    err = r;
    }
    kmod_module_unref_list(filtered);
    return err;
}
```

从上面的代码可以看出,通过 modinfo\_path\_do 只会找到一个 mod 进行输出,而通过 modinfo\_alias\_do 会根据 alias 找到一个 mod 的 list 然后逐一输出。无论那种方式,最终都是调用 modinfo\_do 来对单个模块 mod 的信息进行输出,因此 modinfo\_do 可以看成是实现 modinfo 命令的核心函数,从调用层次图中不难看出,这个函数主要使用了 kmod\_module 模块提供的各种 get 功能调用来完成对模块信息的提取。

modinfo\_do() 核心代码分析 该函数是实现 modinfo 命令的重要函数,模

```
static int modinfo_do(struct kmod_module *mod)
   struct kmod_list *1, *list = NULL;
   struct param *params = NULL;
   printf("%s%c", kmod_module_get_path(mod), separator);
   err = kmod_module_get_info(mod, &list);
   kmod_module_get_name(mod), strerror(-err));
   kmod_list_foreach(1, list) {
           const char *key = kmod_module_info_get_key(1);
           const char *value = kmod_module_info_get_value(1);
       process_parm(key, value, &params);
                                         printf("%s: %- *s %s
%c", key, 15 - keylen, "", value, separator);
   kmod_module_info_free_list(list);
   return err;
}
在后面的核心代码分析章节中,我们会对这个函数 kmod_module_get_info
来进行详细的分析。
depmod 命令实现流程
do_depmod() 核心代码分析
do_depmod(int argc, char *argv[])
{
   out = stdout;
   ctx = kmod_new(cfg.dirname, &null_kmod_config);
```

```
err = depmod_init(&depmod, &cfg, ctx);
err = depmod_load_symvers(&depmod, module_symvers);
err = depmod_load_system_map(&depmod, system_map);
err = cfg_load(&cfg, config_paths);
err = depmod_modules_search(&depmod);
err = kmod_module_new_from_path(depmod.ctx, path, &mod);
err = depmod_module_add(&depmod, mod);
err = depmod_modules_build_array(&depmod);
depmod_modules_sort(&depmod);
err = depmod_load(&depmod);
err = depmod_output(&depmod, out);
depmod_shutdown(&depmod);
cfg_free(&cfg);
kmod_unref(ctx);
}
```

# do\_depmod()的实现可以分为7个步骤

- · 创建模块的上下文 struct kmod\_ctx ctx
- · 调用 depmod\_xxx 接口,完成从 /lib/modules/uname -r 目录下找 到所有模块
- · 调用 kmod\_module\_new\_from\_path 接口,生成动态的 mod
- 调用 dep\_module\_add 和 dep\_modules\_build\_array, 生成数组 array
- · 调用 dep\_modules\_sort 接口,对 array 进行排序
- · 调用 depmod\_output 接口,对排序后的结果,进行文件输出
- · 释放相关的动态分配内存,结束 depmod 操作

下面根据这个核心代码,将在一层逻辑过程中调用到的函数,做一个简要的说明。 所有这些函数可以分为3类,分别形如 kmod\_xxx,depmod\_xxx,cfg\_xxx 开头的。

### $kmod_xxx$

包含 kmod\_new, kmod\_module\_new\_from\_path, kmod\_unref 这3个在之前的代码分析中介绍过。 其中用到了3个接口,分别是

· libkmod/libkmod.c



Figure 12: depmod 调用层次图

```
- kmod new()
```

- kmod\_unref()
- · libkmod/libkmod-module.c
  - kmod\_module\_new\_from\_path()

另外,在当前文件内部,还构建了两个新的子模块 depmod 和 cfg \* tools/depmod.c - depmod\_xxx - cfg\_xxx

depmod\_xxx

这些函数都被声明为 static 的类型,说明仅仅只是为 depmod 命令的实现而服务的,不属于 libkmod 库要提供的接口。

- · depmod 内部子模块上层接口
  - depmod init
  - depmod load symvers
  - depmod\_load\_system\_map
  - depmod\_modules\_search
  - depmod\_module\_add
  - depmod\_modules\_build\_array
  - depmod modules sort
  - depmod\_shutdown
- · 围绕上面这些函数,还需要调用到如下接口

static int depmod\_init(struct depmod \*depmod, struct cfg \*cfg,
struct kmod\_ctx \*ctx) { array\_init(&depmod->modules, 128);

```
depmod->modules_by_uncrelpath = hash_new(512, NULL);
depmod->modules_by_name = hash_new(512, NULL);
depmod->symbols = hash_new(2048, (void (*)
  (void *))symbol_free);

hash_free(depmod->modules_by_name);
hash_free(depmod->modules_by_uncrelpath);

return err;
```

```
}
static int depmod load symvers(struct depmod *depmod, const
char *filename) { fp = fopen(filename, ``r'');
(fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL) { ver = strtok(line,
" <sup>(1)</sup>;
depmod symbol add(depmod, sym, crc, NULL);
depmod_add_fake_syms(depmod);
fclose(fp);
return 0;
}
static int depmod_load_system_map(struct depmod *depmod,
const char *filename) { fp = fopen(filename, ``r''); while
(fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL) { p = strchr(line,
' '); depmod symbol add(depmod, p + ksymstr len, 0, NULL);
depmod_add_fake_syms(depmod); fclose(fp); return 0; }
static
         int
               depmod modules search(struct
                                                       *dep-
                   = opendir(depmod->cfg->dirname);
mod)
                                                         err
   depmod modules search dir(depmod,
                                       d.
                                           baselen.
                                                      path);
closedir(d); return err; }
static int depmod_module_add(struct depmod *depmod, struct
kmod_module *kmod) { modname = kmod_module_get_name(kmod);
mod = calloc(1, sizeof(struct mod) + modnamelen);
array_init(&mod->deps, 4);
err = hash_add_unique(depmod->modules_by_name, mod->modname, mod);
return 0;
static int depmod_modules_build_array(struct depmod *depmod)
{ hash_iter_init(depmod->modules_by_name, &module_iter);
```

```
while (hash_iter_next(&module_iter, NULL, &v)) {
        struct mod *mod = (struct mod *) v;
        mod->idx = depmod->modules.count;
        err = array_append(&depmod->modules, mod);
        if (err < 0)
                return err;
}
return 0;
}
static void depmod_modules_sort(struct depmod *depmod)
    snprintf(order_file,
                          sizeof(order_file),
                                               `` %s/ mod-
ules.order'', depmod->cfg->dirname); fp = fopen(order_file,
``r'');
while (fgets(line, sizeof(line), fp) != NULL) {
    mod = hash_find(depmod->modules_by_uncrelpath, line);
}
array_sort(&depmod->modules, mod_cmp);
for (idx = 0; idx < depmod->modules.count; idx++) {
        struct mod *m = depmod->modules.array[idx];
        m->idx = idx;
}
}
static void depmod_shutdown(struct
                                       depmod
                                              *depmod) {
hash_free(depmod->symbols);
hash_free(depmod->modules_by_uncrelpath);
hash_free(depmod->modules_by_name);
for (i = 0; i < depmod->modules.count; i++)
        mod_free(depmod->modules.array[i]);
array_free_array(&depmod->modules);
```

```
kmod_unref(depmod->ctx);
    }
cfg xxx
static int cfg_load(struct cfg *cfg, const char * const *cfg_paths)
    for (i = 0; cfg_paths[i] != NULL; i++)
            cfg_files_list(&files, &n_files, cfg_paths[i]);
    for (i = 0; i < n_files; i++) {
            struct cfg_file *f = files[i];
            cfg_file_parse(cfg, f->path);
            cfg_file_free(f);
    free(files);
    if (cfg->searches == NULL)
            cfg_search_add(cfg, "updates", 0);
    return 0;
}
static void cfg_free(struct cfg *cfg)
{
    while (cfg->overrides) {
            struct cfg_override *tmp = cfg->overrides;
            cfg->overrides = cfg->overrides->next;
            cfg_override_free(tmp);
    }
    while (cfg->searches) {
            struct cfg_search *tmp = cfg->searches;
            cfg->searches = cfg->searches->next;
            cfg_search_free(tmp);
    }
}
```

在 depmod.c 文件的实现中,depmod\_output 负责最后各类文件的输出功能。

```
2161 static int depmod_output(struct depmod *depmod, FILE *out)
2162 {
2163
             static const struct depfile {
2164
                     const char *name;
                   int (*cb)(struct depmod *depmod, FILE *out);
2165
2166
             } *itr, depfiles[] = {
                     { "modules.dep", output_deps },
2167
2168
                     { "modules.dep.bin", output_deps_bin },
2169
                     { "modules.alias", output_aliases },
                   { "modules.alias.bin", output_aliases_bin },
2170
2171
                     { "modules.softdep", output_softdeps },
                     { "modules.symbols", output_symbols },
2172
                 { "modules.symbols.bin", output_symbols_bin },
2173
                  { "modules.builtin.bin", output_builtin_bin },
2174
                     { "modules.devname", output_devname },
2175
2176
                     { }
2177
             };
```

其中输出到 /1ib/modules/3.2.0-29-generic-pae/modules.dep 文件的输出函数是 output\_deps 通过修改如下 fprintf(out, …) 函数,增添输出到标准输出 stdout 的 fprintf(stdout, …) 则可以在屏幕上看到运行depmod 命令时候的全部输出结果,这个结果和 modules.dep 文件中的内容是完全一样的。

```
1790 static int output_deps(struct depmod *depmod, FILE *out)
1791 {
1792
             size_t i;
1793
             for (i = 0; i < depmod->modules.count; i++) {
1794
1795
                const struct mod **deps, *mod = depmod->modules.array[i];
                      fprintf(out, "%s:", p);
1804
1805
                      fprintf(stdout, "%s:", p);
. . .
                     fprintf(out, " %s", mod_get_compressed_path(d));
1824
```

总的来说,depmod 命令的实现,并没有太多依赖于 libkmod 库所提供的接口,而是自己内部实现了2个子模块来完成。 其中 depmod\_xxx 模块主要完成分析模块文件之间关系,形成依赖列表,并将这个依赖列表写入到所需要的文件中去。 cfg xxx 模块主要完成对 config 配置文件的分析,

modprobe 命令实现流程

do\_modprobe() 核心代码分析

```
do_modprobe(int argc, char *argv[])
{
    log_open(use_syslog);
    snprintf(dirname_buf, sizeof(dirname_buf), "%s/lib/modules/
%s", root, kversion);
    dirname = dirname_buf;
    ctx = kmod_new(dirname, config_paths);
    log_setup_kmod_log(ctx, verbose);
    kmod_load_resources(ctx);
    if (do_xxx)
        err = show_config(ctx);
        err = show_modversions(ctx, args[0]);
        err = insmod_all(ctx, args, nargs);
        err = rmmod_all(ctx, args, nargs);
    err = options_from_array(args, nargs, &opts);
    err = insmod(ctx, args[0], opts);
```

```
kmod_unref(ctx);
log_close();
}
```




Figure 13: modprobe 调用层次图

从上面的代码分析可以看出,modprobe 主要是依靠 insmod\_all 和 insmod 两个子函数来完成加载内核模块的。 而 insmod\_all 这个函数其实也是靠一个 for 循环来调用 insmod 完成加载全部模块的操作。 因此只要分析清楚 insmod 函数,就能够理解整个 modprobe 函数的实现原理。

```
static int insmod_all(struct kmod_ctx *ctx, char **args, int nargs)
{
    for (i = 0; i < nargs; i++)
    err = insmod(ctx, args[i], NULL);
    return err;
}</pre>
```

insmod\_a11()

```
static int insmod(struct kmod_ctx *ctx, const char *alias,
                                      const char *extra_options)
{
    struct kmod_list *1, *list = NULL;
    int err, flags = 0;
    void (*show)(struct kmod_module *m, bool install,
                                    const char *options) = NULL;
    err = kmod_module_new_from_lookup(ctx, alias, &list);
   kmod_list_foreach(1, list) {
           struct kmod_module *mod = kmod_module_get_module(1);
            if (lookup_only)
                    printf("%s\n", kmod_module_get_name(mod));
            else {
              err = kmod_module_probe_insert_module(mod, flags,
                               extra_options, NULL, NULL, show);
            }
            kmod_module_unref(mod);
   }
   kmod_module_unref_list(list);
    return err;
}
```

insmod() 从上面的代码分析可以看出,insmod 函数是依靠调用kmod\_module\_probe\_insert\_module() 来完成模块加载的。 为什么这里的 insmod 没有调用之前分析过的 kmod\_module\_insert\_module() 来实现呢? 是因为 kmod\_module\_insert\_module() 只负责插入当前这个 .ko内核模块,并不负责检查依赖关系。 而这里的 insmod 是需要根据当前 .ko 的依赖关系列表,决定要把多少个 .ko 依次一起插入进来。 所以kmod\_module\_probe\_insert\_module() 是可以完成根据依赖关系插入模块的 1ibkmod 中的重要接口。

当然这两个函数之间也是有相互关系的,表现为 kmod\_module\_probe\_insert\_module() 函数会调用 kmod\_module\_insert\_module(), 而在此之前,还需要通过 kmod\_module\_get\_probe\_list() 函数来得到一个 probe\_list 也就是加载模块列表。

```
int kmod_module_probe_insert_module(mod, flags, extra_options, run_install)
{
         err = kmod_module_get_probe_list(mod, !!
(flags & KMOD_PROBE_IGNORE_COMMAND), &list);

        kmod_list_foreach(l, list)
        {
             struct kmod_module *m = l->data;
             err = kmod_module_insert_module(m, flags, options);
        }
}
```

kmod\_module\_probe\_insert\_module

### 5. 函数接口分析

kmod\_new() 核心代码分析

kmod\_new 函数通过调用 calloc 动态内存分配一个 struct kmod\_ctx 结构体,并将获得的指针作为返回值。 在这个 ctx 结构体里面,有3个重要的成员变量需要赋值,dirname ,config 和 modules\_by\_name 分别对应着3个重要的函数接口。

- get\_kernel\_release
- · kmod\_config\_new
- · hash\_new

```
kmod_ctx *kmod_new(char *dirname, char *config_paths)
{
   ctx = calloc(1, sizeof(struct kmod_ctx));
   ctx->dirname = get_kernel_release(dirname);
   err = kmod_config_new(ctx, &ctx->config, config_paths);
   ctx->modules_by_name = hash_new(KMOD_HASH_SIZE, NULL);
   return ctx;
}
```




Figure 14: kmod\_new 调用层次图

kmod\_unref() 核心代码分析

kmod\_unref 是 kmod\_new 的反操作,一般都是配套使用。该函数的主要功能是释放通过 callac 和  $xxx_n$ ew 函数分配的空间。 和之前分配空间的函数相对应的,有2个释放空间的函数。另外还调用了 kmod\_unload\_resources来释放相关资源。

- · hash free
- · kmod\_config\_free




Figure 15: kmod\_unref 调用层次图

```
kmod_ctx *kmod_unref(kmod_ctx *ctx)
{
    kmod_unload_resources(ctx);
    hash_free(ctx->modules_by_name);
    kmod_config_free(ctx->config);
    free(ctx);

    return NULL;
}
```

kmod module new from path() 核心代码分析

kmod\_module\_new\_from\_path 首先将传进来的 path 绝对路径转换为 mod-name 也就是去掉路径信息,然后进行正规化操作。 modname\_normalize 正规化函数的实现,主要是将文件名称中的`-'转换成下划线`\_',同时名字中不允许出现小数点'.'。




Figure 16: kmod\_module\_new\_from\_path 调用层次图

```
161
            modname = basename(path);
162
            if (modname == NULL || modname[0] == '\0')
163
164
                     return NULL;
165
166
            return modname_normalize(modname, buf, len);
167 }
133 // kmod-11/libkmod/libkmod-util.c
134 inline char *modname_normalize(const char *modname, char buf[PATH_MAX],
135
                                                     size_t *len)
136 {
137
            size_t s;
138
139
            for (s = 0; s < PATH_MAX - 1; s++) {
140
                     const char c = modname[s];
                    if (c == '-')
141
                             buf[s] = '_';
142
                     else if (c == '\0' || c == '.')
143
144
                             break;
145
                    else
                             buf[s] = c;
146
            }
147
148
            buf[s] = '\0';
149
150
151
            if (len)
152
                     *len = s;
153
154
            return buf;
155 }
```

kmod\_module\_new\_from\_name() 核心代码分析

kmod\_module\_new\_from\_name 是首先把模块的名字进行正规化,然后调用 kmod\_module\_new 来完成最终的操作。

```
KMOD_EXPORT int kmod_module_new_from_name(struct kmod_ctx *ctx,
```




Figure 17: kmod\_module\_new\_from\_name 调用层次图

```
const char *name,
struct kmod_module **mod)
{
    size_t namelen;
    char name_norm[PATH_MAX];

    if (ctx == NULL || name == NULL || mod == NULL)
        return -ENOENT;

    modname_normalize(name, name_norm, &namelen);

return kmod_module_new(ctx, name_norm, name_norm, namelen, NULL, 0, mod);
}
```

kmod\_module\_new() 核心代码分析

kmod\_module\_new 函数是通过传入的 key, name 和 alias 以及 ctx 指针,通过 malloc 生成一个 kmod\_module ,并将指针作为传出参数赋值给 \*mod。 其中涉及到的几个函数调用接口的实现主要都在 ./kmod-11/1ibkmod/libkmod.c 文件中,代码实现的主要思路如下:

- kmod\_pool\_get\_module(ctx, key)
  - hash\_find(ctx->modules\_by\_name, key)
- kmod\_pool\_add\_module(ctx, m, m->hashkey)
  - hash\_add(ctx->modules\_by\_name, m, m->hashkey)
- kmod ref(ctx)
  - ctx->refcount++

在这里就不详细论述,感兴趣的可以再往深入的地方看下去。




Figure 18: kmod\_module\_new 调用层次图

```
static int kmod_module_new(struct kmod_ctx *ctx, const char *key,
                            const char *name, size_t namelen,
                            const char *alias, size_t aliaslen,
                             struct kmod_module **mod)
{
    struct kmod_module *m;
    size_t keylen;
    m = kmod_pool_get_module(ctx, key);
    *mod = kmod_module_ref(m);
  m = malloc(sizeof(*m) + (alias == NULL ? 1 : 2) * (keylen + 1));
    m->ctx = kmod_ref(ctx);
    m->name = (char *)m + sizeof(*m);
    memcpy(m->name, key, keylen + 1);
    m->name[namelen] = '\0';
    m->alias = m->name + namelen + 1;
    m->hashkey = m->name + keylen + 1;
    memcpy(m->hashkey, key, keylen + 1);
    m->refcount = 1;
    kmod_pool_add_module(ctx, m, m->hashkey);
    *mod = m;
    return 0;
}
```

kmod\_module\_insert\_module() 核心代码分析

该函数是实现 insmod 命令最核心的函数,实现代码的逻辑结构非常清晰。主要涉及到了2个核心模块 kmod\_file, kmod\_elf ,也正是在这个函数的实现中,简单而又不失重要性的展示了 命令 -> 库 -> 系统调用 这3个层次上的相互调用关系,程序设计的分层艺术也非常完美的体现在这个函数中。




Figure 19: kmod\_module\_insert\_module 调用层次图

```
int kmod_module_insert_module(kmod_module *mod, int flags, char *options)
{
    path = kmod_module_get_path(mod);
    file = kmod_file_open(mod->ctx, path);
    size = kmod_file_get_size(file);
    mem = kmod_file_get_contents(file);
    elf = kmod_elf_new(mem, size);
    kmod_elf_strip_section(elf);
    mem = kmod_elf_get_memory(elf);
    init_module(mem, size, args);
    kmod_elf_unref(elf);
    kmod_file_unref(file);
}
```

kmod\_module\_unref() 核心代码分析

该函数是 kmod\_module\_new 操作的反操作,主要功能是释放 new 函数中分配的内存空间。 通过调用 kmod\_pool\_del\_module 在 kmod\_pool 池中删除该模块的hash键值。 同时减少对该模块的引用计数 --mod->refcount; 如果减1后计数为0,则需要彻底将该模块从内核中清除。

首先,把它从 kmod\_pool 中删除 kmod\_pool\_del\_module(mod->ctx, mod, mod->hashkey); 对于该模块所依赖的模块列表中的所有模块的引用计数也需要进行减1操作 kmod\_module\_unref\_list(mod->dep)。 释放该模块对应的 kmod\_file 也就是 kmod\_file\_unref(mod->file); 释放该模块对应的 kmod\_ctx 也就是 kmod\_unref(mod->ctx);




Figure 20: kmod\_module\_unref 调用层次图

```
kmod_module *kmod_module_unref(kmod_module *mod)
{
    --mod->refcount;

    kmod_pool_del_module(mod->ctx, mod, mod->hashkey);
    kmod_module_unref_list(mod->dep);
    kmod_file_unref(mod->file);
    kmod_unref(mod->ctx);

    return NULL;
}
```

## init\_module() 核心代码分析

```
long init_module(void *mem, unsigned long len, const char *args)
{
    kmod_elf *elf = kmod_elf_new(mem, len);

    err = kmod_elf_get_section(elf, ".gnu.linkonce.this_module", &buf, &bufsize);
    kmod_elf_unref(elf);
    mod = find_module(modules, modname);
    if(mod != NULL)
    {
      } else if (module_is_inkernel(modname))
    {
      } else
          create_sysfs_files(modname);

    return err;
}
```

delete\_module() 核心代码分析

```
long delete_module(void *mem, int flags)
{
    struct mod *mod;

    mod = find_module(modules, modname);

    return mod->ret;
}
```

kmod\_module\_remove\_module() 核心代码分析

该函数是实现 rmmod 的最主要的函数,它的实现也很简单,就是调用 delete\_module 系统调用。

```
int kmod_module_remove_module(kmod_module *mod, int flags)
{
    err = delete_module(mod->name, flags);
    return err;
}
```

kmod\_module\_new\_from\_loaded 核心代码分析

该函数是实现 1smod 命令的重要函数,通过读取 /proc/modules 文件的每一行,构建一个 kmod\_list 列表,然后给 \*list 赋值作为传出参数返回。通过 cat 命令,查看 /proc/modules 文件的内容,格式不是很整齐,排列 参差不齐。通过 1smod 命令输出的信息,格式对齐,看起来信息也比较清晰。

```
KMOD_EXPORT int kmod_module_new_from_loaded(struct kmod_ctx *ctx,
                        struct kmod_list **list)
{
    struct kmod_list *1 = NULL;
    FILE *fp;
    char line[4096];
    if (ctx == NULL || list == NULL)
        return -ENOENT;
    fp = fopen("/proc/modules", "re");
    while (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        struct kmod_module *m;
        struct kmod_list *node;
        int err;
        char *saveptr, *name = strtok_r(line, " \t", &saveptr);
        err = kmod_module_new_from_name(ctx, name, &m);
        node = kmod_list_append(1, m);
        if (node)
```

```
l = node;
else {
        ERR(ctx, "out of memory\n");
        kmod_module_unref(m);
}

fclose(fp);
*list = 1;

return 0;
}
```




Figure 21: kmod\_module\_new\_from\_loaded 调用层次图

kmod\_module\_new\_from\_lookup 核心代码分析

该函数主要用于在 modprobe 中插入模块前所使用,根据用户给出的 alias来完成构建 kmod\_list 的操作,最后给 \*list 赋值作为传出参数返回。

```
DBG(ctx, "invalid alias: %s\n", given_alias);
    return -EINVAL;
}

/* Aliases from config file override all the others */
    err = kmod_lookup_alias_from_config(ctx, alias, list);
    err = kmod_lookup_alias_from_moddep_file(ctx, alias, list);
    err = kmod_lookup_alias_from_symbols_file(ctx, alias, list);
    err = kmod_lookup_alias_from_commands(ctx, alias, list);
    err = kmod_lookup_alias_from_aliases_file(ctx, alias, list);
    err = kmod_lookup_alias_from_builtin_file(ctx, alias, list);
    return err;
}
```

kmod\_module\_probe\_insert\_module

该函数主要用于在 modprobe 时真正完成 probe insert 操作,这个函数最终还是要调用 kmod\_module\_insert\_module 函数来实现插入操作。 所不同的是,在插入之前需要生成一个 probe\_list ,这个链表是用来标明 probe—共需要插入的模块有多少,而且保证按照依赖关系从弱到强的顺序排列。

其中 kmod\_module\_get\_probe\_list 是整个 modprobe 操作中最难部分,体现为需要从 depmod 命令生成的 modules.dep 文件中,读取该模块的依赖关系列表。 并由此生成一个 list ,用于之后通过这个 list 来依次插入每一个所需要的内核模块。

```
int kmod_module_probe_insert_module(mod, flags, extra_options, run_install)
{
         err = kmod_module_get_probe_list(mod, !!
(flags & KMOD_PROBE_IGNORE_COMMAND), &list);

    kmod_list_foreach(l, list)
    {
         struct kmod_module *m = l->data;
         err = kmod_module_insert_module(m, flags, options);
    }
}
```




Figure 22: kmod\_module\_probe\_insert\_module 调用层次图

kmod\_module\_get\_probe\_list 函数调用流程

```
-> kmod_module_get_probe_list
-> __kmod_module_get_probe_list
-> kmod_module_get_dependencies
-> module_get_dependencies_noref
-> kmod_module_parse_depline
```




Figure 23: kmod\_module\_get\_probe\_list 调用层次图

```
kmod_list *kmod_module_get_dependencies(struct kmod_module *mod)
{
```

```
module_get_dependencies_noref(mod);

kmod_list_foreach(1, mod->dep)
{
    l_new = kmod_list_append(list_new, kmod_module_ref(l->data));
        list_new = l_new;
}

return list_new;
}
```

kmod\_module\_get\_dependencies 核心代码分析

module\_get\_dependencies\_noref 核心代码分析 找到 mod->name 所在的 行,得到该模块的依赖关系字符串到 line 中,然后对这个 line 进行 parse 操作,获得每一个依赖模块逐一加载。 举例: \$ ./kmod-ll/tools/modprobe nfs

```
line = kernel/fs/ nfs/ nfs.ko: kernel/fs/ nfs_common/
nfs_acl.ko kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko kernel/fs/
fscache/fscache.ko kernel/fs/lockd/lockd.ko kernel/net/sunrpc/
sunrpc.ko

kmod_list *module_get_dependencies_noref(struct kmod_module *mod)
{
    char *line = kmod_search_moddep(mod->ctx, mod->name);
    kmod_module_parse_depline(mod, line);
    return mod->dep;
}
```

kmod\_search\_moddep 核心代码分析 该函数是实现从模块名字到模块依赖 关系字符串的转换,简单来说就是实现 name -> 1ine 的转换。




Figure 24: kmod\_search\_moddep 调用层次图

kmod\_module\_parse\_depline 核心代码分析 从 line 中根据冒号作为间隔符,冒号左边是要加载的模块,冒号右边是依赖关系列表,列表中的各个模块是以 path 的方式存储的,两个之间用空格或者 间隔,因此需要通过strtok 函数来依次获得每一个模块的字符串,通过这个字符串 path,调用kmod\_module\_new\_from\_path 来得到一个 kmod\_list。

#### 举例:

# \$ ./kmod-11/tools/modprobe nfs




Figure 25: kmod\_module\_parse\_depline 调用层次图

```
kernel/ fs/ nfs/ nfs.ko:
                                       kernel/ fs/ nfs_common/
nfs_acl.ko kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko kernel/fs/
fscache/fscache.ko kernel/fs/lockd/lockd.ko kernel/net/sunrpc/
sunrpc.ko
p = kernel/fs/nfs_common/nfs_acl.ko
p = kernel/net/sunrpc/auth_gss/auth_rpcgss.ko
p = kernel/fs/fscache/fscache.ko
p = kernel/fs/lockd/lockd.ko
p = kernel/net/sunrpc.ko
int kmod_module_parse_depline(struct kmod_module *mod, char *line)
{
   p = strchr(line, ':');
   for (p = strtok_r(p, " \t", &saveptr); p != NULL;
         p = strtok_r(NULL, " \t", &saveptr))
    {
        path = path_join(p, dirnamelen, buf);
        err = kmod_module_new_from_path(ctx, path, &depmod);
        list = kmod_list_prepend(list, depmod);
        n++;
    }
```

```
mod->dep = list;
mod->n_dep = n;
return n;
}
```

#### 5. 总结

kmod-11 的项目分析,对于我们未来设计类似的软件架构,有如下启示:

1) kmod-11 采用了 libabc 的库项目框架,这个项目是一个开源项目,项目的参考代码可以在 github 上找到。

https://github.com/bitbckt/libabc

https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/kay/libabc.git

1ibabc 项目发源于2002年,在2011年发布了 version 4。目前最近一次提交是2013.3.11。

整个项目的框架和目前我们所分析的,有很多类似的地方。特别是 ctx 环境上下文这个数据结构的引入。

我们可以看一个来自 libabc 中的简单的例子 test-libabc.c。

```
#include <libabc.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    struct abc_ctx *ctx;
    struct abc_thing *thing = NULL;
    int err;

err = abc_new(&ctx);
    if (err < 0)
        exit(EXIT_FAILURE);

printf("version %s\n", VERSION);

err = abc_thing_new_from_string(ctx, "foo", &thing);
    if (err >= 0)
```

```
abc_thing_unref(thing);

abc_unref(ctx);
return EXIT_SUCCESS;
}
```

2) 基础类的数据结构和算法,是写一个大型项目所必须具备的知识储备。

在 kmod-11 项目中,6个基础类的子模块,

- · hash 哈希表模块
- · list 链表模块
- · array 动态数组模块
- · index mm 索引查找模块
- · 1og 日志记录模块
- · elf 文件分析模块

这几个模块并非是 kmod 项目所独有的,完全可以作为未来开发项目的基础 类库得以复用。

3)系统调用模拟层的设计理念。因为内核模块会经常需要和内核打交道,无论插入和删除,一不小心可能会造成内核崩溃,只能靠 reset 重启来进行调试。因此引入关于系统调用函数的应用层实现,就可以在用户空间模拟系统调用后发生的行为,进行调试和验证。

a b aaa bbb

用例标识 THU-12-1 用例名称 Kmod-11下载 测试项编号 THU-12-1 测试用例 说明 本用例用于测试在 uBuntu 12.04 上,如何下载安装 kmod-11 项目。 初始化要求 硬件环境型号:Macbook Air 笔记本电脑 CPU:Intel Core 2 Duo 1.4GHz内存:2GB DDR3 硬盘:64GB 软件环境已安装 Vmware Fusion 虚拟机 5.0.3,虚拟机安装有Ubuntu 12.04.2 LTS,其中安装有GCC版本 4.6.3 前提和约束 无 测试过程 序号 测试过程 备注 1 详细步骤 修改gcc编译选

项,使其不生成.note.gnu.build-id段 输入数据 CC=``gcc -W1,--build-id=none''./configure --prefix=/opt/grub/ 预期结果 在GRUB源代码目录下生成Makefile文件 2 详细步骤 输入make命令,构建二进制文件 输入数据make 预期结果 生成stagel, stagel\_5 (e2fs\_stagel\_5, fat\_stagel\_5, ffs\_stagel\_5, iso9660\_stagel\_5, jfs\_stagel\_5, minix\_stagel\_5, reiserfs\_stagel\_5, ufs2\_stagel\_5, vstafs\_stagel\_5, xfs\_stagel\_5, 以及stage2这些二进制映像。 3 详细步骤 输入make install命令,将二进制文件安装到指定目录 输入数据 make install 预期结果 在/opt/grub/下生成以下目录:bin, info, lib, man, sbin 过程终止条件make install成功并在/opt/grub/下生成以下目录:bin, info, lib, man, sbin 结果判定标准 以上各步骤都成功,并没有错误产生。