磁盘配额

配额: quota

什么是磁盘配额?

限制磁盘资源的使用的。 限制原因就是因为资源不是无限的。

应用场合:

- 1、网络存储空间有限
- 2、邮件服务器
- 3、公司的文件共享服务器

能限制谁?

- 1、限制普通用户
- 2、限制用户组

注意: 没有办法限制root的。

能够限制什么?

inode —— 限制用户创建文件的个数

block —— 限制用户能够使用的磁盘空间的大小

设置配额的条件?

需要内核支持quota的功能

[loring ~]# grep -i quota /boot/config-2.6.32-358.el6.x86 64

CONFIG NETFILTER XT MATCH QUOTA=m

CONFIG XFS QUOTA=y

CONFIG QUOTA=y //看到此行表示支持

CONFIG QUOTA NETLINK INTERFACE=y

CONFIG PRINT QUOTA WARNING=y

CONFIG QUOTA DEBUG is not set

CONFIG_QUOTA_TREE=y

CONFIG QUOTACTL=y

如何进行磁盘配额? usrquota, grpquota

1、首先需要分区开启用户配额和组配额创建一个分区并将其格式化

[loring ~]# fdisk /dev/sda

[loring ~]# partx -a /dev/sda

[loring ~]# mkfs.ext4 /dev/sda10

将其挂载到系统中的/quota目录

[loring ~]# mkdir /quota

[loring ~]# mount -o usrquota,grpquota /dev/sda10 /quota/

将分区设置为开机自动挂载(可选)

[loring ~]# vim /etc/fstab

/dev/sda10 /quota ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 0

2、创建配额记录文件

[loring ~]# quotacheck -cugv /quota/

[loring ~]# ls /quota/ //有如下文件即可

aquota.group aquota.user

-c: --create 创建磁盘配额的配置文件

-u: --user 针对用户配额的配置文件

-g: --group 针对组配额的配置文件

-v: --verbose 详细显示扫描过程中的信息

-a: --all 检测系统中所有已经挂载的支持quota功能的分区

3、针对用户和组进行配额

[loring ~]# useradd quota1

[loring ~]# useradd quota2

[loring ~]# useradd -g quota2 quota3

[loring ~]# chmod 1777 /quota/ //保证普通用户对/quota目录可写

例子:限制quota1用户最多使用8M空间或者创建10个文件;当使用空间超过5M或者创建文件超过5个时警告

[loring ~]# edquota [-u] quota1 [-f /quota] //编辑方式同vim

- -u:编辑user的quota
 - -q:编辑group的guota
 - -t:编辑宽限时间
 - -p: 复制资料到另一个用户上

blocks:现在使用者(quota:uid=5011)在/dev/hda7所使用的空间,单

位:KB (不要修改)

soft :soft limit 磁盘空间限定值 单位: KB (需要设定)

hard:hard limit 磁盘空间限定值单位: KB (需要设定)

inodes :现在使用者使用掉的inodes,由于不容易使用inode控制,所以不要修改他。

soft :soft limit 文档限制数量 (根据需要修改)

hard:hard limit 文档限制数量(根据需要修改)

soft limit:最低限制容量,在宽限期(grace period)之内,使用容量能够超过soft limit, 但必须在宽限期之内将使用容量降低到soft limit以下。

hard limit:最终限制容量,假如使用者在宽限期内继续写入数据,到达hard limit将无法再写入。

宽限时间:使用容量超过soft limit,宽限时间自动启动,使用者将容量降低到soft limit以下,宽限时间自动关闭,假如使用者没有在宽限时间内将容量降低到soft limit,那么他将无法再写入数据,即使使用容量没有到达hard limit

Disk quotas for user quota1 (uid 6668):

Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sda10 0 5120 8192 0 10 5 单位是KB 单位是个

(补充: quota -uv quota name 显示user信息)

- 4、启动配额 —— 一定要记住这步 [loring ~]# quotaon /quota/
- 5、测试配额
 - 1) 文件个数测试

[loring ~]# su - quota1

[quota1@loring ~]\$ cd /quota/ //一定要切换到做了配额的目录下再操作

[quota1@loring quota]\$ touch quota1_{1,2,3,4,5,6} //超过软限制,有警告,但是仍然可以创建quota1_6

sda10: warning, user file quota exceeded. //超软限制告警

```
[quota1@loring quota]$ Is
      aquota.group quota1 1 quota1 3 quota1 5
      aquota.user quota1 2 quota1 4 quota1 6
    [quota1@loring quota]$ touch quota1 {7,8,9,10,11} //超过硬限制,不能够创建
quota1 11文件
      sda10: write failed, user file limit reached. //超过硬限制的提示信息
      touch: cannot touch 'quota1 11': Disk quota exceeded
    [quota1@loring quota]$ ls
      aquota.group quota1_1 quota1_2 quota1_4 quota1 6 quota1 8
      aquota.user quota1 10 quota1 3 quota1 5 quota1 7 quota1 9
   2) 使用空间测试
    [quota1@loring quota]$ rm -f quota1 *
    [quota1@loring quota]$ dd if=/dev/zero of=quota1 2m bs=2M count=1
    [quota1@loring quota]$ ||
    [quota1@loring quota]$ dd if=/dev/zero of=quota1 4m bs=4M count=1
      sda10: warning, user block quota exceeded. //超过软限制的警告
    [quota1@loring quota]$ ||
    [quota1@loring quota]$ dd if=/dev/zero of=quota1 6m bs=6M count=1
      sda10: write failed, user block limit reached.
      dd: writing `quota1 6m': Disk quota exceeded //超过硬限制
      1+0 records in
      0+0 records out
      2097152 bytes (2.1 MB) copied, 0.0185134 s, 113 MB/s
    [quota1@loring quota]$ Il quo*
      -rw-rw-r-- 1 quota1 quota1 2097152 Aug 8 15:05 quota1 2m
      -rw-rw-r-- 1 quota1 quota1 4194304 Aug 8 15:06 quota1 4m
      -rw-rw-r-- 1 quota1 quota1 2097152 Aug 8 15:07 quota1 6m
       quota1 6m: 超过硬限制了,它只会将分配给该用户的剩余空间全部使用,
quota1 2m、quota1 4m和quota1 6m三个文件的总空间无法超出8M。
练习:
```

设置quota1用户的配额为可以存放3M文件或者6个文件,当到达1M或者创建3个文件时 警告

[loring ~]# edquota quota1 Disk quotas for user quota1 (uid 6668): Filesystem blocks soft hard inodes soft hard /dev/sda11 8192 1024 3072 3 3 6

[loring ~]# su - quota1

[quota1@loring ~]\$ cd /quota/

[quota1@loring quota]\$ rm -f qu*

[quota1@loring quota]\$ Is

aquota.group aquota.user

[quota1@loring quota]\$ touch 1 2 3 4

sda10: warning, user file quota exceeded.

[quota1@loring quota]\$ touch 5 6 7

sda10: write failed, user file limit reached.

touch: cannot touch `7': Disk quota exceeded

[quota1@loring quota]\$ ls

1 2 3 4 5 6 aquota.group aquota.user

---组配额的限制

edquota -q quota2

关闭配额

[loring ~]# quotaoff /quota/

查看配额的使用情况(只有root能这么做)

[loring ~]# repquota -a

*** Report for user quotas on device /dev/sda10

Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

Block limits File limits

User used soft hard grace used soft hard grace

root -- 20 0 0 2 0 0

quota1 -+ 0 1024 3072 6 3 6 6days

grace:优雅时间,当超过软限制,优雅时间倒计时为0时,软限制自动提升为硬限制; 直到用户将使用空间或文件个数降至软限制以下,才能够继续使用该分区。

例子:假如硬限制100M,软限制70M,用户当前已使用85M,那么优雅时间开始倒计时,直到优雅时间为0,那么剩余的那15M空间也不能使用了,即软限制自动提升为硬限制。

grace默认是7天。

```
[loring ~]# edquota quota2
         Disk quotas for user quota2 (uid 6669):
   Filesystem
                      blocks
                               soft
                                      hard inodes soft hard
   /dev/sda10
                          0
                                0
                                      0
                                             0
                                                  5
                                                       8
  [loring ~]# repquota -a //看不到quota2的信息,是因为他没有创建任何文件
    *** Report for user quotas on device /dev/sda10
    Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                 Block limits
                                   File limits
              used soft hard grace used soft hard grace
    User
    root -- 20
                          0 2 0
                     0
                                          0
    quota1 -+ 0 1024 3072 5 3 6 5days
  [loring ~]# su - quota2
  [quota2@loring ~]$ cd /quota/
  [quota2@loring quota]$ touch hello
  [quota2@loring quota]$ exit
    logout
  [loring ~]# repquota -a
    *** Report for user quotas on device /dev/sda10
    Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                 Block limits
                                   File limits
          used soft hard grace used soft hard grace
    User
                20
                          0 2 0
    root
                     0
                                          0
    quota1 -+ 0 1024 3072 5 3 6 5days
quota2 -- 0 0 0 1 5 8
    quota2 -- 0 0 0
查看用户的磁盘配额使用情况
  [loring ~]# repquota -u /quota/
    *** Report for user quotas on device /dev/sda10
    Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
                 Block limits
                                   File limits
    User used soft hard grace used soft hard grace
```

另外:

root -- 20 0 0 2 0 0 quota1 -+ 0 1024 3072 5 3 6 5days quota2 -- 0 0 0 1 5 8

查看组的配额使用情况

[loring ~]# repquota -g /quota/

*** Report for group quotas on device /dev/sda10

Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

Block limits File limits

Group used soft hard grace used soft hard grace

root -- 20 0 0 2 0 0

quota1 -- 0 0 0 5 0 0

quota2 -- 0 0 0 1 0 0

总结:

- 1、挂载分区使其支持用户配额和组配额功能
- 2、创建磁盘配额配置文件 quotacheck
- 3、配置用户的磁盘配额 edquota
- 4、开启配额 quotaon
- 5、测试配额情况

概念

软限制、硬限制