ISCSI网络存储服务

iSCSI技术是一种由IBM、Cisco公司研究开发的,是一个供硬件设备使用的可以在IP协议的上层运行的SCSI指令集,这种指令集合可以实现在IP网络上运行SCSI协议,使其能够在诸如高速干兆以太网上进行路由选择。iSCSI技术是一种新储存技术,该技术是将现有SCSI接口与以太网(Ethernet)技术结合,使服务器可与使用IP网络的储存装置互相交换资料。

技术优点和成本优势主要体现以下方面:

硬件成本低:构建iSCSI存储网络,除了存储设备外,交换机、线缆、接口卡都是标准的以太网配件,价格相对来说比较低廉。

操作简单,维护方便:对iSCSI存储网络的管理,实际上就是对以太网设备的管理。

扩充性强:对于已经构建的iSCSI存储网络来说,增加iSCSI存储设备和服务器都将变得简单且无需改变网络的体系结构。

带宽和性能: iSCSI存储网络的访问带宽依赖以太网带宽。随着干兆以太网的普及和万兆以太网的应用, iSCSI存储网络会达到甚至超过FC (FiberChannel, 光纤通道) 存储网络的带宽和性能。

基本概念:

在SAN中,主机一般都是Initiator,存储设备则是Target。

Initiator

- SCSI会话的发起方
- 向Target请求LUN,并将数据的读写指令发送给Target。

Target (默认采用TCP 3260端口)

- 接受SCSI回话的一方
- 它接收来自Initiator的指令,为Initiator提供LUN,并实现对LUN的读写

IQN: ign.1994-05.com.redhat:737db83a23df

全球唯一名称,用于以强制命令格式来识别启动器和目标


ian 表示此名称将使用域作为其标识符

yyyy-mm 拥有域名的第一个月


com.redhat 逆向域名

optional string 以冒号为前缀的可选字符串,根据需要分配


iSCSI组件图:



iSCSI寻址图:



iSCSI启动器类型:




Linux主要的开源Target项目

- Linux SCSI Target-STGT/tgt
- Linux-IO Target LIO Linux 2.6.38开始纳入内核

SCST-Generic SCSI Subsystem for linux

http://scst.sourceforge.net/comparison.html



Linux-IO Target概述

- http://linux-iscsi.org/wiki/Main Page
- Linux-IO Target在Linux内核中,用软件实现各种SCSI Target
- 前端: FC、FCoE、iSCSI、1394、USB、vHost等
- 后端: SATA, SAS, SCSI, SSD, FLASH, DVD, USB, ramdisk等
- 架构:
 - 支持SSE4.2高性能、多线程
 - 支持x86, ia64, Alpha, Cell, PPC, ARM, MIPS等多种CPU
 - 支持高可用、负载平衡群集



Linux-IO的iSCSI Target架构(摘自LIO官网) Ramdink iSCSI Endpoint with ACLs default_ LUN_0/1qm.initl ny_ran LUN_1/iqm.init2 LUN_1/iqm.init1 LUN_0/iqm.init2 ta_pa_ap 192.168.1.100 port 3333 default_ X tg pg gp ign.init1 ign.init3 Other LUN_0 10.10.100.100 LUN_0/iqn.init default port 3260 tg_pg_gp 192.168.1.100 BlockIO port 3260 iSCSI Endpoint in demo mode. no ACLs dofault oth1 No LUN ACLO LUN_0 tg_pg_gp Endpoint is dofault_ 192.168.1.100 X (readonly) tg_pg_gp oint in demo m No LUN ACLE. 10.10.100.100 port 3333 tg_pg_gp fileio_ default_ tg_pg_gp Initiato ign.init2 ign.init4 Network Portals Initiators

iscsi实现网络存储,提供存储端叫 target,使用存储端叫 initiator。target 上可以提供存储空间,initiator负责连接ISCSI设备,在ISCSI设备中创建文件系统,以及存取数据,在initiator 上看上去是多了一块硬盘。

服务器端配置target,准备做为LUN发布的ISCSI的存储设备(可以是一整块磁盘、一个分区、逻辑卷或RAID阵列)。

事先准备好两个逻辑卷作为ISCSI的存储设备。

```
ACTIVE '/dev/mypool/lv01' [800.00 MiB] inherit
ACTIVE '/dev/vg00/lv00' [300.00 MiB] inherit
```

首先安装target

yum -y install targetd targetcli

启动服务

```
[root@server1 ~]# systemctl enable target
ln -s '/usr/lib/systemd/system/target.service' '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/target.s
ervice'
[root@server1 ~]# systemctl start target
```

设置防火墙

```
[root@server1 ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
success
[root@server1 ~]# firewall-cmd --reload
success
```

执行targetcli工具

```
[root@server1 ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb34
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
```

注: 输入help可以查看targetcli的帮助

基本思路:

先把准备共享的块做出来,创建一个target,在target上创建LUN,一个LUN连接一个块

1、创建块即给要发布的逻辑卷起个名字

```
/> /backstores/block create server0.disk1 /dev/vg00/lv00
Created block storage object server0.disk1 using /dev/vg00/lv00.
/> /backstores/block create server0.disk2 /dev/mypool/lv01
Created block storage object server0.disk2 using /dev/mypool/lv01.
/>
```

注:给/dev/vg00/lv00逻辑卷起个名字叫server0.disk1;给/dev/mypool/lv01逻辑卷起个名字叫server0.disk2

查看块如下图所示:

```
/> ls /
0- / ... [...]
0- backstores [...]
i o- block [Storage Objects: 2]
i i o- server@.disk1 [./dev/vg@@/lv@ (300.0MiB) write-thru deactivated]
i i o- server@.disk2 [./dev/mypool/lv@1 (800.0MiB) write-thru deactivated]
i o- fileio [Storage Objects: 0]
i o- pscsi [Storage Objects: 0]
i o- ramdisk [Storage Objects: 0]
o- iscsi [Storage Objects: 0]
o- loopback [Targets: 0]
```

2、创建 iqn 名字即创建ISCSI对象

```
/> /iscsi create iqn.2015-06.com.benet:disk1
Created target iqn.2015-06.com.benet:disk1.
Created TPG 1.
/> /iscsi create iqn.2015-06.com.benet:disk2
Created target iqn.2015-06.com.benet:disk2.
Created TPG 1.
```

查看ISCSI对象如下图所示:

```
backstores
                                              [...]
[Storage Objects: 2]
o- block
o- pscsi .
o- ramdisk
                                              [Storage Objects: 0]
                                              [Storage Objects: 0]
                                                   [Targets: 2]
[TPGs: 1]
o- iqn.2015-06.com.benet:disk1 .....
                          [ACLs: 0]
  o- acls
o- luns
                                                     [LUNs: 0]
 o- portals
iqn.2015-06.com.benet:disk2 .....
                                                   [Portals: 0]
                                                    [TPGs: 1]
 o- tpg1 .....
                                             [no-gen-acls, no-auth]
                                                     [LUNs: 0]
                                                   [Portals: 0]
```

3、设置ACL即将ISCSI对象与客户端IP或主机名绑定

```
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk1/tpg1/acls create iqn.2014-06.com.benet:client1
Created Node ACL for iqn.2014-06.com.benet:client1
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk2/tpg1/acls create iqn.2014-06.com.benet:client2
Created Node ACL for iqn.2014-06.com.benet:client2
```

注意: iqn.2015-06.com.benet:client1是 initiator 的名字, 需要在客户端中设置的。

4、创建LUN并绑定块

```
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk1/tpg1/luns create /backstores/block/server0.disk1
Created LUN 0.
Created LUN 0->0 mapping in node ACL iqn.2014-06.com.benet:client1
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk2/tpg1/luns create /backstores/block/server0.disk2
Created LUN 0.
Created LUN 0->0 mapping in node ACL iqn.2014-06.com.benet:client2
```

一个ISCSI对象可以创建多个LUN(LUN0、LUN1.....)。

执行Is杳看

```
o- backstores
                             [...]
l o- block
                        . [Storage Objects: 2]
l o- pscsi
                        [Storage Objects: 0]
l o- ramdisk
                        [Storage Objects: 0]
                           [Targets: 2]
o- iscsi
o- acls
 l o- lun0
                           [Portals: 0]
[ACLs: 1]
 o- luns
             ..................[block/server0.disk2 (/dev/mypool/lv01)]
 l o- lun0 .
                           [Portals: 0]
 o- portals
```

启动监听程序

```
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk1/tpg1/portals create 172.24.3.5
Using default IP port 3260
Created network portal 172.24.3.5:3260.
/> /iscsi/iqn.2015-06.com.benet:disk2/tpg1/portals create 172.24.3.5
Using default IP port 3260
Created network portal 172.24.3.5:3260.
```

注: 172.24.3.5是ISCSI服务端网卡IP

```
o- backstores
[Storage Objects: 0] [Storage Objects: 0]
o- pscsi
o-ramdisk
| [ACLs: 1]
| o - iqn.2014-06.com.benet:client1 | [Mapped LUNs: 1]
| o - mapped_lun0 | [lun0 block/server0.disk1 (rw)]
| o - luns | [Lun0 block/server0.disk1 (rw)]
                                          [Mapped LUNs: 1]
                   o- 172.24.3.5:3260
  o- portals

        0- acls
        [ACLs: 1]

        i o- iqn.2014-06.com.benet:client2
        [Mapped LUNs: 1]

        i o- mapped_lun0
        [lun0 block/server0.disk2 (rw)]

   o- luns
                l o- lun0
    o- 172.24.3.5:3260 .....
                                                [Targets: 0]
```

可以查看/etc/target/saveconfig.json配置文件,该配置文件保存着ISCSI的配置。

[root@server1 ~]# cat /etc/target/saveconfig.json

在initiator端的配置:

1、安装软件

yum install -y iscsi-initiator-utils

2、给 initiator 起个名字

vim /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

内容如下:

```
[root@localhost ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=ign.2014-06.com.benet:client1
```

- 3、启动服务
- # systemctl enable iscsi; systemctl start iscsi
- 4、发现存储

iscsiadm -m discovery -t st -p 172.24.3.5

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 172.24.3.5
172.24.3.5:3260,1 iqn.2015-06.com.benet:disk2
172.24.3.5:3260,1 iqn.2015-06.com.benet:disk1
```

5、 登录存储

iscsiadm -m node -T ign.2015-06.com.benet:disk1 -p 172.24.3.5 -I

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2015-06.com.benet:disk1 -p 172.24.3.5 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2015-06.com.benet:disk1, portal: 172.24.3.5,3260] (multip
le)
Login to [iface: default, target: iqn.2015-06.com.benet:disk1, portal: 172.24.3.5,3260] successful.
```

注:-l表示连接ISCSI目标;-u表示断开和ISCSI目标的连接

验证客户端ISCSI连接

```
[root@localhost ~]# lsscsi
[2:0:0:0] disk UMware, UMware Virtual S 1.0 /dev/sda
[4:0:0:0] cd/dvd NECUMWar UMware SATA CD01 1.00 /dev/sr0
[33:0:0:0] disk LIO-ORG server0.disk1 4.0 /dev/sdb
```

其它命令:

[root@cloud001 ~]# iscsiadm -m discovery [-P 1|0]显示有关已发现目标的信息 [root@cloud001 ~]# iscsiadm -m node [-P 1|0]显示有关已知目标的信息 [root@cloud001 ~]# iscsiadm -m session [-P 1|0]显示有关活动回话的信息

连接后,剩下来的操作就和管理本地磁盘一样了。

报认证错误如下:

```
[root@cloud002 ~]# iscsiadm --mode node --targetname iqn.2018-06.com.test:disk1 --portal 192.168.5.190:3260 --login Logging in to [iface: default, target: iqn.2018-06.com.test:disk1, portal: 192.168.5.190,3260] (multiple) iscsiadm: Could not login to [iface: default, target: iqn.2018-06.com.test:disk1, portal: 192.168.5.190,3260]. iscsiadm: initiator reported error (24 - iSCSI login failed due to authorization failure) iscsiadm: Could not log into all portals
```

可以尝试重启iscsid服务

[root@cloud002 ~]# systemctl restart iscsid.service

注意:如果实现iscsi硬盘自动开机挂载,需要在挂载选项中添加 netdev选项。

```
[root@cloud002 ~]# cat /etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Apr 23 15:11:14 2018
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
                                                                     defaults
                                                                                         0 0
/dev/mapper/cl-root
                                                            xfs
UUID=274be7e4-6dc6-485c-badf-27051cfb1a7b /boot
                                                                                           defaults
                                                                                                                0 0
                                                                                  xfs
/dev/mapper/cl-swap
                                                                                         0 0
                              swap
                                                            swap
                                                                     defaults
/iso/centos7.iso /media/cdrom
                                          iso9660 defaults, loop 0 0
                swap swap defaults <u>0</u>0
/swapfile
                                                       /sdc1 ext4 defaults 0 0
/sdc2 xfs defaults 0 0
UUID="3a14e277-8ed1-497e-86ac-1d2a3f20b799"
UUID="fd11e253-3057-49ce-a2af-13741695d288"
UUID=90e49e51-4988-4424-bc14-d587a1ec8ba4
                                                       swap swap defaults 0 0
UUID="4c85ffcf-a9ef-4fel-9950-3b2a9a6982b1" /test/soft ext4 defaults, usrquota, grpquota 0 0 UUID="9cd8bc7a-711d-491a-9459-595921b6c00a" /netstorage ext4 defaults, _netdev 0 0
```