## sudo 提权

## —.sudo:

某个用户能够以另外一个用户的身份通过某主机执行某命令 useradd admin

sudo 的配置文件 /etc/sudoers

visudo

每一行就定义了一个sudo的条目:

who which——hosts= (runas) TAG: command

## 基本配置格式

<user list> <host list> = <operator list> <tag list> <command list>

user list 用户/组,或者已经设置的用户的别名列表, 用户名直接 username, 用户组加上%, 比如%admin,

host list 主机名或别名列表

operator list runas用户,即可以以哪个用户、组的权限来执行

command list 可以执行的命令或列表

tag list 这个经常用到的是 NOPASSWD: ,添加这个参数之后可以不用输入密码

别名机制: 类似定义了一个组

## 4类:

用户别名: User Alias

主机别名: Hosts Alias

参照用户: Runas\_Alias

命令别名: Cmnd\_Alias

别名的名字只能使用大写的英文字母组合

别名:可使用!取反

User Alias USERADMIN = 系统用户名 或 %组名 或用户别名

Hosts Alias 主机名 IP 网络地址 其它主机名 可以嵌套

Runas Alias 用户名 #UID 别名

Cmnd Alias 命令绝对路径 目录 (下面所有命令) 其它定义的命令别名

例子: 定义hadoop用户可以以root用户的身份执行useradd 命令

/usr/sbin/useradd hadoop

sudo /usr/sbin/useradd hadoop

visudo hadoop ALL=(root) /usr/sbin/useradd ,/usr/sbin/usermod

在第一次输入后,密码会被记录,5分钟内是有效的 sudo-k取消密码记忆,必须再重新进行验证 sudo-l列出当前用户所有可以使用的sudo类的命令

例子:

hadoop ALL=(root) NOPASSWD: /usr/sbin/useradd
, PASSWD: /usr/sbin/usermod

例子:

记录sudo日志到指定的文件:

编辑/etc/sudoers文件,添加如下行:

Defaults logfile=/var/log/sudo.log

Defaults !syslog

visudo -c 可以检查配置文件语法