学习目标

- 1. 熟练掌握互斥量的使用
- 2. 说出什么叫死锁以及解决方案
- 3. 熟练掌握读写锁的使用
- 4. 熟练掌握条件变量的使用
- 5. 理解条件变量实现的生产消费者模型
- 6. 理解信号量实现的生产消费者模型

1- 互斤量(互斤锁)

```
1. 互斥锁类型:
  创建一把锁: pthread mutex t muext;
2. 互斥锁的特点:
  ○ 多个线程访问共享数据的时候是串行的
3. 使用互斥锁缺点?
  ○ 效率低
4. 互斥领的使用步骤:
  ○ 创建互斥锁: pthread_mutex_t mutex;
  ○ 初始化这把锁: pthread_mutex_init(&mutex, NULL); -- mutex = 1
  0 寻找共享资源:
     ■ 操作共享资源的代码之前加锁
       □ pthread_mutex lock(&mutex); -- mutex = 0
       □。。。。。。  临界区
       pthread mutex unlock(&mutex); -- mutex = 1
5. 互斥领相关函数:
  ○ 初始化互斥锁
    pthread mutex init(
      pthread_mutex_t *restrict mutex,
      const pthread mutexattr t *restrict attr
    );
  ○ 销毁互斥锁
    pthread_mutex_destroy(pthread mutex t *mutex);
  0 加锁
    pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
     mutex:
       □ 没有被上领, 当前线程会将这把领领上
       □ 被锁上了: 当前线程阻塞
         ◆ 锁被打开之后, 线程解除阻塞
  ○ 尝试加锁, 失败返回, 不阻塞
```

```
pthread mutex trylock(pthread mutex t *mutex);
     ■ 没有领上: 当前线程会给这把领加领
     ■ 如果领上了:不会阻塞,返回
      if(pthread mutex trylock(&mutex)==0)
      {
        // 尝试加锁, 并且成功了
        //访问共享资源
      }
      else
      {
        //错误处理
        // 或者等一会,再次尝试加领
      }
  ○ 解锁
    pthread mutex unlock(pthread mutex t *mutex);
如果我们想使用互斥领同步线程:
  所有的线程都需要加锁
```

2- 死锁


造成死锁的原因:

1. 自己领自己

```
for(int i=0; i<MAX; ++i)
{
    // 加娜
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    int cur = number;
    cur++;
    number = cur;
    printf("Thread A, id = %lu, number = %d\n", pthread_self(), number);
    // 解锁
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    usleep(10);
}</pre>
```

操作做完成之后,一定要解锁

2.



线程1对共享资源A加锁成功-A锁线程2对共享资源b加锁成功-B锁

线程1访问共享资源B,对b领加领-线程1阻塞在B领上 线程2访问共享资源A,对A领加领-线程2阻塞在A领上

如何解决:

- 让线程按照一定的顺序去访问共享资源
- 在访问其他领的时候,需要先将自己的领解开
- trylock

3-读写锁

- 1. 读写领是几把领?
 - ○一把锁
 - pthread_rwlock_t lock;
- 2. 读写锁的类型:
 - 读锁 对内存做读操作
 - 写锁 对内存做写操作
- 3. 读写领的特性:
 - 线程A加读锁成功,又来了三个线程,做读操作,可以加锁成功 ■读共享-并行处理
 - 线程A加写锁成功,又来了三个线程,做读操作,三个线程阻塞 ■ 写独占
 - 线程A加读锁成功,又来了B线程加写锁阻塞,又来了C线程加读锁阻塞
 - 读写不能同时
 - 写的优先级高
- 4. 读写领场景练习:
 - 线程A加写锁成功,线程B请求读锁
 - 线程B阻塞
 - 线程A持有读锁,线程B请求写锁
 - 线程B阻塞
 - 线程A拥有读领,线程B请求读领
 - 线程B加锁成功
 - 线程A持有读锁,然后线程B请求写锁,然后线程C请求读领
 - ■B阻塞, C阻塞-写的优先级高
 - A解锁,B线程加写锁成功,C继续阻塞
 - B解锁, C加读锁成功
 - 线程A持有写锁,然后线程B请求读锁,然后线程C请求写锁
 - BC阻塞
 - A解锁, C加写锁成功, B继续阻塞
 - C解锁, B加读锁成功
- 5. 读写锁的适用场景?
 - 互斥锁 读写串行
 - 读写锁:
 - 读: 并行

■ 写: 串行

- 程序中的读操作》写操作的时候
- 6. 主要操作函数

 - 销毁读写领 pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);
 - 加读领 pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
 - 阻塞: 之前对这把领加的写领的操作
 - 尝试加读锁 pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
 - ■加锁成功:0
 - 失败:错误号
 - 加写锁

pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

- 上一次加锁写锁,还没有解锁的时候
- 上一次加读领, 没解领
- 尝试加写锁 pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
- 解锁 pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

7. 练习:

- ○3个线程不定时写同一全局资源,5个线程不定时读同一全局资源 ■ 先不加锁
- 8. 读写锁, 互斥领
 - 阻塞线程
 - 不是什么时候都能阻塞线程
 - 链表 Node *head = NULL
 - while (head == NULL)
 - **•** {

// 我们想让代码在这个位置阻塞 // 等待链表中有了节点之后再继续向下运行 // 使用了后边要讲的条件变量 - 阻塞线程

- **•** }
- // 链表不为空的处理代码
- 0 0 0 0 0 0
- • • • •

4-条件变量

- 1. 条件变量是锁吗?
 - 不是锁, 但是条件变量能够阻塞线程
 - 使用条件变量+互斥量
 - 互斥量:保护一块共享数据
 - 条件变量: 引起阻塞
 - □ 生产者和消费者模型
- 2. 条件变量的两个动作?
 - 条件不满足, 阻塞线程
 - 当条件满足, 通知阻塞的线程开始工作
- 3. 条件变量的类型:
 - pthread_cond_t cond;
- 4. 主要函数:
 - 初始化一个条件变量 condtion pthread_cond_init(
 pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr);
 - 销毁一个条件变量 pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
 - 阻塞等待一个条件变量
 pthread_cond_wait(
 pthread_cond_t *restrict cond,
 pthread_mutex_t *restrict mutex

);

- ■阻塞线程
- 将已经上锁的mutex解锁
- 该函数解除阻塞,会对互斥锁加锁

- 限时等待一个条件变量
 pthread_cond_timedwait(
 pthread_cond_t *restrict cond,
 pthread_mutex_t *restrict mutex,
 const struct timespec *restrict abstime
);
- 唤醒至少一个阻塞在条件变量上的线程 pthread cond signal(pthread cond t*cond);
- 唤醒全部阻塞在条件变量上的线程 pthread cond broadcast(pthread cond t*cond);

5. 练习

○ 使用条件变量实现生产者,消费者模型

5-信号量(信号灯)

- 1. 头文件 semaphore.h
- 2. 信号量类型
 - sem_t sem;
 - 加强版的互斥领
- 3. 主要函数
 - 初始化信号量

sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);

- 0 线程同步
- 1 进程同步
- value 最多有几个线程操作共享数据 5
- 销毀信号量 sem_destroy(sem_t *sem);
- 加锁 --

sem_wait(sem_t *sem); 调用一次相当于对sem做了--操作 如果sem值为0,线程会阻塞

○ 尝试加锁

sem trywait(sem t *sem);


- sem == 0, 加锁失败, 不阻塞, 直接返回
- 限时尝试加锁 sem_timedwait(sem_t *sem, xxxxx);
- 解锁 ++ sem_post(sem_t *sem);对sem做了++操作
- 4. 练习:
 - 使用信号量实现生产者,消费者模型

mutex = 1
lock () mutex = 0
unlock () mutex = 1
mutex实现的同步都是串行的

6-哲学家就餐模型

五个哲学家, 围着一张桌子吃饭,每个哲学家只有一根筷子, 需要使用旁边人的筷子才能把饭吃到嘴里. 抢到筷子的吃饭, 没抢到的思考人生.

使用多线程实现多线程实现哲学家交替吃饭的模型




造成数据混乱的原因:

- 多个线程操作了共享数据
- cpu的调度文件
- 提供一套同步机制

什么叫线程同步?

让多个线程协同步调, 先后处理某件事情



- 如果领已经领上了, 阻塞等 待,直到领被打开,解除
- 如果没有上锁,直接加锁

```
代码1:
void* producer(void* arg)
  //一直生产
  while(1)
    //创建一个链表的节点
    Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    // init
    newNode->data = rand() \% 1000;
    newNode->next = head;
    head = newNode:
    printf("+++ producer: %d\n", newNode->data);
    sleep(rand()%3);
  }
  return NULL;
}
代码2:
void* producer(void* arg)
  //一直生产
  while(1)
    //创建一个链表的节点
    Node* newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    // init
    newNode->data = rand() \% 1000;
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    newNode->next = head;
    head = newNode;
    printf("+++ producer: %d\n", newNode->data);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    sleep(rand()%3);
  return NULL;
}
```

```
原子操作
```

cup处理一个指令,线程/进程在处理完这个指令之前是不会失去cpu的
 printf()
 int a = b+100;


两个线程:

临界区

○ 都阻塞了

共享资源, 线程, 互斥锁

车位: 共享资源, 管理员: 领车: 线程



如果互斥锁:

管理员每次只能放一辆车 进去

信号量:

如果是管理员,每次最多可以放4辆车进去 可以运行多个线程同时访 问共享资源

> 互斥锁: 串行 信号量: 并行

mutex = 1

生产者:对应一个信号量: sem_t produce; 消费者:对应以信号量: sem_t customer; sem_init(&produce, 2); -- 生产者拥有资源,可以工作 sem_init(&customer, 0); -- 消费者没有资源,阻塞 2017年3月27日 11:37

生产者


//一直生产
while (1)
{
 //创建一个节点
 pthread_mutex_lock(&mutex);
 //节点插入到链表-head
 pthead_mutex_unlock(&mutex);
 //通知阻塞的消费者接触阻塞
 pthread_cond_signal (&cond)
}


head

消费者

```
//一直消费
while(1)
{
    // 判断是不是有烧饼
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    if(head == NULL)
    {
        // 阻塞等待
        ->pthread_cond_wait(&cond, &mutex);
     }
      // 吃烧饼-访问共享数据
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
    sleep (1);
}
```

头插法 头删法





生产者:对应一个信号量: sem_t produce; 消费者:对应以信号量: sem_t customer; sem_init(&produce, 2); -- 生产者拥有资源,可以工作 sem_init(&customer, 0); -- 消费者没有资源,阻塞