线程同步思想 互斥量(互斥锁)

原子操作

死锁 读写锁

条件变量

生产者消费者模型

信号量

哲学家就餐问题

线程同步思想





互斥量(互斥锁)

- 1. 互斥锁类型: 创建一把锁:pthread_mutex_t muext;
- 2. 互斥锁的特点: 多个线程访问共享数据的时候是串行的
- 3. 使用互斥锁缺点? 效率低
- 4. 互斥锁的使用步骤:
 - o 创建互斥锁:pthread_mutex_t mutex;
 - 初始化这把锁:pthread_mutex_init(&mutex, NULL); -- mutex = 1 -- NULL是一个锁属性,一般保持为空就好.
 - o 寻找共享资源:
 - 操作共享资源的代码之前加锁
 - pthread_mutex_lock(&mutex); -- mutex = 0
 - 0 0 0 0 0 0
 - o 。。。。。。临界区(会访问到共享资源的就是临界区)
 - o Selection_324

注意这个临界区的情况.

- o pthread_mutex_unlock(&mutex); -- mutex = 1
- 5. 互斥锁相关函数:
 - o 初始化互斥锁

pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restrict attr)

ο 销毁互斥锁

pthread mutex destroy(pthread mutex t *mutex);

o 加锁

pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);

- o mutex:
- o 没有被上锁,当前线程会将这把锁锁上
- 。 被锁上了:当前线程阻塞
- o 锁被打开之后,线程解除阻塞
- 。 尝试加锁, 失败返回, 不阻塞

pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);

- o 没有锁上:当前线程会给这把锁加锁
- o 如果锁上了:不会阻塞,返回

if(pthread_mutex_trylock(&mutex)==0) { // 尝试加锁,并且成功了 // 访问共享资源 } else { // 错误处理 // 或者 等一会,再次尝试加锁 }

o 解锁

pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex); 如果我们想使用互斥锁同步线程: 所有的线程都需要加锁

叔叔例子:

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
#define MAX 10000
// 全局变量
int number;
//创建一把互斥锁
pthread_mutex_t mutex;
// 线程处理函数
void* funcA_num(void* arg)
    for(int i=0; i<MAX; ++i)</pre>
    {
        //枷锁,访问之前
        //如果Mutex被锁上了,,代码阻塞在当前位置
        pthread_mutex_lock (&mutex);
        int cur = number;
        cur++;
        number = cur;
        printf("Thread A, id = %lu, number = %d\n" , pthread_self(), number);
        //解锁
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
        usleep(10);//不让睡就会主动让cpu
    }
```

```
return NULL;
}
void* funcB_num(void* arg)
{
    for(int i=0; i<MAX; ++i)</pre>
    {
        pthread_mutex_lock (&mutex);
        int cur = number;
        cur++;
        number = cur;
        printf("Thread B, id = %lu, number = %d\n" , pthread_self(), number);
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
        usleep(10);
    }
    return NULL;
}
int main(int argc, const char* argv[])
{
    pthread_t p1, p2;
    //初始化互斥锁
    pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
    // 创建两个子线程
    pthread_create(&p1, NULL, funcA_num, NULL);
    pthread_create(&p2, NULL, funcB_num, NULL);
    // 阻塞,资源回收
    pthread_join(p1, NULL);
    pthread_join(p2, NULL);
    //SHIFANG
    pthread_mutex_destroy (&mutex);
    return 0;
}
```

原子操作

Selection_325

死锁





如何解决:

• 让线程按照一定的顺序去访问共享资源

- 在访问其他锁的时候,需要先将自己的锁解开
- trylock (访问会失败,会做相应的处理动作)

读写锁

- 1. 读写锁是几把锁?
 - o 一把锁
 - pthread_rwlock_t lock;
- 2. 读写锁的类型:
 - o 读锁 对内存做读操作
 - o 写锁 对内存做写操作
- 3. 读写锁的特性:
 - o 线程A加读锁成功, 又来了三个线程, 做读操作, 可以加锁成功
 - 读共享 并行处理
 - 线程A加写锁成功, 又来了三个线程, 做读操作, 三个线程阻塞
 - 写独占
 - 。 线程A加读锁成功, 又来了B线程加写锁阻塞, 又来了C线程加读锁阻塞
 - 读写不能同时
 - 写的优先级高,写和读有个优先级的比较问题
 - 这个也可以按照现实意义理解,就是你没有写完成之前,读是不能进行,因为,你要读你写完的内容
- 4. 读写锁场景练习:
 - o 线程A加写锁成功,线程B请求读锁
 - 线程B阻塞
 - o 线程A持有读锁,线程B请求写锁
 - 线程B阻塞
 - o 线程A拥有读锁, 线程B请求读锁
 - 线程B加锁成功
 - o 线程A持有读锁, 然后线程B请求写锁, 然后线程C请求读锁
 - B阻塞,c阻塞 写的优先级高
 - A解锁,B线程加写锁成功,C继续阻塞
 - B解锁,C加读锁成功
 - o 线程A持有写锁, 然后线程B请求读锁, 然后线程C请求写锁
 - BC阻塞
 - A解锁,C加写锁成功,B继续阻塞
 - C解锁,B加读锁成功
- 5. 读写锁的适用场景?
 - o 互斥锁 读写串行
 - o 读写锁:
 - 读:并行
 - 写:串行

- o 程序中的读操作>>写操作的时候
 - 这样能提高程序的效率

6. 主要操作函数

。 初始化读写锁

pthread rwlock init(pthread rwlock t *restrict rwlock, const pthread rwlockattr t *restrict attr);

o 销毁读写锁

pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);

ο 加读锁

pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

- 阻塞:之前对这把锁加的写锁的操作
 - o 尝试加读锁

pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

- 加锁成功:0
- 失败:错误号
 - o 加写锁

pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

- o 上一次加锁写锁,还没有解锁的时候
 - 上一次加读锁,没解锁
- 。 尝试加写锁

pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

o 解锁

pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);

7. 练习:

- 3个线程不定时写同一全局资源,5个线程不定时读同一全局资源
 - 先不加锁

```
//
// Created by bruce on 18-5-20.
///

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>

int number=0;
pthread_rwlock_t lock;
```

```
void* write_func(void*arg)
{
    while(1)
    {
        pthread_rwlock_wrlock (&lock);
        number++;
        printf("===write:%lu,%d\n",pthread_self(),number);
        pthread_rwlock_unlock (&lock);
        usleep(500);
    }
    return NULL;
}
void* read_func(void*arg)
    while(1)
    {
        //加读锁
        pthread_rwlock_rdlock (&lock);
        printf("===read:%lu,%d\n",pthread_self(),number);
        pthread_rwlock_unlock (&lock);
        usleep(500);
    }
    return NULL;
}
int main()
{
    pthread_t p[8];
    pthread_rwlock_init (&lock, NULL);
    for(int i=0;i<3;++i)
    {
        pthread_create(&p[i], NULL, write_func, NULL);
    }
    for(int i=3;i<8;++i)
        pthread_create(&p[i], NULL, read_func, NULL);
    }
    //阻塞回收
    for(int i=0;i<8;++i)
        pthread_join(p[i], NULL);
    pthread_rwlock_destroy (&lock);
    return 0;
}
```

8. 读写锁,互斥锁

- o 阻塞线程
- o 不是什么时候都能阻塞线程
- o 链表 Node *head = NULL

```
}
```

// 链表不为空的处理代码

```
0 0 0 0 0
```

```
0 0 0 0 0
```

. . .

条件变量

- 1. 条件变量是锁吗?
 - o 不是锁, 但是条件变量能够阻塞线程
 - o 使用条件变量 + 互斥量
 - 互斥量: 保护一块共享数据
 - 条件变量: 引起阻塞(临时不满足条件的阻塞)
 - 生产者和消费者模型
- 2. 条件变量的两个动作?
 - o 条件不满足, 阻塞线程
 - o 当条件满足,通知阻塞的线程开始工作
- 3. 条件变量的类型:
 - pthread_cond_t cond;
- 4. 主要函数:
 - o 初始化一个条件变量 condtion

pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr);

o 销毁一个条件变量

pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);

ο 阻塞等待一个条件变量

pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex);

o 阴寒线程

- 将已经上锁的mutex解锁
- 该函数解除阻塞,会对互斥锁加锁
- o 限时等待一个条件变量

pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex, const struct timespec *restrict abstime); // 阻塞一段时间就解除阻塞了

o 唤醒至少一个阻塞在条件变量上的线程

pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);

o 唤醒全部阻塞在条件变量上的线程

pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);

生产者消费者模型



```
//
// Created by bruce on 18-5-20.
//
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
//节点结构
typedef struct node
   int data;
   struct node* next;
}Node;
//永远指向链表头部指针
Node *head = NULL;
//XIANCHENG 同步, 互斥锁
pthread_mutex_t mutex;
//线程阻塞-条件变量类型的变量
pthread_cond_t cond;
void* produce(void *arg)
{
   while (1)
   {
       Node *pnew = (Node*)malloc(sizeof(Node));
       //节点初始化
       pnew->data = rand()\%1000;
       //使用互斥锁保护共享数据
```

```
pthread_mutex_lock (&mutex);
        //指针域
        pnew->next = head;
        head = pnew;
        printf("=====prodece:%lu,%d\n",pthread_self(),pnew->data);
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
        //tongzhi 阻塞的消费者进程,解除阻塞
        pthread_cond_signal (&cond);
        sleep(rand()%3);
   }
    return NULL;
}
void* customer(void *arg)
{
    while (1)
        pthread_mutex_lock (&mutex);
        //判断链表是否为空
        if(head == NULL)
       {
            //阻塞函数
            pthread_cond_wait (&cond, &mutex);//注意这里有个互斥锁的加进去
            //解除阻塞之后,对互斥锁做枷锁操作
       }
        //部位空
        Node *pdel = head;
        head = head->next;
        printf("====customer:%ld,%d\n",pthread_self(),pdel->data);
        free(pdel);
        pthread_mutex_unlock (&mutex);
    return NULL;
}
int main()
    pthread_t p1,p2;
    pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
    pthread_cond_init (&cond, NULL);
    //创建生产者线程
    pthread_create (&p1, NULL, produce, NULL);
    pthread_create (&p2, NULL, customer, NULL);
    //阻塞回收子线程
    pthread_join(p1,NULL);
    pthread_join(p2,NULL);
    pthread_mutex_destroy (&mutex);
    pthread_cond_destroy (&cond);
```

信号量

- 1. 头文件 semaphore.h mutex = 1
- 2. 信号量类型 lock() mutex = 0
 - o sem_t sem;

unlock() mutex = 1

o 加强版的互斥锁

mutex实现的同步都是串行的

- 3. 主要函数
 - o 初始化信号量

sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);

- o 0-线程同步
 - 1 进程同步
 - value 最多有几个线程操作共享数据 5
- o 销毁信号量

sem_destroy(sem_t *sem);

0 加锁--

sem_wait(sem_t *sem); 调用一次相当于对sem做了--操作 如果sem值为0, 线程会阻塞

o 尝试加锁

sem_trywait(sem_t *sem);

- sem == 0, 加锁失败, 不阻塞, 直接返回
- o 限时尝试加锁

sem_timedwait(sem_t *sem, xxxxx);

o 解锁++

sem_post(sem_t *sem); 对sem做了++操作



4. 练习: ○ 使用信号量实现生产者,消费者模型

```
Selection_330
```

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
```

```
#include <semaphore.h>
sem_t produce_sem;
sem_t custom_sem;
typedef struct node
   int data;
   struct node* next;
}Node;
Node* head = NULL;
void* producer(void* arg)
    while(1)
    {
        sem_wait(&produce_sem); // porduce_sem -- == 0, 阻塞
        Node * node = (Node*)malloc(sizeof(Node));
        node -> data = rand() \% 1000;
        node->next = head;
        head = node;
        printf("+++++ 生产者:%lu, %d\n", pthread_self(), node->data);
//
         print();
        sem_post(&custom_sem); // custom_sem++
        sleep(rand()%5);
   }
   return NULL;
}
void* customer(void* arg)
{
    while(1)
        sem_wait(&custom_sem);
        Node* del = head;
        head = head->next;
        printf("---- 消费者:%lu, %d\n", pthread_self(), del->data);
        free(del);
        sem_post(&produce_sem);
        sleep(rand()%5);
   return NULL;
}
int main(int argc, const char* argv[])
{
    pthread_t thid[2];
```

```
// 初始化信号量
sem_init(&produce_sem, 0, 4); // 初始化生产者线程信号量
sem_init(&custom_sem, 0, 0); // 初始化消费者线程信号量

pthread_create(&thid[0], NULL, producer, NULL);
pthread_create(&thid[1], NULL, customer, NULL);

for(int i=0; i<2; ++i)
{
    pthread_join(thid[i], NULL);
}

sem_destroy(&produce_sem);
sem_destroy(&custom_sem);

return 0;
}
```

哲学家就餐问题

哲学家就餐问题