
第7章 指令系统

---习题与作业


王冬青 济事楼410 同济大学软件学院



7.1 指令格式

举一个例子:

- 某指令系统中,指令长度为16位,基本操作码为4位,具有3个4位的地址字段。
- □ 采用固定长度操作码,该指令系统最多只能有16条指令。
- □ 指令格式



▶ 在指令字长不变的情况下,希望有61条指令。

其中:

- 15条三地址指令
- 15条二地址指令
- 15条一地址指令
- 16条零地址指令

7.1 指令格式

□ 采用等长扩展,操作码分别为4位、8位、12位、16位。

```
A1
0000 A3 A2
0001
     A3
          A2
               A1
                    15条三地址指令,操作码为4位
1110 A3
        A2
               A1
         A2
1111 0000
              A1
          A2
1111 0001
              A1
                   >15条二地址指令,操作码为8位
         A2
1111 1110
              A1
1111 1111 0000
               A1
1111
    1111
         0001
              A1
                    15条一地址指令,操作码为12位
1111 1111 1110
              A1
              0000
1111 1111 1111
         1111
              0001
1111
    1111
                    16条零地址指令,操作码为16位
1111 1111 1111
              1111
```

7.1 指令格式

▶ 采用另一种扩展方法,共76条。

其中:

15条三地址指令

14条二地址指令

31条一地址指令

16条零地址指令

□ 采用新的扩展方法,操作码分别为4位、8位、12位、16位。

例1: 某计算机指令字长16位,地址码6位,指令有一地址和二地址两种格式,设共有N条(N<16)二地址指令,试问一地址指令最多可以有多少条?

解: 二地址指令的结构是(4位操作码OP)(6位地址码A1)(6位地址码A2) 一地指指令的结构是(10位操作码OP)(6位地址码A) 如果全做二地址指令(一地址指令为0条),共16条二地址指令。 每少一条二地址指令,则多2个6条一地址指令,所以一地指指令最多有 (16-N)*2个6条。

例2: 设机器字长12位,操作码字段3位,地址码字段每段3位,给出一种设计方案,使得三地址指令4条,二地址指令8条,一地址指令8条。零地址指令最多能够有多少条?

解: 三地址N3 = 4条, 二地址N2=8条, 一地址N1=8条 零地址N0 ≤ ((2^3-N3)*2^3-N2)*2^3-N1)*2^3 = 1472

例3: 某计算机按字节编址,指令字长固定且只有两种指令格式,其中三地址指令29条,二地址指令107条,每个地址字段为6位,则指令字长至少应该是 ____位。

作业:

7.11、7.12、7.14

7.15、7.16

练习1

某计算机字长为16位,运算器为16位,有16个16位通用寄存器,8种寻址方式,主存容量为64K字。 指令中地址码由寻址方式字段和寄存器字段组成,采用单字长指令,则该计算机最多可构成(82)条单操作数指令;寄存器间接寻址的范围为(83)K字。

◎ 答案解析

[解析] 单操作数的指令长度为16位,其中,寻址方式为3位,16个通用寄存器占4位,其余9位用来构成指令操作码, 共有2⁹=512种。所以,最多可构成512条指令。

第1空的正确答案为选项B。

因为通用寄存器是16位的,所以,寄存器间接寻址的范围为2¹⁶/1024=64K。第2空的正确答案为选项C。

2.11 某计算机字长16位,主存按字编址,采用单字长单地址指令格式,其格式如下所示:

6-bit	2-bit	8-bit
OP-Code	X	D

OP-Code:操作码。D:形式地址。

X: 寻址方式码, X=00: 直接寻址;

X=01: 用变址寄存器X1变址;

X=10: 用变址寄存器X2变址;

X=11: 相对寻址;

若执行指令时,机器状态如下:

(PC) = 1548H, (X1) = 036AH, (X2) = 46B2H

请分别确定下列指令的有效地址EA。

① 3056H ② 42A0H ③ 1347H ④ 4598H ⑤ 67CEH

```
也应该进行相应的符号位扩展
                    X
□ 题解:
                                这里其实是做了零扩展
  ○①指令码=0011 00 0 0101 0110/直接寻址
    EA=D=0101\ 0110B = 0056H
  ○②指令码=0100 00 1 0 1010 0000, /用变址寄存器X2变址
                                    46B2H+FFA0H=4652H
   EA= (X2) + D = 46B2H + A0H = 4752H
                                    46B2H- 0060H=4652H
  ○③指令码=0001 00 1 1 0100 0111,
                                 /相对寻址
    EA= (PC) +D = 1548H + 47H=158FH
                                    1548H+0047H=158FH
  ○④指令码=0100 01 0 1 1001 1000, 用变址寄存器X1变址
                                    036AH + FF98H = 0302H
    EA= (X1) + D = 036AH + 98H = 0402H
                                    036AH- 0068H=0302H
  ○⑤指令码=0110 01 1 1 1100 1110, 相对寻址
    EA=(PC) + D = 1548H + FFCEH=1516H 1548H- 0032H=1516H
                       这里做了符号位扩展
```

□ 2.13 某计算机字长16位,主存按字编址,采用单字长单地址指令格式,指令各字段定义如下:

15	12	11	9	8	6	5		0
4-bit		3-bit			3-bit	6-bit		
OP-Code		N	1		Rn		A	

其中,OP-Code为操作码,M为寻址方式码,Rn为通用寄存器编号,A为形式地址。寻址方式码定义如下:

M	寻址方式	有效地址表达式
000B	一次间接	EA= (A)
001B	寄存器间接	EA= (Rn)
010B	变址	$EA = (Rn) + A$, $Rn \leftarrow (Rn) + Rn$
011B	相对	EA= (PC) + A

8种组合中只用了4种


注:有效地址表达式中(X)表示存储器地址X或寄存器X的内容;指令中Rn字段和A字段是否使用视寻址方式而定;位移量用补码表示。

- □ 请回答下列问题:
- □ (1)该指令系统最多可有多少条指令?该计算机最多有多少个通用寄存器?
- □ (2)上表中各种寻址方式的寻址范围多大(不包括相对寻址)?相对寻址的浮动范围多大?
- □ (3)设开始取指令时,对应寄存器和主存相关单元的内容如下图,图中的数字均为十六进制表示,请写出指令0627H和3559H的操作数各为多少?分别单独执行这两条指令后相关寄存器的内容各是多少?设PC更新是在取指后做。

		地址	主 存
PC	2000H	F	
		19H	0100H
RO	0627H	27H	4000H
		400H	1000H
R5	0400H	401H	3559Н
D.7	3559Н	419H	0123H
R7		41AH	0627H
L A	/\ \ /\ \ / /		oin o
		1FE7H	1234Н _
		1FE8H	5678H


A

- □ 题解:
 - ○1、该指令系统最多可有2⁴=16条指令,该计算机最多有 2³=8个通用寄存器
 - ○2、一次间接寻址范围=2¹⁶=64K字、 寄存器间接寻址范围=2¹⁶=64K字 变址寻址范围=2¹⁶=64K字 相对寻址的浮动范围=-32~+31



○3、a、指令0627H展开: 0000 011 0 00 10 0111B

OP=0000B, M=011B=相对寻址,



Rn=000B(无用), A=10 0111B(负数补码)

EA=(PC)+A=2001H+FFE7H=1FE8H

(取指后(PC)+1, 且A符号扩展)

操作数a=(EA)=(1FE8H)=5678H

指令执行后: (PC) = 1FE9H

15	12	11	9	8	6	5		0
4-bit		bit 3-bit		3	-bit	6-bit		
OP-Code		N	И		Rn		A	

○b、指令3559H展开: 0011 010 1 01 01 1001B

OP=0011B, M=010B=变址寻址, 010B

变址 EA= (Rn) + A, Rn ← (Rn) +

Rn=101B(R5), A=01 1001B(正数补码)

EA=(R5)+A=0400H+0019H=0419H(A符号扩展)

操作数b=(EA)=(0419H)=0123H

(R5) = (R5) + 1 = 0401H

指令执行后: (PC) =2001H, (R5) =0401H


作业:

7.10、7.13、7.17

7.6 指令系统的发展和改进

load-store结构:

例如
$$c = a + b$$
;



两种处理方式的对比:

Load R1,[a]

Load R2,[b]

Add R3,R1,R2;只支持寄存器间的运算

Store R3,[c]

CISC

RISC

MOV EAX,[a]

ADD EAX,[b] ;支持寄存器和内存直接运算

MOV [c],EAX