

# 第12章 测 试

学生时代,有个词可能让我们坐卧不安,因为它可能得出三种结论:我们已消磨了太多时光,或者我们并没有自己想象的那样优秀,再或者(这种情况的可能性可能极小极小)我们恰如自己想像的那样优秀。这个词就是"测试"。

虽然畏惧测试是一件很自然的事情,但畏惧本身实际是一件好事。当然,我们可以通宵 达旦地刻苦学习,甚至将答案写在自己的手掌心,但是如果所学的知识不能同实践结合起来, 那么所有的这些努力都是徒劳的。这就是测试的作用。

在计算机驱动的交互内容中,错误被称为"bugs(臭虫)"。它们是丑陋、令人讨厌、甚至会引起灾难的小动物。虽然你的项目可能没有主要软件产品那么复杂,但是你仍然有可能发现一些问题。除非你想糊弄你的观众,否则,你需要除掉这些臭虫。

成为Flash高手的一个关键就是了解测试的需要。无论你的项目是多么好,但是如果不测试,你的设计名声可能会遇到很大的麻烦。在电影的创建过程中,永远也不要忽略这至关重要的一步,即便在认识到 Flash使得测试变得多么容易,以及 Flash的测试工具多么强大之后,也不要有丝毫的懈怠。测试不只是消除错误,它还优化电影,以使它的重放效果达到最佳。

# 12.1 准备测试

下面是开始测试前的一些提示:

测试要全面:永远也不要假设任何部分能正常运行,哪怕是项目中极细小的一个部分也应测试。一个极小的错误也会使你的电影停止放映。

要经常测试:不要等到项目快完成时再测试,而应在任何可能的时候测试。在电影放映几分钟后进行测试,会很容易发现问题。这样,你就可以查明任何细小故障,并进行相应的 改动。

按顺序修复故障:不要试图一次修复多个故障。最好是一次修复一至两个故障,然后逐个测试。毕竟,你不会希望出现任何讨厌的新故障。

集思广益:有时,你可能因为离项目太近而无法发现一些明显的问题。这时,最好请别人帮你测试。因为他们的脑子里没有预想的内容,所以可能会发现一些被你忽视的问题。鼓励他们严厉细心,并且如果他们主动向你提供一些有关设计和功能方面的建议,你也不要因此而感到难堪。放下架子,不耻下问:他们的观点可能就是你的将来观众的观点。

进行计划:在开始一个项目前,先设计一个基本大纲。

### 12.2 在Flash的编辑环境中进行测试

由于测试项目任务繁重, Flash编辑环境可能不是你的首选测试环境, 但在编辑环境中, 确实能进行一些简单的测试, 例如:

按钮状态:可以测试按钮在弹起、按下、触摸和点击状态下的外观。

主时间线上的声音:放映时间线时,可以试听放置在主时间线上的声音(包括那些与舞台



动画同步的声音)。

主时间线上的帧动作:任何附在帧或按钮上的 Go To、Play和Stop动作都将在主时间线上起作用。

主时间线的动画:主时间线上的动画(包括形状和动画过渡)起作用。请注意我们说的是"主时间线";不包括电影剪辑中的动画或按钮。

要测试按钮的可视功能,应如下操作:

从Modify菜单选择Enable Bottons。

启用按钮后,当将光标放置在按钮上时,按钮将做出如同在最终电影中一样的响应。禁 用此功能可编辑按钮实例。

要测试诸如 Go To、Stop和Play这样的帧动作,应如下操作:

从Modify菜单选择Enable Frame Actions。

启用帧动作后,当在编辑环境中放映时间线时, Go To、Stop和Play动作将做出响应(这些动作应不依赖于ActionScript表达式或不指向URL。)

无法在编辑环境中测试以下内容:

电影剪辑:电影剪辑中的声音、动画和动作将不可见或不起作用。 (只有电影剪辑的第一帧才会出现在编辑环境中。)

动作:Go To、Stop和Play是唯一可以在编辑环境中操作的动作。也就是说,你无法测试交互作用、鼠标事件或依赖其他动作的功能。

电影速度:Flash编辑环境中的重放速度比最终经优化和导出的电影慢。

下载性能:无法在编辑环境中测试电影在 Web上的流动或下载性能。

在这里要记住的重要一点是,上面所说的限制只是编辑环境中的限制。完整测试电影的 命令只需几次单击就可完成,现在让我们进一步来了解。

#### 12.3 Test Movie和Test Scene命令

编辑环境中的测试是有限的。要评估电影剪辑、动作脚本和其他重要的电影元素,必须在编辑环境之外。此时,可用 Test Scene和Test Movie命令。这两个命令都位于 Control菜单。它们自动创建当前场景或整个电影的工作版本,并在一个窗口中将其打开,从而测试交互性、动画和功能等各个方面内容。

Test Scene和Test Movie命令产生实际的.swf文件(有如已用Publish功能导出编辑文件),并将它们放置在与编辑文件相同的目录中。如果测试文件运行正常,且你希望将它用作最终文件,那么可将它放置在硬盘驱动器,并加载到服务器上。

Test Scene和Test Movie命令的导出设置以Publish Settings对话框中的Flash选项卡中的设置为基础。要改变这些设置,只需从File菜单选择Publish Settings,然后在Flash选项卡下进行必要的调整。

要测试当前场景,应如下操作:

从Control菜单选择Test Scene。

Flash自动导出当前场景,然后将它打开在一个新的窗口中以便于测试。

要测试整部电影,应如下操作:

从Control菜单选择Test Movie。



Flash自动导出当前项目中的所有场景,然后将文件打开在一个新的窗口中以便于测试。

# 12.4 测试环境

当使用Test Scene和Test Movie命令时,虽然仍然在Flash中,但是界面已改变。这是因为现在在测试环境而不是编辑环境中。虽然两者看起来很相似,但它们确有不同(见图12-1),测试环境有如下特点:




图12-1 Test Movie环境

- 工具栏虽然有, 但被禁用。
- 菜单栏已改变, 改变了许多菜单选项。
- 时间线已换成带宽轮廓图,该图包括时间线、图形和其他特征。
- 舞台和工作区已换成待测试的场景或电影的完全功能性拷贝。

提示 如果要关闭此窗口返回到Flash编辑环境,只需从File菜单中选择Close。

#### 12.4.1 测试功能

测试电影的功能实际上是一件很有趣的工作,因为它既十分简单,又可以看到自己的成果。测试期间,应查看动画有无纰漏、试按所有的按钮并整个浏览一遍,而不要出现任何遗漏。记住:如果电影在测试时出现问题,便不要指望它在其它的时候能运行正常。唯一的例外就是某些试图打开URL或者试图将变量发送到Web服务器的动作,需要将电影发送到Web才能测试这些动作。

除了可以在这里进行常规测试外,测试环境中的菜单栏上还有几个附加命令以帮助查找问题。

#### 1. List Objects 命令

List Objects 命令提供出现在某一特定帧中的所有对象的完整统计信息,包括对象类型,并且如果是目标,还提供目标名称。这将帮助你确定是否出现所有的应出现的对象。

要列出某一特定帧中的所有对象,应如下操作:

- 1) 将放映头移动到某一帧。
- 2) 从Control菜单选择List Objects。

Output窗口出现,其中列出当前帧中的所有对象。

2. List Variables命令

List Variables命令提供出现在某一特定帧中的所有变量的完整统计信息,包括变量值。这将帮助你确保在时间线放映期间,变量是否正确地创建和更新。

要列出某一特定帧的变量,应如下操作:

- 1) 将放映头移动到某一帧。
- 2) 从Control菜单选择List Variables。

Output窗口出现,其中列出出现在当前帧中的所有变量以及它们的当前值。

- 3. Output
- 一般将Output命令与Trace动作结合起来使用。电影中每遇到一个 Trace动作,Output窗口都显示一个Trace信息。使用Trace动作很容易跟踪电影中的 ActionScripting逻辑,以确保流程的正确(流程无法触摸,也不可见)。详细信息,请参见第11章"交互性"。

要显示Output窗口,应如下操作:

从Window菜单选择Output以显示Output窗口。

提示 无论何时遇到时间线上的Trace动作,Output窗口都将自动打开。

#### 12.4.2 测试下载性能

测试完电影的功能还只是完成了一半测试工作。因为大多数 Flash电影都在Web上发送,所以需要在计划、设计和创建电影的 同时兼顾带宽限制。

要测试电影在Web上的流动性,应如下操作:

- 1) 打开测试环境,从Control菜单选择一种带宽以测试电影的流动性或下载性能(见图12-2)。
- 2) 确保已倒带,然后从Control菜单选择Show Streaming(显示流动性)。

电影开始模拟 Web上的放映,其速度为上一步中所选择的连接速度。

虽然这种方法有助于找到流程中出现问题的特定区域,但是要快速地排除故障,有时还需要其他方法。这就是 Bandwidth Profiler的作用。




图12-2 从Control菜单选择 此带宽进行测试

#### 1. 了解Bandwidth Profiler

Bandwidth Profiler是测试下载属性时最重要的信息来源之一 (见图12-3)。它可以提供关键的统计数字,以帮助你查找流程中出现问题的区域。这些统计信息包括电影中单个帧的大小、从电影的实际起始点开始流动所需要的时间及何时可以开始放映。

Bandwidth Profiler可以模拟使用 28.8Kbps、33.6Kbps或56Kbps调制解调器的实际下载过程,或者使用自定义设置模拟 ISDN或LAN连接的流动过程。通过模拟调制解调器速度,可以检测流程中因重负载帧而引起的暂停,以便重新编辑,从而提高性能。最重要的一点是,Bandwidth Profiler可让你既无需进行网上激战,又得以通过实际的 Web连接进行测试。




图12-3 Bandwidth Profiler

要显示Bandwidth Profiler,应如下操作:

从View菜单,选择Bandwidth Profiler。

要调整Bandwidth Profiler的大小,应如下操作:

将光标放置在分隔 Bandwidth Profiler和电影的水平栏。当光标变成双向箭头时,单击并拖动鼠标调整其大小即可。

为充分使用Bandwidth Profiler, 先让我们了解一下它的各部分。 Bandwidth Profiler的Information Bar(信息栏)提供正在测试的 电影或场景的各种关键信息(见图12-4):

Dim(大小):电影的大小。

Fr Rate(帧速率):电影放映的速度,用帧每秒表示。

Size(文件大小):整个电影的文件大小(如果测试的是场景,则是在整个电影中所占的文件大小)。括号中的数字是用字节表示的精确数字。




图 12-4 Bandwidth Profiler 的Information Bar

Duration(长度):电影的帧数(如果测试的是场景,则是场景的帧数)。括号中的数字表示电影或场景的持续时间(用秒计)。

Preload(预加载):从电影开始下载到开始放映之间的帧数,或者根据当前的放映速度, 折算成相应的时间。

Bandwidth(带宽):用于模拟实际下载的带宽速度。此数字只有与 Control | Show Streaming命令结合使用才有意义。

Frame(帧):显示两个数字:上面的数字表示时间线放映头当前所在的测试环境中的帧编号;下面的数字则表示当前帧在整个电影中所占的文件大小。括号中的数字是文件大小的精确数字。将放映头移到时间线,出现各个帧的统计信息。此信息可用于找到特大帧。

提示 单击Streaming | Frame by Frame图形区域中表示帧的灰色栏,还可以导航到时间线上的不同帧。

Loaded(下载量):此信息只有在与Control|Show Streaming命令结合起来使用时才有意义。此区域显示两个数字:上面的数字表示在放映期间的任何时间点,电影已在背景中下载或流动的百分比。下面的数字表示已在背景中流动的总量(用文件大小表示)。仔细查看这些数字以评估电影的流动性。



#### 2. 测试时间线

测试时间线与编辑环境中的时间线在外观和功能上都很相似,但有一个明显的例外,即 流动栏(见图12-5)。当与Control|Show Streaming命令结合起来使用时,流动栏将显示出已下 载到背景的电影量(用绿色栏表示),而放映头则反应当前的放映位置。观察实际放映前面的流 动栏,就可以找到可能在流动中引起故障的区域或帧。





图12-5 测试环境的时间线和流动栏

## 3. Streaming Graph/Frame by Frame Graph

当选择View|Streaming Graph或View | Frame by Frame Graph时,将出现帧的图形表示。 灰色块表示电影中的帧;灰色块的高度表示大小。没有块出现的区域表示无内容的帧(空帧或 没有运动或交互的帧)。每种图形都有它自己的优点:

- Frame by Frame graph(见图12-6):用图形表示时间线上各帧的大小。
- Streaming graph(见图12-7):可用来确定在Web中下载的过程中,将出现暂停的区域。 红线以上的块表示流动过程中可能引起暂停的区域。





的大小。无短横线出现的区域表示电 影中未发生改变的帧

图12-6 Frame by Frame graph用图形表示电影中各帧 图12-7 Streaming graph用图形表示电影的流动。在 本例中,100B线以上的短横线表示重放 期间可能打断流动的区域

#### 4. 创建自定义下载速度

遗憾的是,一提到Web,你就必须考虑各种因素,其中之一就是带宽。当传递流动的内容 时,带宽问题就变得更加严重。幸运的是,Flash允许你以不同的调制解调器速度来测试电影在 Web上的传递(包括最常用的速度14.4Kbps、28.8Kbps和56Kbps)。它还允许你以不常用的速度或 者你自己决定的速度来进行测试,这样你就可以完全控制电影的测试。

要创建自定义调制解调器速度以测试流动 性,应如下操作:

- 1)从Control菜单选择Custom,出现Custom Modem Setting(自定义调制解调器设置对话框(见图12-8)。
- 2) 在Menu text的一个框中,输入你想作为调 制解调器速度选项出现在Control菜单中的文本。
  - 3)在旁边的Bit rate框中,输入你想模拟的比特率。
  - 4) 单击OK。

现在你创建的自定义调制解调器可出现在 Control菜单。




图12-8 Custom Modem Settings对话框