

第8章 字效解析

本章将各种滤镜、图像调整命令综合起来运用,创建各种奇特的字体效果。通过本章的练习,希望用户能够对Photoshop的了解有一个新的突破,能够更灵活地运用 Photoshop的各种滤镜和图像调整命令。

8.1 金属立体字

本实例主要运用了模糊滤镜、浮雕效果滤镜和色彩平衡等命令来营造具有立体效果的金属字。此实例大致可为两大部分:第一部分是制作金属字,第二部分是制作立体效果。图 8-1 为金属立体字的最终完成图,其具体操作步骤如下:



图8-1 金属立体字的最终完成图

8.1.1 制作金属字

制作金属字的具体步骤如下:

- 1) 新建一个500×300像素、色彩模式为RGB的白底文档,同时打开它的Channels调板。
- 2) 在Channels调板中新建一个Alpha 1通道,使用文字工具在Alpha 1中单击,弹出Type Tool对话框。在此对话框中将字体设为 Hei ti,在Color选框中将颜色设为白色,输入 KANG BO,单击OK按钮(见图8-2)。
 - 3) 按Ctrl+D键,将文字选区取消。
- 4) 执行Filter Other Maximum命令,弹出Maximum对话框,在此对话框中将 Radius的值设为3,单击OK按钮,此时图像中的字体加粗了(见图 8-3)。
- 5) 全选Alpha 1通道,按Ctrl+C键,将选区内的图像拷贝。再在 Channels调板中新建一个 Alpha 2通道,按Ctrl+V键,将拷贝的图像粘贴到 Alpha 2中(见图8-4)。



图8-2 Type Tool对话框



图8-3 字体加粗



图8-4 Channels调板



- 6) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 2通道,将选区调出来。
- 7) 执行Filter Blur Gaussian Blur命令,在弹出的Gaussian Blur对话框中将Radius的值设为2.5,其效果见图8-5。



图8-5 执行Gaussian Blur命令后的效果

8) 执行Filter Stylize Emboss命令,弹出Emboss对话框。在此对话框中,将 Angle的值设为-45,将Height的值设为3,将Amount的值设为500(见图8-6),单击OK按钮。



图8-6 Emboss对话框




图8-7 Curves对话框

9) 执行Image Adjust Curves命令,弹出Curves对话框,在此对话框中将曲线调整为 M形(见图8-7),其效果见图8-8。



图8-8 执行Curves命令后的效果



- 10) 按下Ctrl+C键,将选区内的图像拷贝。
- 11) 激活RGB复合通道,再按下Ctrl+V键,将拷贝的图像粘贴进来,此时在图像中便自动添加了Layer 1图层来保存粘贴的图像。
- 12) 执行Image Adjust Color Balance命令,弹出Color Balance对话框。在此对话框中,将Color Levels的值设为31、-31和-100(见图8-9)。单击OK按钮,此时图像中的文字就被着上了颜色。




图8-9 Color Balance对话框

13) 重复步骤12,以便给文字着上精美的金属颜色,这样一个漂亮的金属字就做好了。

8.1.2 制作立体效果

制作立体效果的步骤如下:

1) 执行Edit Transform Numeric Transform命令,弹出Numeric Transform对话框。在此对话框中的Angle选框中将Angle的值设为 - 10(见图8-10),单击OK按钮,此时图像中的文字就被逆时针旋转了 - 10°,其效果见图8-11。




图8-10 Numeric Transform对话框



图8-11 执行Numeric Transform命令后的效果

2) 选取工具栏中的移动工具,同时按下 Ctrl键和Alt键,并按下向右的方向键数秒后松开所有键。此时图像中的文字被加厚了,其效果见图 8-12。



图8-12 文字加厚

- 3) 在Layers调板中,不难发现,调板中的图层数量增多了。将图层中的背景层和最上面一层隐藏。执行Layer Merge Visible命令,将所有可见层合并,再将背景层和最上面一层显示(见图8-13)。
- 4) 激活Layer 1,按下Ctrl键,同时用鼠标单击 Layer 1图层,得到Layer 1图层中的选区(见图8-14)。
 - 5) 使用多边形索套工具扩展选区,见图 8-15。
- 6) 执行Filter Blur Motion Blur命令,在弹出的 Motion Blur对话框中,将Angle的值设为8,将 Distance的值设为82,单击OK按钮,取消选区,其效果见图8-16。
- 7) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Layers调板中的最上面一层,得到 KANGBO选区。



图8-13 Layers 调板



图8-14 Layer1 图层中的选区



图8-15 使用多边形索套工具扩展选区




图8-16 执行Motion Blur命令后的效果

- 8) 在Channels调板中单击" 🔯 "按钮,将选区保存到Alpha 3通道中。
- 9) 激活Alpha 3通道,执行Filter Other Offset命令,弹出Offset对话框。在此对话框中分别将Horizontal和Vertical的值设为5和3(见图8-17)。单击OK按钮,此时Alpha 3通道中的图像发生了位移。



- 10) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 3通道,将此通道中的选区调出。
- 11) 在Layers调板中激活Layer 1图层,执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,弹出Brightness/Contrast对话框。在此对话框中将Brightness的值设为75(见图8-18),单击OK按钮,此时图像中文字的边缘变亮了,其效果见图8-19。






图8-17 Offset对话框

图8-18 Brightness/Contrast对话框



图8-19 执行Brightness/Contrast命令后的效果

12) 在Layers调板中激活背景层,设前景色为白色,背景色为深黄色,使用径向渐变工具由右下角至左上角作一个渐变,其效果见图 8-20。



图8-20 渐变色背景层



13) 调整图像中各对象的位置,这样,金属立体字就做好了,其最终效果见图 8-2。


8.2 虹管字

此实例主要运用了手指涂抹工具制作而成,图 8-21为虹管字的最终完成图,其具体操作 步骤如下:



图8-21 虹管字的最终完成图

- 1) 新建一个500×300像素的RGB色彩模式的文档。
- 2) 选取角度渐变工具,使用鼠标双击角度渐变工具图标,弹出 Angle Gradient Options调 板。在此调板中将 Gradient列表框设为 Spectrum (见图 8-22) , 将光标移到图像中心单击并拖 动鼠标,做出一个渐变(见图8-23)。








图8-22 Angle Gradient Options调板

图8-23 执行Spectrum命令后的效果

- 3) 使用矩形工具做出一个矩形以框选角度渐变的尖端,执行 Edit Copy命令,将选区内 的图像复制。
- 4) 在Layers调板中新建一个Layer 1图层,设前景色为黑色,使用画笔工具,设画笔大小 为25,将光标移到图像中单击,此时图像中便绘出了一个圆点。
 - 5) 按下Ctrl键,同时用鼠标单击Layer 1图层,得到其图层中圆点的选区。
 - 6) 执行Edit Past Into命令,将复制的图像粘贴到选区中(见图 8-24)。再执行Layer



Remove Layer Mask命令,弹出应用蒙版对话框(见图 8-25),在此对话框中单击 Apply按钮。

- 7) 使用钢笔工具绘制BO字样的路径(见图8-26)。
- 8) 将圆点的图形移到路径的起始点位置(见图 8-27)。
- 9) 选取手指工具,在 Path调板中单击" O "按钮,此时路径就被手指工具涂抹出了一道虹管形(见图8-28)。



图8-24 圆点图形



图8-25 应用蒙版对话框




图8-26 BO字样的路径

图8-27 圆点图形移到路径的起始点位置



图8-28 虹管形路径

- 10) 按下Ctrl键,同时用鼠标单击Layer 2图层,得到Layer 2图层中图像中的选区。
- 11) 再在调板中新建Layer 3, 将Layer 3图层放置到Layer 2图层下。
- 12) 执行Select Feather命令,弹出Feather对话框,在此对话框中将Feather Radius的值设为5(见图8-29),单击OK按钮,此时选区被羽化了。



- 13) 使用黑色填充选区,并使用移动工具移动选区中图像。将Layer 3图层的不透明度调整为 65%,这样一个投影就做好了(见图8-30)。
- 14) 关闭路径,激活背景层,将其亮度调低,使其变暗,这样虹管字就做好了,其效果见图 8-21。




图8-29 Feather Selection对话框



图8-30 带投影的虹管形路径

8.3 水中的倒影字

此实例主要运用了 ZigZag滤镜命令来制作水中的倒影效果。另外在此例中又运用了 Curl滤镜命令来制作木刻立体字。图 8-31为水中的倒影字最终完成图,其具体操作步骤如下:



图8-31 水中的倒影字最终完成图



- 1) 新建一个500 x 400像素的RGB色彩模式的文档,同时打开此图像的 Layers调板。
- 2) 使用文字工具输入灰蓝色的琥珀体"康博"字(见图 8-32)。




图8-32 Type Tool对话框

3) 执行Edit Free Transform命令,此时文字被一个变换框所包围。按下 Shift键,同时使用鼠标单击变换框的某一角控制点并向变换框外拖动鼠标,以调整文字大小。再将鼠标移到变换框中单击并拖动,此时文字同变换框一起移动。将文字移到适当位置后单击回车键,取消变换框(见图 8-33)。注意,在移动文字变换框时切不可将鼠标拖动变换框的中心点移动。



图8-33 取消变换框后的效果

- 4) 执行Layer Type Render Type命令,将文字层转换成图层。
- 5) 执行Filter Alien Skin 命令, 弹出 Alien Skin 对话框。在此对话框中,将 Shadow



Depth的值设为 80,将 Bevel width的值设 13,将 Darken deep areas的值设为 38,将 Smoothness的值设为4,将 Dropoff选框设为 rounded,在灯光预览框中将灯光的方向设为右下角斜向上,分别将 Highlight brightness和 Highlight sharpness的值设为 80和79(见图 8-34),单击 OK按钮。




图8-34 Alien Skin 对话框

6) 将文字所在的图层复制,执行 Edit Transform Flip Vertical命令,将"康博"水平翻转,使用文字工具将翻转的文字与原文字首尾相连垂直放置(见图 8-35)。




图8-35 翻转的文字与原文字首尾相连垂直放置

- 7) 激活背景层,设前景色为白色,背景色为蓝色,使用线性渐变工具由上至下做出一个渐变(见图8-36)。
- 8) 执行Filter Distort ZigZag命令,弹出ZigZag对话框。在此对话框中,将Amount的值设为46,将Ridge的值设为6,在Style选框中选择Around center(见图8-37)。单击OK按钮,



图8-36 渐变色背景层




图8-37 ZigZag对话框

其效果见图 8-38,此时一片水波就做好了。

- 9) 激活倒着的文字层,在图层调板中将此层的图层合成模式设为 Difference。
- 10) 执行Filter Distort ZigZag命令, 弹出ZigZag对话框。在此对话框中,将 Amount的值设为-17,将Ridge的值设为6,在Style选框中选择 Around center (见图8-39),单击OK按钮,其效果见图8-40,此时文字就被扭曲了。



图8-38 水波效果




图8-39 ZigZag对话框



图8-40 文字扭曲效果

11) 调整原文字与其倒影的位置,这样,水中的倒影字就做好了,其效果见图 8-31。

8.4 有机玻璃字

此实例主要运用了模糊滤镜、置换滤镜和色阶调整等命令制作而成。概括来讲,此实例的操作大致可分为两大部分:第一部分是制作浮雕效果字,主要运用了色阶调整命令和置换命令;第二部分是营造有机玻璃质感,主要运用了色阶调整命令。图 8-41为有机玻璃字的最终完成图,其具体操作步骤如下:




图8-41 有机玻璃字的最终完成图

8.4.1 制作立体字

制作立体字的具体步骤如下:

1) 打开一幅木板底纹图,如图 8-42所示,同时打开其Channels调板。




图8-42 木板底纹图

- 2) 设前景色为白色,在Channels调板中新建Alpha 1通道,使用文字工具输入琥珀体"康博"(见图8-43)。
- 3) 使用鼠标拖动 Alpha 1至"新建通道"按钮上,待此按钮反白后松开鼠标,此时 Alpha 1通道被复制,其名为 Alpha 2。
 - 4) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 2通道,得到"康博"的选区。
- 5) 执行Filter Blur Gaussian Blur命令,弹出Gaussian Blur对话框,在此对话框中将Radius的值设8,单击OK按钮,此时选区中的文字被模糊了(见图 8-44)。

na-bu<mark>b</mark>.com



图8-43 琥珀体"康博"



图8-44 执行Gaussian Blur 命令后的效果

- 6) 执行Image Adjust Levels命令,弹出Levels对话框。在此对话框中将Input Levels的值调整为42、0.6和255(见图8-45)。单击OK按钮,此时选区内的色调变暗了。
 - 7) 执行Image Adjust Invert命令,将选区内的图像色调反相(见图 8-46)。
- 8) 执行Select All命令,将Alpha 2通道全选,再执行Edit Copy命令将选区内的图像拷贝。
 - 9) 执行File New命令,在弹出的对话框中单击OK按钮,此时一个新文件便创建好了。
- 10) 执行Edit Past命令,将拷贝的图像粘贴进来,再执行File Save命令,将此文件保存为LL.psd文件,然后将其关闭。
- 11) 激活RGB复合通道,执行Filter Distort Displace命令,弹出Displace对话框。在此对话框中,将Horizontal Scale的值设为8,将Vertical Scale的值设为8(见图8-47)。单击OK按钮,弹出Choose a displacement map对话框。在此对话框中选择 LL.psd文件后,单击OK按钮(见图8-48),此时木板的底纹上便产生了扭曲(见图 8-49)。




图8-45 Levels对话框



图8-46 执行Znvert 命令后的效果






图8-47 Displace对话框

图8-48 Choose a displacement map对话框

12) 新建Alpha 3通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 1通道,此时Alpha 3通道中






图8-49 产生了扭曲的木纹底板

出现了Alpha 1通道中的选区。

- 13) 执行Select Feather命令,在此对话框中将其羽化值设为8。单击OK按钮,并使用白色填充(见图8-50)。
 - 14) 将Alpha 3通道复制成 Alpha 4。
- 15) 激活Alpha 3通道,执行Filter Other Offset命令,弹出Offset对话框。在此对话框中分别将Horizontal和Vertical的值设为5(见图8-51)。单击OK按钮,此时Alpha 3中的图像向右产生了位移。






图8-50 执行Feather命令后的效果

图8-51 Offset对话框

- 16) 激活Alpha 4通道,执行Filter Other Offset命令,弹出Offset对话框。在此对话框中分别将Horizontal和Vertical的值设为 5,单击OK按钮,此时Alpha 4中的图像向左产生了位移。
- 17) 执行Image Calculations 命令,弹出Calculations 对话框。在此对话框中,分别将 Source 1和Source 2中的Channel选项设为Alpha 3和Alpha 4,在Blending选框中选择Diffuse选项,其余的设置保持缺省状态(见图 8-52),单击OK按钮,此时在Channels调板中便会自动生成Alpha 5通道,并将通道运算的结果保存进来(见图 8-53)。




图8-52 Calculations对话框



图8-53 执行Calculations命令后的效果

- 18) 激活Alpha 5通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 1通道,此时Alpha 1通道中的选区变调入到 Alpha 5通道中了。
 - 19) 执行Select Invert命令,将选区反选。
 - 20) 使用黑色填充选区,其效果见图 8-54。
- 21) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 5通道,此时Alpha 5通道中的选区被调入到复合通道中。
- 22) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,弹出Brightness/Contrast对话框。在此对话框中分别将Brightness和Contrast的值设为-80和0,其效果见图8-55。




图8-54 执行Inverse 命令并用黑色填充选区后的效果




图8-55 执行Brightness/Contrast命令后的效果

8.4.2 营造有机玻璃效果

营造有机玻璃效果的步骤如下:

- 1) 将Alpha 5通道复制成 Alpha 6通道,将 Alpha 1通道中的选区调入到 Alpha 6通道中。
- 2) 执行Image Adjust Invert命令将选区中的色调反相,其效果见图 8-56。
- 3) 执行Image Adjust Curves命令,弹出Curves对话框。在此对话框中将其曲线作如图 8-57所示的调整,单击OK按钮,其效果见图 8-58。
 - 4) 再执行Image Adjust Invert命令将选区中色调反相,其效果见图 8-59。
- 5) 设前景色为黑色,执行Edit Stroke命令,弹出Stroke对话框。在此对话框中,将Width的值设为2,在Location选框中选择Center单选钮,其余设置保持缺省值(见图 8-60),单击OK按钮。
 - 6) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,在弹出的Brightness/Contrast对话框中分




图8-56 执行Invert命令后的效果




图8-57 Curves对话框




图8-58 执行Curves 命令后的效果




图8-59 执行Invert 命令后的效果



别将Brightness和Contrast的值设为 - 40和70,单击OK按钮,其效果见图8-61。






图8-60 Stroke对话框

图8-61 执行Brightness/Contrast命令后的效果

- 7) 激活Alpha 6通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 2通道。
- 8) 单击Delete键,删除选区内的图像,此时 Alpha 6中的图像变得稍暗了。
- 9) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 6通道,将Alpha 6通道中的 选区调入到RGB复合通道中。
 - 10) 单击Delete键,删除选区内的图像,其效果见图 8-62。




图8-62 删除选区内的图像后的效果

- 11) 激活Alpha 2通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 1通道,将Alpha 1通道中的 选区调入到Alpha 2通道中。
- 12) 执行Image Adjust Curves命令,弹出Curves对话框,在此对话框中将其曲线作如图 8-63所示的调整。
- 13) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,在弹出的Brightness/Contrast对话框中分别将Brightness和Contrast的值设为 40和70,单击OK按钮,其效果见图8-64。
- 14) 执行Select Invert命令,将选区反选;再执行Select Feather命令,将选区羽化,设 其羽化值为5,按Delete键清除选区内的图像黑色。




图8-63 Curves对话框




图8-64 执行Brightness/Contrast 命令后的效果

- 15) 再按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 1通道,将Alpha 1通道中的选区调入到Alpha 2通道中。
 - 16) 按Ctrl+I键,将选区中的图像的色调反相,其效果见图 8-65。
- 17) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 2通道,将Alpha 2通道中的选区调入到RGB复合通道中。
- 18) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,在弹出的Brightness/Contrast对话框中分别将Brightness和Contrast的值设为22和30,单击OK按钮,其效果见图8-66。




图8-65 按Ctrl+I 键后的效果




图8-66 执行Brightness/Contrast 命令后的效果




图8-67 使用黑色填充选区后的效果



- 19) 激活Alpha 3通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 1通道,将Alpha 1通道中的选区调入到Alpha 3通道中。
 - 20) 使用黑色填充选区,其效果见图 8-67。
- 21) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 3通道,将Alpha 3通道中的选区调入到RGB复合通道中。
- 22) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,在弹出的Brightness/Contrast对话框中分别将Brightness和Contrast的值设为-48和20,单击OK按钮,其效果见图8-41。


8.5 霓虹灯字

此实例主要运用了色调色彩调整命令制作而成。图 8-68为霓虹灯字的最终完成图,其具体操作步骤如下:



图8-68 霓虹灯字的最终完成图

- 1) 新建一个RGB色彩模式的黑底新文档,同时打开其通道调板。
- 2) 在通道调板中新建 Alpha 1通道,使用文字工具输入"康博"(见图8-69)。
- 3) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 1通道,调出"康博"选区。
- 4) 执行Select Modify Contract命令, 弹出Contract Selection对话框。在此对话框中将






图8-69 输入文字"康博"

图8-70 Contract Selection对话框



Contract By的值设为10(见图8-70),单击OK按钮,此时选区被收缩了10个像素。

- 5) 单击通道调板中的" 🔯 "按钮,此时选区被保存到 Alpha 2通道中。
- 6) 执行Image Calculations命令,分别将Source 1和Source 2的Channel选项设为Alpha 1和Alpha 2;在Blending选框中选择Difference(见图8-71),单击OK按钮,则通道运算的结果被保存到Alpha 3通道中(见图8-72)。




图8-71 Calculations对话框



图8-72 执行Calculation 命令后的效果

- 7) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 3通道,将Alpha 3通道中的 选区调入到RGB复合通道中。
 - 8) 设前景色为紫色,紫色的R、G、B的值分别为255、0、234,填充选区,其效果见图8-73。



图8-73 使用前景色填充选区后的效果

- 9) 按Ctrl+D键,取消选区。
- 10) 执行Filter Blur Gaussian Blur命令,在弹出的Gaussian Blur对话框中将Radius的值设为8,单击OK按钮,其效果见图8-74。



图8-74 执行Gaussian Blur 命令后的效果

- 11) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 3通道,将 Alpha 3通道中的选区调入到RGB复合通道中。
 - 12) 使用前景色填充选区,其效果见图 8-75,暂不取消选区。
- 13) 执行Select Modify Contract命令,在弹出的对话框中输入2,单击OK按钮,将选区收缩。
 - 14) 执行Select Modify Feather命令,在弹出的对话框中键入1,将选区羽化。
- 15) 执行Image Adjust Curves命令,弹出Curves对话框,将其对话框中的曲线作如图8-76 所示的调整。
- 16) 执行Select Modify Contract命令,在弹出的对话框中输入1。单击OK按钮,将选区收缩。
 - 17) 执行Select Modify Feather命令,在弹出的对话框中键入0.5,将选区羽化。



图8-75 使用前景色填充选区后的效果




图8-76 Curves对话框

18) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,在弹出的对话框中将 Brightness的值设为75,将Contrast的值设为60,单击OK按钮,其效果见图8-77。



图8-77 执行Brightness/Contrast 命令后的效果

- 19) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 3通道,将 Alpha 3通道中的选区调入到 RGB复合通道中。
 - 20) 执行Edit Cut命令,将选区内的图像剪贴到剪贴板上。
 - 21) 执行Edit Past命令,将剪贴的图像粘贴到图像中。
- 22) 执行Filter Artistic Plastic Wrap命令, 弹出Plastic Wrap对话框。在此对话框中,将 Highlight Strength的值设为13,将Detail的值设为7,将Smoothness的值设为8(见图8-78),单击OK按钮,其效果见图8-68。

对于霓虹灯字,用户还可以使用描绘路径的方法来制作,其具体操作步骤如下:

- 1) 新建一个文档,使用文字工具输入"康博"。
- 2) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击文字层,得到"康博"文字的选区。
- 3) 在Path调板中单击 🔼 按钮,将选区转换成路径。
- 4) 选取画笔工具,在Airbrush Options调板中将Fade的值设为0(见图8-79)。在Brushs调板中选择大小为45的笔型。
 - 5) 在Path调板中单击" 对 "按钮,使用前景色填充路径。





图8-78 Plastic Wrap对话框




图8-79 Airbrush Options调板

6) 重复步骤4和步骤5,反复几次来勾画路径。注意,每一次勾画时都要将笔型设得小一点,其效果见图8-80。



图8-80 反复勾画路径后的效果图

8.6 运动字

此实例主要运用了勾画路径的命令来制作出运动的效果,图 8-81为运动字的最终完成图, 其具体操作步骤如下:

- 1) 新建一个600×600像素、色彩模式为RGB的黑底文档。
- 2) 使用文字工具输入琥珀字"康"字(见图 8-82)。
- 3) 执行Layer Type Render Layer命令,将文字层转换成图层。
- 4) 使用矩形工具框选"康"字。
- 5) 使用鼠标单击Brushs调板右上角的黑三角按钮,在弹出的调板菜单中选择 Define Brush 命令(见图8-83),将选区内的图像定义成画笔。
 - 6) 按下Ctrl键,同时使用鼠标单击"康"字图层,得到"康"字选区。




图8-81 运动字的最终完成图




图8-82 输入"康"字




图8-83 Brushs调板

- 7) 在Channels调板中单击" 🔯 "按钮,将选区保存到 Alpha 1通道中。
- 8) 将Alpha 1通道复制成 Alpha 2通道和 Alpha 3通道 (见图 8-84)。



图8-84 Channels调板




图8-85 Offset对话框



- 9) 激活Alpha 2通道,执行Filter Other Offset命令,弹出Offset对话框。在此对话框中分别将Horizontal和Vertical的值设为 5(见图8-85),单击OK按钮,此时Alpha 2通道中的图像产生了向左的位移。
- 10) 激活Alpha 3通道,执行Filter Other Offset命令,弹出Offset对话框。在此对话框中分别将Horizontal和Vertical的值设为5(见图8-86),单击OK按钮,此时Alpha 3通道中的图像产生了向右的位移。
- 11) 执行Image Calculations命令,弹出Calculations对话框。在此对话框中分别将 Source 1和Source 2选框的Channel选项设为Alpha 2和Alpha 3,在Blending选框中选择Difference(见图8-86),单击OK按钮,其通道运算结果保存到Alpha 4通道。




图8-86 Calculations对话框

- 12) 再执行Image Calculations命令,弹出Calculations对话框。在此对话框中分别将 Source 1和Source 2选框的Channel选项设为Alpha 2和Alpha 3,在Blending选框中选择Subtract,单击OK按钮,其通道运算结果保存到 Alpha 5通道,效果见图8-87。执行Image Calculations命令,弹出Calculations对话框。在此对话框中分别将 Source 1和Source 2选框的Channel选项设为Alpha 3和Alpha 2,在Blending选框中选择Subtract,单击OK按钮,其通道运算结果保存到Alpha 6通道,效果见图8-88。
- 13) 激活Alpha 4通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击 Alpha 1通道,将 Alpha 1通道中的 选区调入到 Alpha 4通道,并使用白色填充(见图 8-89)。
- 14) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时使用鼠标单击Alpha 4通道,将Alpha 4通道中的选区调入到RGB复合通道,并使用白色填充。
 - 15) 使用钢笔工具绘制一个山形路径(见图 8-90)。
 - 16) 将路径转换成选区,并将其保存到 Alpha 7中。
- 17) 执行Image Calculations命令,弹出Calculations对话框。在此对话框中分别将 Source 1和Source 2选框的Channel选项设为Alpha 1和Alpha 4,在Blending选框中选择Multiply。单击 OK按钮,其通道运算结果保存到 Alpha 8通道,效果见图 8-91。




图8-87 执行Calculations 命令后的效果




图8-89 用白色填充后的效果



图8-88 执行Calculations 命令后的效果




图8-90 山形路径




图8-91 执行Calculations 命令后的效果

- 18) 执行Image Calculations命令,弹出Calculations对话框。在此对话框中分别将 Source 1和Source 2选框的Channel选项设为Alpha 4和Alpha 8,在Blending选框中选择Difference。单击OK按钮,其通道运算结果保存到Alpha 11通道中,效果见图8-92。
- 19) 激活RGB复合通道,按下Ctrl键,同时用鼠标单击Alpha 8通道,调出Alpha 8通道中的选区。
- 20) 选取线性渐变工具,使用鼠标双击线性渐变工具图标,在弹出的 Linear Gradient Options调板中将Gradient类型设为Violet和Orange (见图8-93)。
 - 21) 使用渐变工具由上至下做出一个渐变,其效果见图 8-94。
 - 22) 按下Ctrl键,同时用鼠标单击Alpha 9通道,调出Alpha 9通道中的选区。






图8-92 执行Calculations 命令后的效果

图8-93 Linear Gradient Options调板

- 23) 在Linear Gradient Options调板中将Gradient类型设为Blue、Yellow和Blue。
- 24) 使用渐变工具由上至下做出一个渐变,其效果见图 8-95。



图8-94 渐变效果图



图8-95 渐变效果图

- 25) 按下Ctrl键,同时用鼠标单击Alpha 6通道,调出Alpha 6通道中的选区。
- 26) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,弹出Brightness/Contrast对话框,在此对话框中将Brightness的值设为55(见图8-96)。单击OK按钮。
 - 27) 按下Ctrl键,同时用鼠标单击Alpha 5通道,调出Alpha 6通道中的选区。
- 28) 执行Image Adjust Brightness/Contrast命令,弹出Brightness/Contrast对话框,在此对话框中将Brightness的值设为 55,单击OK按钮,其效果见图8-97。
 - 29) 使用钢笔工具绘制一条弧形路径,如图 8-98所示。
- 30) 在Layers调板中新建一个图层,命名为Layer 2,并将之放置于"康"字图层之下(见图8-99)。
 - 31) 选取喷枪工具,在Airbrush Options调板中将Fade的值设为200。




图8-96 Brightness/Contrast对话框








图8-98 弧形路径

- 32) 在Brushs调板中选择新定义的画笔,使用鼠标双击此画笔图标,弹出 Brush Options对话框,在此对话框中将Spacing的值设为1(见图8-100),单击OK按钮。
- 33) 设前景色为钴蓝色,在Path 调板中单击" □□"按钮,这样一个运动字特效就做好了, 其效果见图8-81。用户还可以使用喷枪工具绘制一些流星效果。



图8-99 Layers调板



图8-100 Brush Options对话框