

### 第6章 居室设计实例

本章练习制作了一幅室内设计效果图,在绘制过程中向读者介绍了许多 3D Studio VIZ中常用的建模工具的使用方法,如使用放样工具制作床和窗帘,使用旋转工具制作圆凳。在室内设计中由于室内的灯光繁多,光线强弱不同,所以灯光设置是比较重要的。

#### 6.1 绘制居室框架

在3D Studio VIZ中有许多方便快捷的建模工具,像窗户、门和墙壁等。本节将使用这些工具轻松地创建一个带有窗户的居室框架。



在Create命令面板单击Shapes按钮,然后单击Rectangle按钮,在Top视图中单击并拖动鼠标绘制一个矩形。在Parameters卷展栏中设置Length为670,Width为1010,如图6-1所示。




图6-1 绘制矩形

2

进入Modify面板,单击 Edit Spline 按钮,再单击 Selection卷展栏中的 Vertex 按钮。在 Geometry卷展栏单击 Refine 按钮,参照图 6-2在矩形右侧边上单击,添加三个节点。选择中间的节点。在 Geometry卷展栏单击 Break 按钮将其分裂为两个节点,并选择这两个节点,按 Delete 键将它们删除。



进入Create命令面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择 AEC Extneded分支。在



Object Type卷展栏内单击Wall按钮,在Parameters卷展栏内设置Width为 5, Height为300。选择Center单选项并勾选Generate Mapping Coords。然后打开Key board Entry卷展栏,单击Pick Spline按钮,在Top视图中单击修改后的矩形,生成居室的墙壁。如图 6-3所示。




图6-2 在矩形上添加节点




图6-3 创建墙壁

**3** 4

在Create命令面板单击Cameras按钮,再单击Target按钮,在Top视图左下方单击鼠标,向右上方拖动到墙壁的缺口处松开鼠标,创建一架目标摄像机。然后选择 Select and Move工具,在Front视图中调整摄像机的摄影点和目标点,如图 6-4所示。




图6-4 创建摄像机





在Create命令面板单击Rectangle按钮,在Top视图中绘制一个较大的矩形。进入 Modify面板添加 Edit Spline 修改器,在 Selection卷展栏中单击 Vertex按钮,在 Geometry卷展栏单击 Refine按钮,然后在矩形右侧边上单击,添加四个节点。再选择 Select and Move工具,参照图 6-5在Top视图中调整节点的位置。




图6-5 在矩形上添加节点

6

在Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压制作房顶。在 Parameters卷展栏中设置Amount为0。然后使用Select and Move工具参照图 6-6在Front视图中调整房顶的位置。




图6-6 制作房顶

B 7

在Create命令面板选择Plane工具,在Top视图绘制一个面积较大矩形薄片作为地面。然后选择Select and Move工具在Front视图中调整它的位置,使其与墙壁底部贴紧。按 C键切换为摄像机视图,效果如图 6-7所示。



在Create命令面板单击 Rectangle按钮在 Top视图中绘制一个矩形。进入 Modify面板添加



Edit Spline修改器,在Selection卷展栏中单击Vertex按钮,在Geometry卷展栏单击Refine按钮。然后在矩形右侧边上添加四个节点。再选择 Select and Move工具,参照图6-8在Top视图中调整节点的位置。




图6-7 绘制地面




图6-8 调整矩形

9

在Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压,制作房间凸窗下的突墙。在Parameters卷展栏中设置Amount为100。挤压后的效果如图6-9所示。




图6-9 制作突墙





参照图6-10在Top中绘制一个矩形。在该矩形上添加五个节点,并对其节点的位置进行调整。




图6-10 调整矩形



进入Modify面板单击Extrude按钮对调整后的矩形进行挤压,制作房间凸窗下的窗台。在Parameters卷展栏中设置Amount为10。挤压后的效果如图 6-11所示。




图6-11 制作窗台

# **12**

在Create命令面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择Windows分支。单击Pivoted按钮,在透视图窗台的左侧建立一扇窗户。在 Parameters卷展栏内设置Height为168,Width为127,Depth为10,Frame值为 Horiz Width:2,Vert Width:2,Thickness:0.5,Glazing值为Thickness:0.25,Rails and Panels值为Width:1。然后切换为Top视图,选择Select and Rotate工具,在Top视图中调整窗户的方向,如图 6-12所示。



调整后在工具栏单击 Mirror Selected Objects 按钮,打开Mirror: Screen Coorinates 对话框,



在Mirror Axis区域内选择X轴,在Clone Selection区域内选择Copy单选项,单击OK按钮对窗户进行镜像复制。然后选择Select and Move工具,参照图6-13调整复制品的位置。




图6-12 建立一扇窗户




图6-13 建立第二扇窗户

**1**4

在Create命令面板单击Pivoted按钮,在凸窗的正面建立一扇窗户。在 Parameters卷展栏内设置Height为168, Width为197, Depth为10, Frame值为Horiz Width:2, Vert Width:2, Thickness:0.5, Glazing值为 Thickness:0.25, Rails and Panels值为Width:1。然后切换为Top视图,选择Select and Rotate工具在Top视图中调整窗户的方向,如图 6-14所示。






图6-14 创建第三扇窗户

### 6.2 绘制室内物体

在居室设计中床是少不了的。本节将使用放样工具创建一个质地柔软而且带有花边的双 人床。窗帘在居室内也可以算是装饰物之一,一幅好的窗帘也可以给居室带来优雅的气氛, 在本节还将使用放样工具创建一幅质感真实的蓝布窗帘。



在Create命令面板单击Shapes按钮,然后单击Rectangle按钮在Top视图中单击并拖动鼠标绘制一个与房间长宽相同的矩形,进入 Modify面板单击Edit Spline按钮,再单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,在Geometry卷展栏单击Refine按钮,参照图6-15所示在矩形右侧边上单击,添加三个节点,然后选择中间的节点,在Geometry卷展栏单击Break按钮将其分裂为两个节点,并选择这两个节点按Delete键将它们删除。




图6-15 在矩形上添加节点



进入Create命令面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择 AEC Extneded分支,在Object Type卷展栏内单击Wall按钮。在Parameters卷展栏内设置Width为 6,Height为6。选择Center单选项并勾选Generate Mapping Coords。然后打开Key board Entry卷展栏,单击Pick Spline按钮,在Top视图中单击修改后带有缺口的矩形,生成居室顶棚的装饰条。再选择 Select and Move工具,在Front视图中调整其高度,如图 6-16所示。



参照图6-17,在房间内再绘制一个矩形,并在其右侧边上添加四个节点,对矩形进行调



整。进入Create命令面板,在其下拉列表框选择 AEC Extneded分支,在Object Type卷展栏内单击Wall按钮。在Parameters卷展栏内设置Width为 2, Height为10。选择Center单选项并勾选Generate Mapping Coords。然后打开Key board Enometry卷展栏,单击Pick Spline按钮,在Top视图中单击调整后的矩形,生成居室墙根儿的装饰条。再在 Front视图中调整其位置,使其与顶面贴紧,如图6-17所示。




图6-16 创建装饰条




图6-17 制作墙根儿的装饰条

Ø 4

进入Create命令面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择Extneded Primitives分支,在Object Type卷展栏内单击Chamfer Box按钮,在Perspective视图绘制一个圆角长方体。在Parameters卷展栏内设置Length值为90,Width值为14,Height值为4,Fillet值为10,切换为Top视图。选择Select and Move工具,对绘制好的长方体进行拖动复制,设置复制数量为 16,如图6-18所示。




图6-18 建立圆角长方体



在Create命令面板,单击Geometry按钮,选择Cylinder工具在Front视图绘制一个圆柱体。



在Parameters卷展栏中设置Radius为1, Height为22, 然后选择 Select and Move工具参照图6-19在Front和Top视图中调整它的位置,并在 Front视图中向下移动,对其进行移动复制,完成暖气的绘制。




图6-19 制作暖气



在Create命令面板单击 Shapes按钮,选择 Rectangle工具在Top视图中绘制一个矩形。在Parameters卷展栏中设置 Length为385,Width为275。进入Modify面板,单击Edit Spline按钮,再单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,在Geometry卷展栏单击Refine按钮,参照图6-20在矩形的三个边上添加许多节点。然后选择 Select and Move工具,在Front视图中向上移动矩形,对其进行移动复制。




图6-20 在矩形上添加节点



在Front视图中单击贴近于地面的矩形,再切换为 Top视图。在Modify面板单击 Selection卷展栏中的 Vertex按钮,通过节点的控制柄对节点简单线段进行调整,如图 6-21所示。然后在 Create命令面板单击 Line按钮,在 Front视图中创建一条与两个矩形间距相等的线段作为放样路径,如图 6-21所示。






图6-21 调整矩形并绘制放样路径



首先选择路径,在Create命令面板选择Compound Object分支,在Object Type卷展栏内单击loft按钮。这时命令面板出现放样的参数面板。单击 Get Shape按钮,再单击贴近地面的放样截面,生成放样物体,如图 6-22所示。然后在Surface Parameters卷展栏内勾选Smooth Length和Smooth Wdith选项,并选定Mesh单选项。使放样物体的表面更光滑。





图6-22 生成放样物体

*f* 9

Modify面板在Path Parameter卷展栏中设置Path的值为100,然后单击Get Shape按钮。再单击没有经过调整的矩形放样截面,在放样物体顶部添加矩形截面,如图 6-23所示。



在Modify面板的 Deformations 卷展栏内单击 Bevel按钮,打开 Bevel Deformation对话框。在此对话框中启动 Insert Corner Point按钮,在红线上单击,添加一个控制点,在对话框下方的第一个数值显示框内输入 95,第二个数值显示框内输入 10,按Enter键确认其位置。可以看到放样物体的顶部产生了倒角现象。在新添加的节点上单击右键,在弹出的快捷菜单中选择Bezier Corner选项,在节点两侧出现调节控制柄。通过该控制柄对节点两侧的线段进行调整



使倒角部分变得圆滑,完成床体的制作,效果如图 6-24所示。




图6-23 加入新截面图形




图6-24 完成床体的制作



切换为Front视图,在Create命令面板单击Line按钮,参照图6-25在床的上方绘制一个靠背 形状的二维图形。然后在 Modify面板单击 Extrude按钮,对调整后的矩形进行挤压,在



Parameters 卷展栏中设置 Amount 为10。完成靠背的制作。




图6-25 制作床靠背



进入Create命令面板,单击Geometry按钮,在其下拉列表框选择Extneded Primitives分支。在Object Type卷展栏内单击Chamfer Box按钮,在Top视图绘制一个圆角的长方体制作枕头。在Parameters卷展栏内设置Length值为45,Width值为267,Height值为7,Fillet值为20,Lengh Segs值为6,Width Segs的值为10,Height Segs的值为1,Fillet Segs值为3。然后选择Select and Move工具在Front视图中调整圆角长方体的位置,如图 6-26所示。




图6-26 制作枕头

# Ø 13

在Modify面板再次单击Edit Mesh按钮对长方体添加Edit Mesh修改器。然后在Modify面板单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,使用Select and Move工具在Front视图中对圆角长方体节点进行调整,效果如图6-27所示。





图6-27 调整长方体节点





多节点的线段作为窗帘的放样截面。进入 Modify面板,单击 Selection 卷展栏中的 Vertex按钮, 通过线段节点控制柄对线段进行调整。然后再使用 Line工具创建一条线段作为窗帘的放样路 径,如图6-28所示。




图6-28 绘制放样截面和路径

15

选择路径,在Create命令面板选择Compound Object分支,在Object Type卷展栏内单击loft 按钮,在参数面板单击 Get Shape按钮,再单击窗帘的放样截面,生成窗帘,如图 6-29所示。




图6-29 生成窗帘





对话框,在该对话框中启用Insert Corner Point按钮在红线上单击添加一个控制点。在对话框底部的第一个数值显示框内输入25,在第二个数值显示框内输入55,按Enter键确认其位置,然后通过新节点的控制柄对节点两侧的线段进行调整,如图6-30所示。




图6-30 调整窗帘

**17** 

在Modify面板单击Modifier Stack卷展栏的Sub-Object按钮,进入Shape选择层次。然后在窗帘上单击曲线放样截面,使用 Select and Move工具在Left视图中沿X轴向右移动,调整后效果如图6-31所示。





图6-31 调整窗帘的曲线截面





规则图形。然后在Modify面板单击Extrude按钮,对不规则图形进行挤压,制作束缚窗帘的布 带,在Parameters卷展栏中设置Amount为5。




图6-32 制作束缚窗帘的布带



在Left视图中全选窗帘和布带,单击工具栏的 Mirror Selected Objects按钮,打开 Mirror: Screen Coorinates对话框。在Mirror Axis区域内选择Y轴,在Clone Selection区域内选择Copy 单选项。单击OK按钮,对窗帘进行镜像复制。然后选择Select and Move工具,参照图6-33将 窗帘复制品移动到窗户的右侧。




图6-33 复制窗帘



在Create命令面板,单击Geometry按钮,选择Cylinder工具,切换为Front视图,在窗帘上 方绘制一个较长的圆柱体。在 Parameters卷展栏中设置 Radius 为3, Height 为650。参照图 6-34 在Front和Left视图中调整它的位置。



在工具栏选择File>>Merge命令,打开Merge File对话框。在该对话框中选择前面练习中 制作的壁灯文件,单击打开按钮,弹出 Merge-壁灯对话框,在对话框中单击 All按钮,全选壁 灯文件中所有物体。再单击 OK按钮,将它们并入到本场景中,如图 6-35所示。






图6-34 绘制窗帘的吊杆




图6-35 并入壁灯

Ø 22

将壁灯文件中的墙壁和多余的泛光灯删除。选择 Select and Uniform Scale工具对壁灯的大小进行均匀缩放调整。调整和选择 Select and Move工具,参照图6-36在Top视图和Front视图中调整壁灯的位置。




图6-36 调整壁灯的大小和位置

**23** 

在Create命令面板单击 Shapes按钮,选择 Rectangle工具在 Front视图中绘制一个矩形。在 Parameters卷展栏中设置Length为 30, Width为50, Comer Radius为8,并按回车键。调整后进入Modify面板,单击 Lathe按钮,对矩形旋转。在 Parameters卷展栏中的 Align区域中单击 Center按钮,完成圆凳底座的制作,效果如图 6-37所示。



再次选择 Rectangle工具,在 Front视图中绘制一个矩形。在 Parameters 卷展栏中设置



Length为20, Width为50, Comer Radius为8。调整后进入Modify面板,单击Edit Spline按钮,添加Edit Spline修改器,再单击Selection卷展栏中的Vertex按钮,全选矩形上的节点。单击鼠标右键在弹出的快捷菜单中选择 Bezier Corner选项,通过节点控制柄参照图 6-38在Front视图中调整其形状,调整后单击Lathe按钮对其进行旋转,生成圆凳坐垫。




图6-37 制作圆凳底座




图6-38 制作圆凳坐垫



单击圆凳坐垫,在工具栏单击 Align按钮,再单击圆凳底座,弹出 Align Selection对话框。 勾选X轴和Z轴,在Current Object和Target Object区域内均选择Center单选项,再单击OK按钮确认,将圆凳坐垫和底座中心对齐。然后选择 Select and Move工具参照图6-39所示在Front视图中调整它们的位置。




图6-39 调整圆凳的位置



在Create命令面板单击Lights按钮,在Object Type卷展栏内单击Omni按钮。然后在Top视图中窗户的前方建立一盏泛光灯。在 General Parameters卷展栏内设置Multiplier值为7。打开Color Selector: Light Color对话框,在其中设置灯光颜色为(R:255,G:245,B:233)。在



Shadow Parameters 卷展栏内单击 Object Shadows 区域内 Color旁边的色样框,打开 Color Selector: Shadow Color对话框。在该对话框内设置阴影颜色 RGB均为146。调整后选择 Select and Move工具,参照图 6-40在Front和Top视图中调整它的位置。




图6-40 建立一盏泛光灯



参照图6-41在Front视图中建立一盏泛光灯。在 General Parameters卷展栏内设置Multiplier值为0.5,设置灯光颜色为(R:200, G:220, B:230)。在Shadow Parameters卷展栏内取消On选项,去掉该泛光灯的阴影。选择 Select and Move工具对泛光灯的位置进行调整。




图6-41 建立第二盏泛光灯



使用Select and Move工具对第二盏泛光灯进行移动复制,参照图 6-42在Front 和Top视图中调整它的位置。





图6-42 建立第三盏泛光灯





#### 图中调整它的位置。




图6-43 建立第四盏泛光灯



切换为Top视图,在上方墙角处建立第五盏泛光灯。在 General Parameters卷展栏内设置 Multiplier值为0.7,灯光颜色为白色。参照图6-44在Front和Top视图中调整它的位置。




图6-44 建立第五盏泛光灯



参照图 6-45在Front视图中建立第六盏泛光灯。在 General Parameters卷展栏内设置 Multiplier值为1,选择Select and Move工具在Front和Top视图中对泛光灯的位置进行调整。




图6-45 建立第六盏泛光灯



选择Rendering>>Environment命令,打开Environment对话框,在Comon Parameters卷展 栏内单击Environment Map选项组的None长按钮,弹出Material/Map Brower对话框。在其中选 择Bitmap选项,单击OK按钮确认,弹出Select Bitmap Image File对话框。在其中选择一幅图 片作为背景。如图 6-46所示。






图6-46 设置背景



在工具栏中单击Material Editor图标,打开材质编辑器,单击第一个样本球,单击 Standard 按钮,弹出Material/Map Brower对话框,选择Mtl Librdry单选项,选择Door-Oak With Glass材质。单击OK按钮,完成第一个样本球的材质设置,如图 6-47所示。





图6-47 设置第一个样本球的材质



在材质编辑器选择第二个样本球。在 Maps卷展栏内单击 Diffuse Color右侧的长按钮,弹 出Material/Map Browser对话框。在其中选择 Bitmap选项,然后单击 OK按钮。在弹出的 Select Bitmap Image File对话框中选择一幅木头图片作为第二个样本球的材质。再单击打开按钮,将此图赋予第二个样本球。然后在 Blinn Basic Parameters卷展栏中设置 Specular Highlights 区域内设置 Specular Level 为88,Glossiness 为37,Soften 为0.6,如图 6-48所示。






图6-48 设置第二个样本球的材质

35

在材质编辑器选择第三个样本球。单击 Standard按钮弹出 Material/Map Brower对话框,选 择Mtl Librdry单选项,选择Wood-Qtr Sawn Oak材质。单击OK按钮,完成第三个样本球的材 质设置,如图6-49所示。




图6-49 设置第三个样本球的材质





选择Mtl Librdry单选项,选择Misc-Sponge Texture材质,单击OK按钮,将此材质赋予第四个样本球。然后在Maps卷展栏内单击Diffuse Color右侧的长按钮,进入Coordinates卷展栏。在其中设置U-Tiling为10,V-Tiling为10,其他设置不变,如图6-50所示。




图6-50 设置第四个样本球的材质



单击第五个样本球,在Maps卷展栏内单击Diffuse Color右侧的长按钮,弹出Material/Map Browser对话框。在其中选择Bitmap选项,然后单击OK按钮,在弹出的Select Bitmap Image File对话框中选择一幅地板图片作为第五个样本球的材质。在 Coordinates卷展栏中设置 U-Tiling为5,V-Tiling为5,其他设置不变,如图6-51所示。




图6-51 设置第五个样本球的材质





单击第六个样本球,参照上述方法设置一张顶棚图片作为第六个样本球的材质,其设置不变,如图 6-52 所示。




图6-52 设置第六个样本球的材质

Ø 39

单击第七个样本球,设置一张花布图片作为第七个样本球的材质,然后在 Maps卷展栏内单击Bump右侧的长按钮,打开 Material/Map Browser对话框,在其中选择 Nois选项,单击 OK 按钮,为第七个样本球添加噪音贴图。




图6-53 设置第七个样本球的材质





参照上述方法为第八个样本球选一张花布图片作为其材质,然后用同样的方法为其添加噪音贴图,如图6-54所示。




图6-54 设置第八个样本球的材质



单击第八个样本球,将其拖动到第九个样本内为第九个样本球赋予相同的材质。然后在 Blinn Basic Parameters卷展栏中设置Opacity为80,使第九个样本球的材质变得透明,效果如 图6-55所示。




图6-55 设置第九个样本球的材质



## Ø 42

在材质编辑器选择第十个样本球,选择一幅装饰图案作为其材质贴图,所有设置保持默认,如图6-56所示。




图6-56 设置第十个样本球的材质



单击第十一个样本球,在材质编辑器中单击 Standard按钮,弹出Material/Map Brower对话框选择Mtl Librdry单选项,选择Lmnte-Grey材质,单击OK按钮,完成第十一个样本球的材质设置,如图6-57所示。




图6-57 设置第十一个样本球的材质





在Top视图中全选圆凳的底座和坐垫,进入 Modify面板单击UVW Map按钮,为圆凳添加 UVW Map修改器,在 Parameters卷展栏内的 Mapping区域选择Box单选项作为其贴图类型,然后分别为窗帘、床和枕头设置为Planal贴图类型。图6-58所示为UVW Map修改器的Parameters卷展栏。



依次将十一个样本球的材质赋予窗户、窗台和床靠背,以及居室墙根儿的装饰条和窗帘吊杆、墙壁、地板、顶棚、枕头、床、窗帘、顶棚装饰条、暖气。贴图完成后调整 Perspective视图,对其进行快速渲染。渲染后效果如图 6-59 所示。



图6-58 UVW Map修改 器的Parameters卷展栏




图6-59 最后效果