实验报告《CC-AODV 一种有效的拥塞控制AODV》

一、实验目的

- 基于论文在移动自组织网络(MANET)实现拥塞控制自组织按需距离矢量(CC-AODV)路由算法,并进一步研究其在低速网络下的表现。
- 掌握NS3网络仿真模拟器的搭建环境、搭建配置和基本使用。
- 利用NS3仿真软件实现应用CC-AODV的MANET,并将其性能与应用了AODV的MANET进行性能的比较。

二、实验原理

2.1 移动自组织网络(MANET)

本次实验场景MANET(Mobile Ad-hoc Network)指的是一种自组织的、无中心结构的移动设备网络。在这种网络中,移动设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等可以通过无线方式直接进行通信。其键特点包括:

- 自组织: MANET中的节点能够自动建立和管理网络,无需依赖预先存在的网络基础设施或集中式管理。
- 动态拓扑结构:由于节点的移动性,MANET的网络拓扑结构经常自发变化。
- 多跳路由:在MANET中,数据可能需要通过多个节点转发才能到达目的地,因为不是所有节点都直接相连。
- 异构性:网络中的节点可能包括各种类型的设备,具有不同的处理能力、存储容量和能量资源。

MANET一般应用于灾区、战区、交通站点等场景,在这些场景下,通信发生时基础设施并不是固定的。它为未来的移动节点通信提供了高效的无线通信,因此自20世纪90年代中期以来一直主导着路由研究主题。根据MANET设计的本质,网络通过将路由器紧密地容纳在一起来实现更好的性能。然而,在空间比较广阔的情况下,我们必须实施稳健的算法以获得满意的网络连接结果。

2.2 自组织按需距离矢量路由 (AODV)

AODV(Ad hoc On-Demand Distance Vector)是一种用于移动设备和无线网络的路由协议,特别适用于自组织的移动无线网络,也称为MANET(Mobile Ad Hoc Network)。AODV的关键特点是按需路由(on-demand routing),意味着它只在网络节点需要时才创建路由。这里进行了一个模拟,即源节点开始向其邻近节点发送RREQ,以初始化通信,如图2.1所示。




图2.1 AODV初始化

当一个中间节点接收到RREQ数据包时,路由表会添加路由信息。如果表中已经有了该条目,则路由器会比较序列号和跳数与表中现有信息。如果条件满足,表将更新路由信息。路由表有固定的条目,<目的IP地址,目的序列号,有效目的序列号标志,网络接口,跳数,下一跳,前驱列表,生存时间>。通过这些条目,节点可以确定自己是否是目的节点。此外,节点还可以检查是否之前已接收到带有相同ID的RREQ数据包。因此,如果节点接收到相同ID的数据包,则会判断是否需要更新表。节点检查两个主要条件:如果序列号大于现有路由表条目的序列号,如果跳数计数小于之前的跳数,那么表条目将通过携带信息的RREP来更新。当目的节点收到路由请求包(RREQ)后,它会生成路由回复包(RREP)。这个包会单播回其代表的源节点,并更新中间节点的路由表。因此,AODV建立了路由路径。

一旦链路失败或连接丢失,路由器错误包(RRER)就会生成并发送给源节点,源节点随后请求建立新的路由路径。当源节点收到RRER包时,它开始泛洪广播RREQ包以重新启动路由,允许AODV维护路由路径。虽然有时中间节点太忙而无法传输数据包,但仍然使用这些节点,因为它们处于通信的最短路径上。尽管如此,当使用这种方法时,其他可用的节点并没有得到充分利用,即使它们可能流量较低,导致带宽利用不足,传递数据包的延迟增加,传递的数据包数量减少,即性能出现减低。为了克服这一挑战,在论文中提出了拥塞控制CC-AODV。

2.3 拥塞控制自组织按需距离矢量路由 (CC-AODV)

拥塞控制自组织按需距离矢量路由在AODV的基础上加上了拥塞控制计算以进一步提高性能。CC-AODV通过检查表中当前节点的压力程度,使用拥塞计数器标签来确定数据的路径,一旦生成RREP包并通过节点传输,拥塞计数器就会在计数器上加一。图2.2中解释了建立路由的整个过程:首先,源节点在整个网络中执行洪泛广播RREQ包。当RREQ包到达中间节点时,路由器检查拥塞计数器是否小于某个预定值。如果比较结果小于计数器,路由表更新并转发到下一个路由器,如果大则路由器将丢弃RREQ包。一旦RREQ到达相应的目的地,路由器将生成RREP。




图2.2 CC-AODV路由建立流程图

在CC-AODV中,拥塞标志被添加到RREP头部。生成RREP以响应RREQ有两种情况。一种是来自源节点以建立路由,另一种是来自邻居节点以维护路由。当目的节点从源节点接收到RREQ时,它会生成带有设置为真的拥塞标志的RREP。当RREP单播回相应的源节点时,经过中间节点,路由器会检查拥塞标志。如果为真,则计数器增加,否则计数器保持不变。更新后的RREP包如下:

New-RREP: Route Reply (RREP) Message Format 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</t

图2.3 CC-AODV中的RREP包

三、实验环境及场景

本实验探究的是在移动自组织网络(MANET)中CC-AODV对AODV的改进。MANET没有固定的结构,其拓扑结构会随着节点移动进行频繁更改。每个节点在将流量转发到网络中其他指定节点时都充当路由器。实验大致拓扑图如图3.1。




图3.1 MANET拓扑图样例

为了模拟MANET网络,搭建本实验的拓扑结构,我们使用的工具及仿真参数设置如下:

1. 仿真环境及工具: Ubuntu16.04LTS、ns-3.35、gnuplot。

2. 仿真参数:

数	值	解释
类型	无线	
非单播模式	DsssRate11Mbps	物理模式为 DSSS,速率为 11 Mbps
信道传播延 迟模型	恒定速度传播延迟模型	这个模型假设信号在传播过程中以恒定的速度传播,无论距离有多远,信号传播的速度都是固定的。它是一种简化的模型。
传播损耗模 型	Friis 传播损耗模型	这是一种基于距离的常用传播损耗模型。这个模型基于信号传播距离和频率计算信号的衰减。随着信号传播距离的增加,信号功率会按照距离的平方进行衰减。此外,信号的频率也会影响到信号的传播损耗。用于模拟理想的开放自由空间下的损耗。
MAC 层类型	Adhoc 模式	虽然不能直接将 Wi-Fi MAC 层类型设置为 MANET,但可以通过选择适当的网络层协议(比如 AODV)以及配置适合 MANET 的路由和通信协议来模拟 MANET 环境。
	类型 非单播模式 信道传播延 迟模型 传播损耗模 型	类型 无线 非单播模式 DsssRate11Mbps 信道传播延迟模型 恒定速度传播延迟模型 迟模型 Friis 传播损耗模型 型 型

	MAC协议	802.11	
仿真总	总时间	30s	具体设置为50~51s启动仿真,80s结束仿真
数据传输速率		2048 bps	模拟一个低速网络环境
节点最小	移动速度	0	
节点最大	移动速度	20 m/s	
数据包	包大小	512	
发送	功率	7.5 dBm	发送功率的设置可以影响到节点的通信范围、传输 距离和信号强度。增加发送功率可能会增加节点的 通信范围,但也可能导致更多的能量消耗和干扰。
模拟区	区大小	500*500	使节点在一个 500x500 的矩形区域内随机分布
数据	:类型	UDP	
节点总数量	៤ (nWifis)	10 20 30 40 50	使用网络中不同数量的节点进行模拟,以象征无线 网络的不同实际应用。例如,10个节点象征着可 用于农业设置的小型网络。30个节点象征着可用 于工业设置的中型网络和可用于军事基地的大型 50个节点网络。
接收节点数量	置(nSinks)	5 10 15 20 25	所有节点中,前一半作为接收节点,后一半作为发送节点。第i+nSinks节点发送数据给第i个节点,0 <i<nsinks-1。< td=""></i<nsinks-1。<>

实验自变量为节点总数量(nWifis)和接收节点数量(nSinks),其中接收节点数量恒为节点总数量的一半。第0~nSinks-1个节点作为接收节点,第nSinks~nWifis-1个节点作为发送节点。第i+nSinks节点向第i个节点发送数据,0<i<nSinks-1。

观察并记录丢包数量、吞吐量、包投递率、丢包率、端到端延迟随节点数量的变化。

四、实验步骤

4.1 修改ns3中AODV协议的实现代码

修改前先拷贝一份原AODV协议代码,以备进行AODV对照组的实验。

以下是具体修改的代码部分:

4.1.1 在RREP包头中添加拥塞标志位

修改 aodv-packet.h:

```
*/
347
            RrepHeader (uint8 t prefixSize = 0, uint8 t hopCount = 0, Ipv4Address dst =
348
                           Ipv4Address (), uint32_t dstSeqNo = 0, Ipv4Address origin =
349
                           Ipv4Address (), Time lifetime = MilliSeconds (0), int32_t congestionFlag = 0);
350
351
            /**
352
             * \brief Get the type ID.
             * \return the object TypeId
353
354
 436
          Time GetLifeTime () const;
 437
438
        void SetCongestionFlag(int32_t congestionFlag);
 439
440
         int32_t GetCongestionFlag() const;
441
 442
          // Flags
 443
          * \brief Set the ack required flag
 444
 479
            private:
 480
              uint8 t
                                m_flags;
                                                                 ///< A - acknowledgment required flag
                                                            ///< Prefix Size
 481
              uint8 t
                                m_prefixSize;
                                                                 ///< Hop Count
 482
              uint8 t
                                        m_hopCount;
                                                         ///< Destination IP Address
 483
               Ipv4Address
                                m_dst;
                                                         ///< Destination Sequence Number
              uint32 t
 484
                                m dstSeaNo:
                                                            ///< Source IP Address
 485
               Ipv4Address
                                   m_origin;
                                                         ///< Lifetime (in milliseconds)
 486
              uint32_t
                                m_lifeTime;
 487
              uint32 t
                                     m congestionFlag;
 488
修改 aodv-packet.cc:
          RrepHeader::RrepHeader (uint8_t prefixSize, uint8_t hopCount, Ipv4Address dst,
 299
 300
                                  uint32_t dstSeqNo, Ipv4Address origin, Time lifeTime, int32_t congestionFlag)
 301
            : m_flags (0),
 302
              m_prefixSize (prefixSize),
              m_hopCount (hopCount),
 304
              m_dst (dst),
 305
              m_dstSeqNo (dstSeqNo),
              m_origin (origin)
 306
 307
 308
            m_lifeTime = uint32_t (lifeTime.GetMilliSeconds ());
 309
            m_congestionFlag = congestionFlag;
 310
331
       uint32 t
       □RrepHeader::GetSerializedSize () const
332
333
334
          return 19+4;
335
338
      RrepHeader::Serialize (Buffer::Iterator i) const
339
        i.WriteU8 (m_flags);
340
341
         i.\friteU8 (m_prefixSize);
342
         i.WriteU8 (m_hopCount);
        WriteTo (i, m_dst);
343
344
         i.WriteHtonU32 (m_dstSeqNo);
345
        WriteTo (i, m_origin);
346
         i.\friteHtonU32 (m_lifeTime);
347
       i.WriteHtonU32 (m_congestionF1ag);
```

```
350
        uint32 t
351
       □RrepHeader::Deserialize (Buffer::Iterator start)
352
353
           Buffer::Iterator i = start;
354
 355
           m_flags = i.ReadU8 ();
           m_prefixSize = i.ReadU8 ();
356
           m hopCount = i.ReadU8 ():
357
358
           ReadFrom (i, m_dst);
359
           m_dstSeqNo = i.ReadNtohU32 ();
 360
           ReadFrom (i, m_origin);
           m_lifeTime = i.ReadNtohU32 ();
361
362
         m_congestionF1ag = i.ReadNtohU32 ();
 01.0
            os << " source ipv4 " << m_origin << " lifetime " << m_lifeTime << " congestion flag " << m_congestionFlag << " acknowledgment required flag " << (*this).GetAckRequired ();
 377
 378
 379
                 000
                 394
                              void
                           ERrepHeader::SetCongestionFlag(int32_t congestionFlag) {
                 395
                                m_congestionFlag = congestionFlag;
                 396
                 397
                 398
                 399
                              int32 t
                           ERrepHeader::GetCongestionFlag() const
                 400
                 401
                 402
                                return m_congestionFlag;
                 403
                 404
 436
        □RrepHeader::operator== (RrepHeader const & o) const
 437
 438
 439
           return (m_flags == o.m_flags && m_prefixSize == o.m_prefixSize
                     && m_hopCount == o.m_hopCount && m_dst == o.m_dst && m_dstSeqNo == o.m_dstSeqNo
 440
 441
                     && m_origin == o.m_origin && m_lifeTime == o.m_lifeTime && m_congestionFlag == o.m_congestionFlag);
 449
4.1.2 在路由表中添加拥塞标志位
修改 aodv-rtable.h:
 74
         RoutingTableEntry (Ptr<NetDevice> dev = 0, Ipv4Address dst = Ipv4Address (), boo1 vSeqNo = false, uint32_t seqNo = 0,
 75
                           Ipv4InterfaceAddress iface = Ipv4InterfaceAddress (), uint16_t hops = 0,
 76
                           Ipv4Address nextHop = Ipv4Address (), Time lifetime = Simulator::Now (), int32_t congestionFlag = 0);
 77
 373
         /// List of precursors
 374
         std::vector<Ipv4Address> m_precursorList;
 375
         /// When I can send another request
 376
         Time m routeRequestTimout:
         /// Number of route requests
 378
         uint8_t m_reqCount;
 379
         /// Indicate if this entry is in "blacklist"
         bool m_blackListState;
 381
         /// Time for which the node is put into the black:
 382
         Time m_blackListTimeout;
 383
 384
         int32_t m_congestionFlag;
```

```
RoutingTableEntry::RoutingTableEntry (Ptr<NetDevice> dev, Ipv4Address dst, bool vSeqNo, uint32_t seqNo,

Ipv4InterfaceAddress iface, uint16_t hops, Ipv4Address nextHop, Time lifetime

i int32_t congestionFlag)
```

4.1.3 添加拥塞计数器和拥塞阈值

```
修改 aodv-routing-protocol.h:
```

```
243
           /// Routing table
244
           RoutingTable m_routingTable;
245
           /// A "drop-front" queue used by the routing layer to buffer packets to which it does not have a route.
246
           RequestQueue m queue:
247
           /// Broadcast ID
248
           uint32_t m_requestId;
249
           /// Request sequence number
250
           uint32_t m_seqNo;
251
           /// Handle duplicated RREQ
252
           IdCache m_rreqIdCache;
253
           /// Handle duplicated broadcast/multicast packets
254
           DuplicatePacketDetection m_dpd;
255
           /// Handle neighbors
256
           Neighbors m_nb;
257
           /// Number of RREQs used for RREQ rate control
258
           uint16_t m_rreqCount;
259
           /// Number of RERRs used for RERR rate control
260
           uint16_t m_rerrCount;
261
262
           uint32_t m_congestionCounter;
263
```

修改 aodv-routing-protocol.cc:

```
48
          #define MAX CONGESTION COUNT 4
 49
              m_irequomit (0/,
175
              m_rerrCount (0),
176
              m_congestionCounter(0),
177
              m_htimer (Timer::CANCEL_ON_DESTROY),
              .AddAttribute ("MyRouteTimeout", "Value of lifetime field in RREP generating by
239
                             TimeValue (Seconds (11.2)),
240
                             MakeTimeAccessor (&RoutingProtocol::m_myRouteTimeout),
241
                             MakeTimeChecker ())
             .AddAttribute ("m_congestionCounter", "m_congestionCounter.",
242
243
                             UintegerValue (0),
244
                             MakeUintegerAccessor (&RoutingProtocol::m_congestionCounter),
                             MakeUintegerChecker<uint32_t> ())
("BlackListTimeout", "Time for which the node is put into the blace
245
246
              .AddAttribute ("BlackListTimeout",
                             TimeValue (Seconds (5.6)),
247
                             MakeTimeAccessor (&RoutingProtocol :: m blackListTimeout)
```

4.1.4 拥塞计数超过阈值时丢弃RREQ包

```
修改 aodv-routing-protocol.cc:
```

4.1.5 拥塞计数增减

修改 aodv-routing-protocol.cc:

```
1428
1429
       □RoutingProtocol::SendReply (RreqHeader const & rreqHeader, RoutingTableEntry const & toOrigin)
1430
1431
           NS LOG FUNCTION (this << toOrigin.GetDestination ()):
1432
1433
            * Destination node MUST increment its own sequence number by one if the sequence number in the RREQ packet is equal to that
1434
            * incremented value. Otherwise, the destination does not change its sequence number before generating the RREP message.
1435
1436
           if (!rreqHeader.GetUnknownSegno () && (rreqHeader.GetDstSegno () == m segNo + 1))
1437
1438
            }
1439
1440
           RrepHeader rrepHeader ( /*prefixSize=*/ 0, /*hops=*/ 0, /*dst=*/ rrepHeader.GetDst (),
                                                 /*dstSeqNo=*/ m_seqNo, /*origin=*/ toOrigin.GetDestination (), /*lifeTime=*/ m_myRouteTimeout, 1);
1441
           // std::cout<<"Set Congestion Flag to 1"<<std::endl;
1442
1443
           Ptr<Packet> packet = Create<Packet> ();
           SocketIpTt1Tag tag;
1444
1445
           tag. SetTt1 (toOrigin. GetHop ());
           packet->AddPacketTag (tag):
1446
1447
           packet->AddHeader (rrepHeader)
1448
1449
           TypeHeader tHeader (AODVTYPE_RREP);
1450
           packet->AddHeader (tHeader);
1451
           Ptr(Socket) socket = FindSocketWithInterfaceAddress (toOrigin.GetInterface ()):
1452
           NS ASSERT (socket):
1453
           socket->SendTo (packet, 0, InetSocketAddress (toOrigin.GetNextHop (), AODV_PORT));
1454
 1547
             if(rrepHeader.GetCongestionFlag()==1) {
 1548
 1549
                 m_congestionCounter++;
 1550
                 // std::cout<<"Congestion Counter ++"<<std::endl;
 1551
 1552
 1561
 1562
            Ptr<NetDevice> dev = m_ipv4->GetNetDevice (m_ipv4->GetInterfaceForAddress (receiver));
            RoutingTableEntry newEntry (/*device=*/ dev, /*dst=*/ dst, /*validSeqNo=*/ true, /*seqno=*/ rrepHeader.GetDstSeqno (),
 1563
 1564
                                                   /*iface=*/ m_ipv4->GetAddress (m_ipv4->GetInterfaceForAddress (receiver), 0),/*hop=*/ hop,
 1565
                                                   /*nextHop=*/ sender, /*lifeTime=*/ rrepHeader.GetLifeTime (), rrepHeader.GetCongestionFlag());
 1566
            RoutingTableEntry toDst;
           if (tag.GetTt1 () < 2)
 1651
 1652
                  {
                    NS_LOG_DEBUG ("TTL exceeded. Drop RREP destination" << dst << " origin " << rrepHeader.GetOrigin ());
 1653
 1654
                    if(m_congestionCounter > 0) {
 1655
                       m_congestionCounter--;
 1656
                       // std::cout<<"Congestion Counter -- (TTL exceeded)"<<std::endl;
 1657
 1658
 1659
                    return
 1660
             m_routingTable.InvalidateRoutesWithDst (unreachable);
1781
             if(m_congestionCounter > 0) {
               m_congestionCounter--;
               // std::cout<<"Congestion Counter -- (RERR)"<<std::endl;
1783
1784
```

4.2 编写实验拓扑搭建代码

根据实验环境及场景中的仿真参数,编写实验仿真代码,详见 AODV_Topology.cc 。将编写好的代码放到 scratch 文件夹下。

4.3 运行实验

4.3.1 编译运行

4.3.1.1 生成AODV协议下的实验结果

将 AODV_Topology.cc 如下代码段中文件保存名更改为 aodv-data.txt 。

```
393
           std::ofstream myfile;
           myfile.open ("DATA AODV TOPOLOGY.txt", std::ios::app);
394
395
           mvfile
                  <<n\fis<<" "
396
                  <<nSinks<<" "
397
                 <<li><<lostPacketssum<</li>
398
                 <<((rxBytessum * 8.0) / timeDiff)/1024<<" "
399
400
                  <<(double)((rxPacketsum * 100.0) /txPacketsum)<<" "</pre>
                  <<(double)((lostPacketssum * 100.0) /txPacketsum)<<" "</pre>
401
402
                 <<Delaysum/rxPacketsum<<std::endl:</pre>
```

图3.1 结果文件对应代码段

在虚拟机中打开终端,进入 ns-allinone-3.35/ns-3.35 目录,依次输入如下命令。

```
1 ./waf --run "scratch/AODV-Topology --nWifis=10 --nSinks=5"
2 ./waf --run "scratch/AODV-Topology --nWifis=20 --nSinks=10"
3 ./waf --run "scratch/AODV-Topology --nWifis=30 --nSinks=15"
4 ./waf --run "scratch/AODV-Topology --nWifis=40 --nSinks=20"
5 ./waf --run "scratch/AODV-Topology --nWifis=50 --nSinks=25"
```

运行成功后,会在 ns-3.35 目录下看到生成了 aodv-data.txt ,里面有5行数据,每一行分别表示:

节点总数量 接收节点数量 丢包数量 吞吐量 包投递率 丢包率 端到端延迟

4.3.1.2 生成CC-AODV协议下的实验结果

将图3.1中的文件名改为cc-aody-data.txt。

在虚拟机中打开终端,进入ns-allinone-3.35/ns-3.35目录,输入命令同上。

运行成功后,会在ns-3.35目录下看到生成了cc-aody-data.txt,里面也有5行数据。

4.3.2 结果可视化


编写绘图指令,保存到 TaskB AODV Code.plt 文件中。

在虚拟机中打开终端,进入 ns-allinone-3.35/ns-3.35 目录,输入命令:

```
1 gnuplot TaskB_AODV_Plot_Code.plt
```

这一步之后就会得到 TaskB_AODV_Plot.pdf ,里面是5个图表,展示了丢包数量、吞吐量、包投递率、丢包率、端到端延迟在两种协议下随节点数量的变化。

同时,运行aodv_topology.cc后会生成xml文件,在NetAnim中打开此文件可看到节点传输情况。





五、实验结果及分析


我们将节点移动速度分别设置成了0到4 m/s和4到10 m/s。得到以下结果:


5.1 节点移动速度: 4-10 m/s


得到如下五个实验结果,进行分析:













在进行实验结果的分析后,我们将其与原论文的实验结果进行对比,发现:


- 1. 总丢包量与论文完全符合。
- 2. 论文中的包投递率与节点数量成负相关。在本实验中,CC-AODV在节点数量为30到50时,节点数量与包投递率成正相关,当网络密度较大时,本实验实现的CC-AODV具有更好的性能。

- 3. 吞吐量与论文部分符合。本实验中,在节点数量为30时,CC-AODV的吞吐量出现了一个高的峰值, 在节点数量为20到40时,本实验实现的CC-AODV有着更高的吞吐量。
- 4. 论文中没有测试丢包率,只测量了丢包量。本实验进一步测试了丢包率,TTL对性能的影响很大, 当网络密度较大时,CC-AODV具有更好的性能。
- 5. 端到端延迟与论文基本相符。


5.2 节点移动速度: 0-4 m/s














可以看到,当节点移动速度设置为0到4 m/s时,CC-AODV的丢包量、丢包率、端到端延迟均小于AODV,吞吐量和包投递率均大于AODV,效果比较稳定和明显。

5.3 结果分析

在一开始设置参数时我们采用了较低的传输速度,为了研究在网络连接不够通畅的情况下拥塞控制的效果。但是若是不改变其他参数,会导致实验结果的大幅度改变。

我们思考了在节点速度设置不同时,实验结果产生差异的原因,后来发现速度为主要影响因素。在我们参考的论文中,节点速度设置为4-10 m/s。然而,本实验将节点速度设置为4-10 m/s时并没有得到很好的结果,于是我们猜测可能是网络原因。由于我们的网络相比论文中的网络速度更低,因此我们模拟的网络中传输一次的所需时间相对来说更长。在同样的4-10 m/s的移动速度下,链路断裂,路由表更新的可能性是相同的,而由于本实验中传输一次时间长,则在过程中发生问题的概率更大,相较于论文中实验的情况更加不稳定。因此我们等比例降低了我们的移动速度,降为0-4m/s,最后结果趋于稳定,与论文结果基本相符。

在这样的情况下,我们进行了猜想验证,着手实施了链路断裂的监听,在头文件的错误处理函数中加上了消息输出,结果如下:

4-10m/s情况:

```
Route break: neighbor 10.1.1.10 loss
Route break: neighbor 10.1.1.8 loss
Route break: neighbor 10.1.1.1 loss
Route break: neighbor 10.1.1.8 loss
Route break: neighbor 10.1.1.1 loss
Route break: neighbor 10.1.1.1 loss
Route break: neighbor 10.1.1.10 loss
Route break: neighbor 10.1.1.4 loss
Route break: neighbor 10.1.1.5 loss
Route break: neighbor 10.1.1.2 loss
Total Tx Packets: 70
Total Rx Packets: 52
Total Packets Lost: 17
Throughput: 8.17111 Kbps
```

0-4m/s情况:

```
Waf: Leaving directory `/home/gg/tarba'
d'
Build commands will be stored in build
'build' finished successfully (11.228s
Route break: neighbor 10.1.1.2 loss
Route break: neighbor 10.1.1.8 loss
Route break: neighbor 10.1.1.8 loss
Route break: neighbor 10.1.1.9 loss

Total Tx Packets: 70
Total Rx Packets: 60
Total Packets Lost: 7
Throughput: 28.6065 Kbps
Packets Delivery Ratio: 85.7143%
```

可以发现实验中确实出现了链路断裂的情况,并且在0-4m/s时出现次数比4-10m/s时少了很多,佐证了我们的推测。

六、实验中遇到的问题

- 1. 最初我们实验生成的结果中,端到端延迟随节点数量递减,与论文和实际相反。我们检查发现是绘图代码绘图顺序与结果保存到文本中的顺序不符,改正绘图代码后,我们得到了正确的图表。
- 2. 一开始我们节点移动速度设为0~20m/s,发现结果中各观测量都会出现异常峰值,曲线表现很不稳定。后来我们对比原论文,将移动速度设为与原论文相同的4~10m/s,表现和之前一样不稳定。我们无意中将速度设为0~4m/s,发现效果较理想。后来分析原因时我们想起代码中传速率设置为2048bps,属于低速网络,而论文中未提及网络速率,应为正常网络(传输速率比我们高),因而4~10m/s的移动速度对于原论文场景来说不会产生较大影响,而对于我们的低速网络场景来说,4~10m/s属于相对较大的移动速度,拓扑结构频繁剧烈变化,从而导致各方面性能表现都不稳定。

七、总结

在本次实验中,我们成功实现了在低速网络中CC-AODV算法的运用,并将其与AODV算法进行了比较,得知了在移速较为缓慢的情况下,此算法可以对MANET网络性能起到较大的提升作用,并且从链路断 裂频率的角度出发对实验背景条件进行了一定程度的分析,实验结果基本符合预期。

未来,我们预计在这个实验的基础上进行实验场景的进一步细化,使之更加符合现实环境,并且将会加入除了主动路由以外的几种被动路由算法,进行深入比较,以得出更加全面的结果。

```
1 #include <fstream>
2 #include <iostream>
3 #include "ns3/core-module.h"
4 #include "ns3/network-module.h"
5 #include "ns3/internet-module.h"
6 #include "ns3/mobility-module.h"
7 #include "ns3/aodv-module.h"
8 #include "ns3/olsr-module.h"
9 #include "ns3/dsdv-module.h"
10 #include "ns3/dsr-module.h"
11 #include "ns3/applications-module.h"
12 #include "ns3/yans-wifi-helper.h"
13 #include "ns3/flow-monitor-helper.h"
14 #include "ns3/flow-monitor-module.h"
15
16 using namespace ns3;
17 using namespace dsr;
18
19 NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("manet-routing-compare");//定义名为manet-routing-
   compare的日志组件
20
21 class RoutingExperiment
22 {//包含了实验所需的方法和变量
23 public:
```

```
24
    RoutingExperiment ();
    //负责运行实验,接受三个参数: nWifis-WiFi节点数量, nSinks-sink节点数量, txp-传输功率
25
    void Run (int nWifis, int nSinks, double txp);
26
27
    void CommandSetup (int argc, char **argv);//处理命令行参数
28
29
30 private:
    //用于设置节点接收数据的socket。两个参数:addr是节点的IPv4地址,node是节点的指针
31
    //函数中创建了一个UDP的socket,并设置了回调函数,用于接收数据。
32
    Ptr<Socket> SetupPacketReceive (Ipv4Address addr, Ptr<Node> node);
33
    //作为回调函数被用于处理收到的数据包。接受一个 Socket 类型的指针作为参数。
34
    //当socket接收到数据时,会调用这个函数来处理接收到的数据包。
35
    void ReceivePacket (Ptr<Socket> socket);
36
37
    uint32_t port;//socket的端口号
38
    uint32_t bytesTotal;//总共传输的字节数量
39
    uint32_t packetsReceived; //收到的数据包数量
40
41
    std::string m_protocolName;//当前使用的路由协议的名称
42
    bool m_traceMobility;//是否启用了节点移动性的追踪
43
    uint32_t m_protocol;// 使用哪种路由协议进行仿真实验
44
45 };
46
47 RoutingExperiment::RoutingExperiment ()
    : port (9),
48
      bytesTotal (0),
49
      packetsReceived (0),
50
      m_traceMobility (false),
51
      m_protocol (2) // AODV
52
53 {
54 }
55
56 //生成接收到数据包的日志信息
57 static inline std::string
58 PrintReceivedPacket (Ptr<Socket> socket, Ptr<Packet> packet, Address
  senderAddress)
59 {
60
    std::ostringstream oss;
61
    oss << Simulator::Now ().GetSeconds () << " " << socket->GetNode ()->GetId
62
   ();
63
    if (InetSocketAddress::IsMatchingType (senderAddress))
64
      {
65
        InetSocketAddress addr = InetSocketAddress::ConvertFrom (senderAddress);
66
67
        oss << " received one packet from " << addr.GetIpv4 ();</pre>
68
      }
```

```
69
     else
70
      {
71
         oss << " received one packet!";</pre>
72
     return oss.str ();
73
74 }
75
76 void
77 RoutingExperiment::ReceivePacket (Ptr<Socket> socket)
78 {
79
     Ptr<Packet> packet;
     Address senderAddress;
80
     while ((packet = socket->RecvFrom (senderAddress)))
81
       {
82
         bytesTotal += packet->GetSize ();
83
84
         packetsReceived += 1;
         //NS_LOG_UNCOND (PrintReceivedPacket (socket, packet, senderAddress));
85
86
       }
87 }
88
89 //设置一个接收数据包的Socket,并绑定到特定的地址和端口上
90 Ptr<Socket>
91 RoutingExperiment::SetupPacketReceive (Ipv4Address addr, Ptr<Node> node)
92 {
93 //根据字符串 "ns3::UdpSocketFactory" 获取相应的 TypeId,用于创建一个UDP类型的Socket
     TypeId tid = TypeId::LookupByName ("ns3::UdpSocketFactory");
94
     Ptr<Socket> sink = Socket::CreateSocket (node, tid);//创建了一个Socket对象
95
   sink,使用了之前获取的 UDP Socket 的 TypeId,将其绑定到指定的节点 node 上
     InetSocketAddress local = InetSocketAddress (addr, port);//创建了一个
   InetSocketAddress 对象 local,表示要绑定的地址和端口
     sink->Bind (local);// 将创建的Socket sink 绑定到指定的地址和端口上,以便它可以接收发
97
   送到这个地址和端口的数据包
     sink->SetRecvCallback (MakeCallback (&RoutingExperiment::ReceivePacket,
   this));//设置了当Socket接收到数据包时的回调函数
99
     return sink; //返回创建的Socket对象 sink, 以便在其他地方使用它接收数据包
100
101 }
102
103 void
104 RoutingExperiment::CommandSetup (int argc, char **argv)
105 {
     CommandLine cmd (__FILE__);
106
     cmd.AddValue ("traceMobility", "Enable mobility tracing", m_traceMobility);
107
     cmd.AddValue ("protocol", "1=OLSR;2=AODV;3=DSDV;4=DSR", m_protocol);
108
     cmd.Parse (argc, argv);
109
110 }
111
```

```
112 int
113 main (int argc, char *argv[])
114 {
115
      RoutingExperiment experiment;
116
117
     double txp = 7.5;
     int nWifis = 65;
118
     int nSinks = 30;
119
120
121
     CommandLine cmd (__FILE__);
     cmd.AddValue ("nWifis", "nWifis", nWifis);
122
     cmd.AddValue ("nSinks", "nSinks", nSinks);
123
      cmd.Parse (argc, argv);
124
      experiment. Run (nWifis, nSinks, txp);
125
126 }
127
128 void
129 RoutingExperiment::Run (int nWifis, int nSinks, double txp)
130 {
      Packet::EnablePrinting ();//启用数据包的打印功能
131
      double TotalTime = 80.0; // 仿真总时间
132
     std::string rate ("2048bps");//数据传输速率,设置为2048可能是为了模拟一个低速网络环
133
134
     std::string phyMode ("DsssRate11Mbps");//物理模式为 DSSS, 速率为 11 Mbps
     std::string tr_name ("AODV_Topology_Trace");//追踪文件名
135
     int nodeSpeed = 4; //节点移动速度m/s
136
     int nodePause = 0; //暂停时间s
137
     m_protocolName = "protocol";
138
139
      Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::PacketSize",StringValue
140
    ("512"));//设置OnOffApplication 应用程序的数据包大小为 512 字节
      Config::SetDefault ("ns3::OnOffApplication::DataRate", StringValue
141
    (rate));//设置 OnOff 应用的数据传输速率为之前定义的 rate
142
143
     //Set Non-unicastMode rate to unicast mode
144
      Config::SetDefault
    ("ns3::WifiRemoteStationManager::NonUnicastMode",StringValue (phyMode));//设置
    了 Wi-Fi 管理器的非单播模式为之前定义的 phyMode
145
      NodeContainer adhocNodes;
146
      adhocNodes.Create (nWifis);//创建了 nWifis 个节点的节点容器
147
148
149
     // setting up wifi phy and channel using helpers
     WifiHelper wifi;
150
     wifi.SetStandard (WIFI STANDARD 80211b);//创建了一个名为 wifi 的 WifiHelper 对
151
    象,并设置了 Wi-Fi 标准为 802.11b
152
```

```
YansWifiPhyHelper wifiPhy://YANS 是 NS-3 中用于模拟无线网络的物理层模型之一,用于模
   拟 WiFi 设备的物理层行为。
     YansWifiChannelHelper wifiChannel;//创建了 Wi-Fi 的物理层和信道属性的帮助器对象
154
155
     wifiChannel.SetPropagationDelay
   ("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel");//设置信道传播延迟模型为恒定速度传播延迟
   模型
     wifiChannel.AddPropagationLoss ("ns3::FriisPropagationLossModel");//添加了
156
   Friis 传播损耗模型,这是一种基于距离的常用传播损耗模型
     wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ());//将之前设置好的信道应用到 Wi-Fi 的物
157
   理层中
158
     // Add a mac and disable rate control
159
     WifiMacHelper wifiMac;
160
     wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::ConstantRateWifiManager",
161
                               "DataMode", StringValue (phyMode),
162
                               "ControlMode",StringValue (phyMode));
163
164
165
     wifiPhy.Set ("TxPowerStart",DoubleValue (txp));
166
     wifiPhy.Set ("TxPowerEnd", DoubleValue (txp));//设置 Wi-Fi 的发送功率起始值和结束
   值为 txp
167
     wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac");//将 Wi-Fi MAC 层类型设置为 Adhoc 模式,表
168
   明节点将在自组网模式下进行通信
169
     NetDeviceContainer adhocDevices = wifi. Install (wifiPhy, wifiMac,
   adhocNodes);//安装 Wi-Fi 的物理层和 MAC 层到之前创建的节点容器 adhocNodes 中,并将创
   建的设备放入 adhocDevices 中
170
     MobilityHelper mobilityAdhoc; //移动模型帮助器对象
171
172 //以确保在不同场景中获得一致的移动性。streamIndex作伪随机数生成器的种子。
     //在相同的场景或条件下,如果多次运行模拟且种子相同,伪随机数生成器将以相同的顺序生成相同
173
   的随机数序列,进而导致相同的移动性模式。
     //可以确保在多次运行模拟的情况下,在相同的条件下得到相同的移动性,以便进行一致的模拟和比
174
   较。
175
     int64_t streamIndex = 0;
176
     //使得节点在一个 500x500 的矩形区域内随机分布
177
     ObjectFactory pos;
178
     pos.SetTypeId ("ns3::RandomRectanglePositionAllocator");
179
     pos.Set ("X", StringValue ("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=500.0]"));
180
     pos.Set ("Y", StringValue ("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=500.0]"));
181
182
183
     Ptr<PositionAllocator> taPositionAlloc = pos.Create ()-
   >GetObject<PositionAllocator> ();//位置分配器
     streamIndex += taPositionAlloc->AssignStreams (streamIndex);//为位置分配器分配了
184
   随机数流,这些随机数流用于生成节点的位置和移动参数中的随机变量。
185
     //两个字符串流 ssSpeed 和 ssPause,分别用于生成节点的移动速度和暂停时间的随机变量
186
```

```
187
     std::stringstream ssSpeed;
      ssSpeed << "ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=" << nodeSpeed << "]";//最
188
   小值0,最大值nodeSpeed=20m/s
      std::stringstream ssPause;
189
      ssPause << "ns3::ConstantRandomVariable[Constant=" << nodePause << "]";//恒为
190
    nodePause=0
191
      //设置节点的移动模型为随机航点移动模型,并传入了速度、暂停时间以及之前创建的位置分配器。
     mobilityAdhoc.SetMobilityModel ("ns3::RandomWaypointMobilityModel",
192
                                    "Speed", StringValue (ssSpeed.str ()),
193
                                    "Pause", StringValue (ssPause.str ()),
194
                                    "PositionAllocator", PointerValue
195
    (taPositionAlloc));
      //为移动模型设置位置分配器
196
     mobilityAdhoc.SetPositionAllocator (taPositionAlloc);
197
     //将移动模型安装到之前创建的无线节点容器 adhocNodes 中
198
199
     mobilityAdhoc.Install (adhocNodes);
     streamIndex += mobilityAdhoc.AssignStreams (adhocNodes, streamIndex);//为移动
200
    模型分配了随机数流
201
     NS_UNUSED (streamIndex); //从这一点开始, streamIndex 不再被使用
202
     //一系列路由协议的帮助器对象以及 Internet 协议栈的帮助器对象
203
     AodvHelper aodv;
204
     OlsrHelper olsr;
205
206
     DsdvHelper dsdv;
     DsrHelper dsr;
207
     DsrMainHelper dsrMain;
208
209
     Ipv4ListRoutingHelper list;
     InternetStackHelper internet;
210
211
     switch (m_protocol)
212
213
       {
214
       case 1:
         list.Add (olsr, 100);
215
         m_protocolName = "OLSR";
216
217
         break;
218
       case 2:
         list.Add (aodv, 100);//优先级设为100
219
         m_protocolName = "AODV";
220
         break;
221
       case 3:
222
         list.Add (dsdv, 100);
223
         m_protocolName = "DSDV";
224
225
         break;
       case 4:
226
227
         m_protocolName = "DSR";
228
         break;
       default:
229
```

```
230
         NS_FATAL_ERROR ("No such protocol:" << m_protocol);</pre>
       }
231
232
     if (m_protocol < 4)</pre>
233
234
       {
         internet.SetRoutingHelper (list);//设置路由辅助程序
235
         internet.Install (adhocNodes);//安装该协议栈到 adhocNodes 上
236
237
238
     else if (m_protocol == 4)
239
       {
         internet.Install (adhocNodes);
240
         dsrMain.Install (dsr, adhocNodes);
241
       }
242
243
     NS_LOG_INFO ("assigning ip address");
244
245
     Ipv4AddressHelper addressAdhoc;
246
     addressAdhoc.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0");//一个子网的起始地址,掩码
247
     Ipv4InterfaceContainer adhocInterfaces;
248
     adhocInterfaces = addressAdhoc.Assign (adhocDevices);//将这些地址分配给
249
    adhocDevices 中的设备,并将分配的地址存储在adhocInterfaces 中
250
     //用于配置 UDP 连接的 on/off 应用程序,该应用程序以恒定间隔 1.0 的频率发送数据,并在发
251
   送完数据后立即再次启动发送。
     OnOffHelper onoff1 ("ns3::UdpSocketFactory",Address ());
252
     onoff1.SetAttribute ("OnTime", StringValue
253
    ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=1.0]"));
     onoff1.SetAttribute ("OffTime", StringValue
254
    ("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0.0]"));//应用程序没有关闭时间,持续发送
255
     //设置接收节点,发送节点,第i+nSinks节点发送给第i个节点。i<nSinks
256
     for (int i = 0; i < nSinks; i++)
257
     {
258
259
             //设置特定节点作为数据包的接收者(sink),返回一个指向 Socket 对象的指针,该
    对象用于接收从指定地址发送的数据包
         Ptr<Socket> sink = SetupPacketReceive (adhocInterfaces.GetAddress (i),
260
    adhocNodes.Get (i));
261
             //构造一个远程地址,设置为目标地址
262
         AddressValue remoteAddress (InetSocketAddress
263
    (adhocInterfaces.GetAddress (i), port));//port初始化为9
264
         onoff1.SetAttribute ("Remote", remoteAddress);
265
             //设置发送节点
266
         Ptr<UniformRandomVariable> var = CreateObject<UniformRandomVariable> ();
267
268
         ApplicationContainer temp = onoff1. Install (adhocNodes. Get (i +
   nSinks));//安装了 On/Off 应用程序到指定的节点,用于模拟数据的发送
```

```
//设置应用程序的启动和停止时间
269
              temp.Start (Seconds (var->GetValue (50.0,51.0)));//使用随机变量来确定应
270
    用程序的启动时间,启动时间在 50 到 51 秒之间。
271
          temp.Stop (Seconds (TotalTime));//仿真总时间80s
      }
272
273
274
      std::stringstream ss;
      ss << nWifis;
275
276
      std::string nodes = ss.str ();
277
278
      std::stringstream ss2;
279
      ss2 << nodeSpeed;
      std::string sNodeSpeed = ss2.str ();
280
281
      std::stringstream ss3;
282
283
      ss3 << nodePause;
      std::string sNodePause = ss3.str ();
284
285
      std::stringstream ss4;
286
      ss4 << rate;
287
      std::string sRate = ss4.str ();
288
289
290
      //NS_LOG_INFO ("Configure Tracing.");
      //tr name = tr name + " " + m protocolName +" " + nodes + "nodes " +
291
    sNodeSpeed + "speed_" + sNodePause + "pause_" + sRate + "rate";
292
293
      // AsciiTraceHelper ascii;
294
      // Ptr<OutputStreamWrapper> osw = ascii.CreateFileStream ( (tr_name +
    ".tr").c_str());
     // wifiPhy.EnableAsciiAll (osw);
295
296
      // AsciiTraceHelper ascii;
297
      // MobilityHelper::EnableAsciiAll (ascii.CreateFileStream (tr_name +
298
    ".mob"));
299
300
      uint32_t rxPacketsum = 0;
      double Delaysum = 0;
301
      uint32_t txPacketsum = 0;
302
      uint32_t txBytessum = 0;
303
      uint32_t rxBytessum = 0;
304
      double txTimeFirst = 0;
305
306
      double rxTimeLast = 0;
      uint32_t lostPacketssum = 0;
307
308
      //使用 FlowMonitor 来监视仿真过程中的流量情况
309
310
      FlowMonitorHelper flowmon;
      Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll();
311
```

```
312
313
     NS_LOG_INFO ("Run Simulation.");
314
315
     Simulator::Stop (Seconds (TotalTime));//设置仿真总时间
316
     Simulator::Run ();//开始仿真运行
317
318
     Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier>
319
    (flowmon.GetClassifier ());
      std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats ();//
320
   获取流量监视器的统计信息
321
322 for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = stats.begin
     (); i != stats.end (); ++i)
     【//遍历流量监控器(FlowMonitor)中的每个流,i->first 表示流的标识(FlowId),i-
323
    >second 则包含了与该流相关的统计信息
       Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first);//根据
324
    flowid找到与该流相关联的五元组信息(源 IP 地址、目标 IP 地址、源端口、目标端口、协议类
       if(t.sourcePort==654){//源端口是否为 654,如果是,则跳过
325
326
         continue;
327
       }
       //累加接收和发送的数据包数量、数据字节数、延迟总和以及丢失的数据包数量
328
329
       rxPacketsum += i->second.rxPackets;
330
       txPacketsum += i->second.txPackets;
       txBytessum += i->second.txBytes;
331
332
       rxBytessum += i->second.rxBytes;
       Delaysum += i->second.delaySum.GetSeconds();
333
       lostPacketssum += i->second.lostPackets;
334
       //记录首个发送数据包的时间和最后一个接收数据包的时间
335
       if(txTimeFirst == 0)
336
       {
337
         txTimeFirst = i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds();
338
       }
339
340
341
       rxTimeLast = i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds();
342
     }
     //将 FlowMonitor 的数据序列化为 XML 文件,并将其保存到名为 tr_name + ".flowmon" 的
343
      monitor->SerializeToXmlFile ((tr_name + ".flowmon").c_str(), false, false);
344
345
     double timeDiff = (rxTimeLast - txTimeFirst);
346
347
     std::cout << "\n\n";</pre>
348
     std::cout << "Total Tx Packets: " << txPacketsum << "\n";</pre>
349
350
     std::cout << "Total Rx Packets: " << rxPacketsum << "\n";</pre>
     std::cout << "Total Packets Lost: " << lostPacketssum << "\n";</pre>
351
```

```
std::cout << "Throughput: " << ((rxBytessum * 8.0) / timeDiff)/1024<<" Kbps"</pre>
352
    <<"\n";
353
      std::cout << "Packets Delivery Ratio: " << (double)((rxPacketsum * 100.0)</pre>
    /txPacketsum) << "%" << "\n";
      std::cout << "Packets Loss Ratio: " << (double)((lostPacketssum * 100.0)</pre>
354
    /txPacketsum) << "%" << "\n";
355
      std::cout << "Avg End to End Delay: " << Delaysum/rxPacketsum << "\n";</pre>
356
357
      std::ofstream myfile;
      myfile.open ("DATA_AODV_TOPOLOGY.txt", std::ios::app);
358
      myfile
359
             <<nWifis<<" "
360
             <<nSinks<<" "
361
362
            <<lostPacketssum<<" "
            <<((rxBytessum * 8.0) / timeDiff)/1024<<" "
363
             <<(double)((rxPacketsum * 100.0) /txPacketsum)<<" "
364
             <<(double)((lostPacketssum * 100.0) /txPacketsum)<<" "
365
366
             <<Delaysum/rxPacketsum<<std::endl;
      myfile.close();
367
368
369
      Simulator::Destroy ();
370 }
371
372
```