La Biblioteca FFTW3 "Fastest Fourier Transform in the West"

Nuevo mejor amigo: FFTW3

- FFT significa "Fast Fourier Transform".
 - La transformada original suma señales para un coeficiente que se restan en el cálculo de otros coeficientes.
 - La FFT evita estas sumas redundantes, acelerando el cálculo al grado de poderse hacer en tiempo real.
 - Esta "aceleración" fue propuesta por Cooley y Tukey en 1965.
- FFTW3 implementa una versión de esta "aceleración" que es una de las más usadas en aplicaciones de tiempo real.
- Sitio Oficial:

http://www.fftw.org/fftw3_doc/

Beneficios

- Muy rápida y basada en C.
- Se instala facilmente con apt-get: sudo apt-get install libfftw3-dev
- Es código abierto.
 - Repositorio Oficial:

https://github.com/FFTW/fftw3

Beneficios

- Implementación de números complejos compatible con la de C y la de C++.
 - Para C:

```
#include <complex.h>
```

- Para C++:

#include <complex>

FFTW3 en C

• Se debe incluir **DESPUÉS** de incluir a complex.h

```
#include <complex.h>
#include <fftw3.h>
```

- Para definir números complejos:
 - double complex
- Para compilar:

```
gcc jack_fft.c -o jack_fft -ljack -lfftw3
```


Ejemplo Básico C

```
#include <complex.h>
#include <fftw3.h>
//inicializar buffers que usa fftw3
double complex *i fft, *i time, *o fft, *o time;
i fft = (double complex *) fftw malloc(sizeof(double complex) * 1024);
i time = (double complex *) fftw malloc(sizeof(double complex) * 1024);
o fft = (double complex *) fftw malloc(sizeof(double complex) * 1024);
o time = (double complex *) fftw malloc(sizeof(double complex) * 1024);
//configurar a fftw3
i forward = fftw plan dft 1d(1024, i time, i fft, FFTW FORWARD, FFTW MEASURE);
o inverse = fftw plan dft 1d(1024, o fft, o time, FFTW BACKWARD, FFTW MEASURE);
... Ya adentro de la función de procesamiento de audio
... llenar a i time con la señal de tiempo
fftw execute(i forward);
... modificar a i fft para filtrar y copiar el resultado a o fft
fftw execute(o inverse);
... obtener de o time información filtrada en el dominio del tiempo
```

Ejemplo Completo C FFTW3 ya configurado

```
// "in" y "out" es nuestra entrada y salida en el tiempo respectivamente
// nframes es el tamaño de la ventana
for(i = 0; i < nframes; i++){
   i time[i] = in[i];
fftw execute(i forward);
for(i = 0; i < nframes; i++){
   o fft[i] = i fft[i];
o fft[3] = 0;
                               //filtrando la tercera frecuencia
o fft[nframes-3] = 0;
                               //espejeando dicha manipulación
fftw execute(o inverse);
for(i = 0; i < nframes; i++){
    out[i] = creal(o time[i])/nframes; //fftw3 requiere normalizar su salida
```

Espejeo en C



```
i = 3

w_3 \rightarrow in[3] = in[i]

-w_3 \rightarrow in[9] = in[nframes - 3] = in[nframes - i]
```

FFTW3 en C++

- Se debe incluir a complex así (sin ".h"):
 - #include <complex>
- Para definir números complejos:
 - std::complex<double>
- Se requiere utilizar la siguiente función para hacer casting entre los dos tipos de variables complejas:
 - reinterpret_cast<fftw_complex>
- Para compilar:
 - gcc jack_fft.cpp -o jack_fft -ljack -lfftw3

Ejemplo Básico C++

```
#include <complex>
#include <fftw3.h>
//inicializar buffers que usa fftw3
std::complex<double> *i fft, *i time, *o fft, *o time;
i fft = (std::complex<double>*) fftw malloc(sizeof(std::complex<double>) * 1024);
i time = (std::complex<double>*) fftw malloc(sizeof(std::complex<double>) * 1024);
o fft = (std::complex<double>*) fftw malloc(sizeof(std::complex<double>) * 1024);
o time = (std::complex<double>*) fftw malloc(sizeof(std::complex<double>) * 1024);
//configurar a fftw3
i forward = fftw plan dft 1d(1024, reinterpret cast<fftw complex*>(i time),
reinterpret cast<fftw complex*>(i fft), FFTW FORWARD, FFTW MEASURE);
o inverse = fftw plan dft 1d(1024, reinterpret cast<fftw complex*>(o fft),
reinterpret cast<fftw complex*>(o time), FFTW BACKWARD, FFTW MEASURE);
... Ya adentro de la función de procesamiento de audio
... llenar a i time con la señal de tiempo
fftw execute(i forward);
... modificar a i fft para filtrar y copiar el resultado a o fft
fftw execute(o inverse);
... obtener de o time información filtrada en el dominio del tiempo
```

Ejemplo Completo C++ FFTW3 ya configurado

```
// "in" y "out" es nuestra entrada y salida en el tiempo respectivamente
// nframes es el tamaño de la ventana
for(i = 0; i < nframes; i++){
   i time[i] = in[i];
fftw execute(i forward);
for(i = 0; i < nframes; i++){
   o fft[i] = i fft[i];
o fft[3] = 0;
                               //filtrando la quinta frecuencia
o fft[nframes-3] = 0;
                               //espejeando dicha manipulación
fftw execute(o inverse);
for(i = 0; i < nframes; i++){
    out[i] = real(o time[i])/nframes; //fftw3 requiere normalizar su salida
```

Tamaño de Ventana

- Para que la aceleración de FFTw3 funcione, es esencial que el tamaño de ventana sea una potencia exacta de 2:
 - $-T = 2^x$, donde x es un número entero.
 - 1024 y 2048 satisfacen esta condición.

Tamaño de Ventana

- Si no cumple con esa condición, se requiere que los datos se "expandan" a potencia exacta de 2 más cercana y mayor, llenando con ceros los que sobran.
- Ejemplo:
 - Tamaño de ventana, $T: 5 \rightarrow [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$
 - Potencia exacta de 2 más cercana: 8
 - Nueva ventana con $T:8 \rightarrow [1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 0\ 0\ 0]$
- No le quita exactitud al proceso ni al ventaneo.

Ejemplos Completos

- En la página del curso están ejemplos completos en los que una ventana (o, periodo) de JACK es convertida y regresada al tiempo sin hacerle nada y sin ventaneo.
 - En C: jack_fft.c
 - En C++: jack_fft.cpp
- Compilen y verifiquen que funciona.

ADVERTENCIA

- Este código no está haciendo nada con la información.
 - Sólo se va al dominio de la frecuencia y regreso al dominio al tiempo.

Ejercicio #1

- Filtren todas las frecuencia menores a 500 Hz.
- ¿Cómo sabemos en cual índice de o_fft se ubican dichas frecuencias?
- Recuerden verificar su salida con baudline.

Si hacemos este filtrado, ¿cómo se escucha?
 ¿Por qué?

Ejercicio #2


- Hacer un filtro pasa-banda.
- Frecuencia mínima y máxima proporcionados por el usuario.
 - Usen el sistema de argc y argv para obtenerlos.

Sobrelapa-y-Suma


- No lo estamos haciendo todavía.
 - Seguro escucharan "brincos" entre las ventanas.
- FFTW3 nada más proporciona la conversión e inversa de la transformada.
- El ventaneo lo tenemos que hacer nosotros.
- Recuerden utilizar una ventana de tamaño igual a una potencia exacta de 2.


Recomendación Sobrelape-y-Suma


 El tamaño de ventana de JACK, no tiene que ser igual a la ventana que alimentamos a Fourier:





 Utilicen una ventana de Fourier que es el doble de largo que la de JACK.

















Examen Parcial

- Hacer un agente de JACK que atrasa (o desfasa) la señal de entrada por medio del operador de la exponencial imaginaria, con un argumento en segundos.
- Ejemplo:

./programa 0.005

Atrasa/desfasa la señal por 0.005 segundos.

Desfase por Medio de Exponencial Imaginaria

- Hasta ahorita, hemos desfasado las señales de una manera bastante artificial:
 - Quitando muestras de un lado de la señal, y agregamos ceros.



Desfase por Medio de Exponencial Imaginaria

 Otra forma de desfasar, es por medio de multiplicar la señal transformada Fourier por una exponencial:

$$g(t-T) = F^{-1}(G(t)e^{-i2\pi\zeta T})$$

Donde:

g: señal que vamos a desfasar


G: transformada de Fourier de la señal g

T: tiempo en segundos por la que vamos a desfasar la señal

ζ: la frecuencia que vamos a desfasar

Desfase de Señal en Frecuencia

$$x(t-T) \rightarrow F \rightarrow X(\zeta)e^{-i2\pi\zeta T}$$



¿Frecuencia?

- Estamos desfasando, algo que sucede en el tiempo.
 ¿Como es que una frecuencia está involucrada?
- Esta transformación realmente sólo desfasa los datos de la señal que pertenecen a dicha frecuencia.
- Por lo que si queremos desfasar a TODA la señal, tenemos que aplicar esta transformación a todas sus frecuencias.
 - Incluyendo las negativas, con su valor negativo.

Desfase por Medio de Exponencial Imaginaria

• A todas las frecuencias se le aplica esto:

$$g(t-T)=F^{-1}(G(t)e^{-i2\pi\zeta T})$$

Donde:

g: señal que vamos a desfasar

G: transformada de Fourier de la señal g

T: tiempo en segundos por la que vamos a desfasar la señal

ζ: la frecuencia que vamos a desfasar

¿Para qué tanto lío?

- Estábamos desfasando las señales de una manera sencilla.
- ¿Para qué complicarnos la vida?

 Varias razones, pero la que nos interesa por ahora es que así podemos desfasar una señal a nivel segundos, no a nivel muestra...

Desfase por Medio de Exponencial Imaginaria

• Es decir...

$$g(t-T)=F^{-1}(G(t)e^{-i2\pi\zeta T})$$

Donde:

g: señal que vamos a desfasar

G: transformada de Fourier de la señal g

T: tiempo en segundos por la que vamos a desfasar la señal

ζ: la frecuencia que vamos a desfasar

Tiempo

- Fourier hace un tipo de extrapolación intermuestra, lo cual hace esta forma mucho más precisa que hacerlo en el dominio del tiempo.
- Esto es importante cuando estemos haciendo localización y beamforming.

Propiedades de este Desfase

Bidireccionalidad.

- El signo del término T indica el tipo de desfase:
 - Si T > 0: desfase positivo.
 - Si T < 0: desfase negativo.

Espera...

- ¿Desfase negativo? O sea, ¡¿adelantar la señal?!
 - ¿No viola eso algún tipo de ley del mundo físico?

- Al estar haciendo sobrelape, sacamos a la salida la información de ventanas pasadas.
 - Todos los desfases que hagamos son en el pasado.
 - Un desfase negativo sólo desfasa menos que uno positivo.


Propiedades de este Desfase

Ciclicidad.

- Por estar aplicando una onda senoidal, el desfase es cíclico.
- Dícese: los valores que están al final, que normalmente tacharíamos como "inválidas", son puestos al principio.

Ciclicidad del Desfase por Frecuencia

 Con un desfase positivo, usando dos ventanas para el proceso de overlap-and-add tendríamos:



- Lo contrario sucede con un desfase negativo.
- Esto introduce discontinuidades sólo haciendo sobrelapa-y-suma con Hann Periódica.

Esto lo resolvemos con una técnica que ya conocen...

Solución: WOLA


 Así es: WOLA reduce considerablemente el efecto de esta ciclicidad en el resultado final.

Pero tiene sus límites:

Límite #1

 Ocurre una ondulación a lo largo de varias ventanas, proporcional a la cantidad de desfase.

Hay ondulación a lo largo de varias ventanas.



Límite #2

- Sólo maneja desfases menores a media ventana.
- Desfases mayores se "ciclan" a desfases menores.
 - Si la ventana es de 100 ms, un desfase de 75 ms. resulta en uno de 25 ms.

Recomendación

- Sólo lleven a cabo desfases menores a media ventana de JACK.
 - La ondulación es casi imperceptible.
 - No se experimenta ciclicidad de desfases.

Pero...

- Si queremos desfases mayores, necesitamos utilizar ventanas de JACK y Fourier más grandes.
 - Lo cual requeriría re-configurar a JACK.
- Aún así...

Media ventana es bastante...

- Si muestrean a 48 kHz, con una ventana de 1024 muestras:
 - Media ventana es alrededor de 0.01 s.
 - La velocidad del sonido es 343 m/s.
 - El sonido recorre 3.43 m. en 0.01 s.

Esto es más que suficiente...

- Si queremos compensar por el desfase entre dos micrófonos, sólo necesitan estar a una distancia menor de 3.43 m.
 - Esto es muy viable para nuestros propósitos.
- Por lo tanto, realmente sólo nos interesan desfases pequeños.
 - Lo cual vamos corroborar en las siguientes sesiones.

Comentarios del Examen Parcial

- Ya que los desfases serán pequeños e imperceptibles por nuestro oído:
 - Deberán revisar con baudline el resultado del desfase.
- Se recomienda tener dos salidas:
 - Una con la señal de "referencia", en el que se hace el sobrelape pero sin aplicar los operadores de desfase.
 - Otra con la señal desfasada, en el que se hace el sobrelape y aplicando los operadores de desfase.