编程环境配置指南

核心步骤:

- 1. 安装 Miniconda (使用清华源以加速下载)
- 2. 配置 Conda 源 (永久更换为国内镜像源)
- 3. 创建并激活 Conda 虚拟环境 (可跳过)
- 4. 安装推荐的技术栈

步骤 1: 安装 Miniconda

Miniconda 是一个轻量级的 Conda 安装程序,只包含 Conda、Python 和一些必需的包。

- 1. 访问清华大学开源软件镜像站:
 - 在浏览器中打开: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/miniconda/
- 2. 下载适合您系统的安装包:
 - Windows: 下载最新的 Miniconda3-py311_xxxx-Windows-x86_64.exe 文件。(py311 代表默认安装 Python 3.11)
 - o macOS:
 - Apple Silicon (M1/M2/M3): 下载 Miniconda3-py311_xxxx-Mac0SX-arm64.sh。
 - Intel Mac: 下载 Miniconda3-py311_xxxx-Mac0SX-x86_64.sh。
 - o Linux: 下载 Miniconda3-py311 xxxx-Linux-x86 64.sh。
- 3. 运行安装程序:
 - Windows:
 - 双击下载的 exe 文件。
 - 在安装过程中,推荐选择 "Just Me"。
 - 最重要的一步: 当看到 "Advanced Installation Options" 时,强烈建议勾选 "Add Miniconda3 to my PATH environment variable"。虽然安装程序会提示不推荐,但这会让后续在 CMD 或 PowerShell 中使用 conda 命令变得非常方便。
 - o macOS / Linux:
 - 打开终端 (Terminal)。
 - 进入你下载文件所在的目录 (通常是 ~/Downloads)。

cd ~/Downloads

■ 运行安装脚本 (请将文件名替换为您下载的实际文件名):

bash Miniconda3-py311_xxxx-Linux-x86_64.sh

编程环境配置教程.md 2025-10-02

- 按照屏幕提示操作。一直按回车键阅读许可协议,然后输入 yes 同意。
- 当询问安装位置时,直接按回车使用默认路径即可。
- 当最后询问 "Do you wish the installer to initialize Miniconda3 by running conda init?" 时,输入 yes 并按回车。

4. 重启终端:

- 关闭所有已打开的终端窗口,然后重新打开一个新的终端。
- o 你会看到命令行提示符前面出现了(base)字样,这表示 Miniconda 安装成功,并且你正处于默认的 base 环境中。

步骤 2: 配置 Conda 源为国内镜像

这一步将 Conda 的默认下载地址指向清华大学的镜像服务器,可以极大地加速后续所有包的下载速度。

- 打开终端 (Windows 用户可以使用 Anaconda Prompt, 或者配置好 PATH 后的 CMD/PowerShell)。
- 依次执行以下命令:

```
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/r
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
conda config --set show_channel_urls yes
```

• 配置 PyTorch 和 Conda-Forge 的源 (非常重要!):

```
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/pytorch/
conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/conda-forge/
```

现在,你的 Conda 已经配置完成,可以享受飞速下载了。

可以跳过的部分:

步骤 3: 创建并激活 Conda 虚拟环境

为每个项目创建一个独立的环境是一个非常好的习惯,可以避免不同项目之间的包版本冲突。

1. 创建环境:

o 在终端中运行以下命令。我们将环境命名为 pnn_test, 并指定使用 python=3.11。

```
conda create --name pnn_test python=3.11
```

○ Conda 会列出将要安装的包,输入 V 并按回车。

2. 激活环境:

。 创建完成后,根据提示运行激活命令:

conda activate pnn_test

○ 你会看到命令行提示符从(base)变成了(pnn_test),表示你已成功进入新环境。**之后的所有** 安装操作都将在这个环境中进行。

步骤 4: 安装推荐的技术栈

现在,我们在激活的 pnn_test 环境中(如果跳过了第3步,可以不必激活环境),安装必要工具。

推荐使用单个命令一次性安装核心库, Conda 会自动处理复杂的依赖关系。

- 对于配备 NVIDIA GPU 的用户 (CUDA):
 - 首先,确认你的 NVIDIA 驱动版本支持 CUDA 12.9。
 - 。 然后运行以下命令:

conda install pytorch=2.3.0 torchvision=0.18.0 torchaudio=2.3.0 pytorch-cuda=12.9 numpy=1.26 scipy=1.13 pandas=2.2 matplotlib=3.8 seaborn=0.13 jupyterlab=4.1 tqdm wandb -c pytorch -c nvidia -c condaforge

- **说明**: -C 参数指定了搜索包的渠道(channel),优先从 pytorch 和 nvidia 的官方渠道下载以确保兼容性。我们之前已经通过配置文件添加了这些源的清华镜像,所以下载速度会很快。
- 对于没有 NVIDIA GPU 或使用 Apple Silicon Mac 的用户 (CPU-only):
 - 。 运行以下命令:

conda install pytorch=2.3.0 torchvision=0.18.0 torchaudio=2.3.0 cpuonly numpy=1.26 scipy=1.13 pandas=2.2 matplotlib=3.8 seaborn=0.13 jupyterlab=4.1 tgdm wandb -c pytorch -c conda-forge

。 说明: cpuonly 告诉 Conda 安装一个不依赖 CUDA 的 PyTorch 版本。

安装完成后、你的开发环境就完全准备好了!

每天开始工作时: 打开终端,运行 conda activate pnn_test 进入你的项目环境(如果跳过了第3步,可以不必激活环境)。

编程环境配置教程.md 2025-10-02