赛意信息科技有限公司 SAAF动态报表配置教程

创建日期: 2017-04-12

当前版本: 1.0

提交者:广州赛意信息科技有限公司



文档控制

更改记录

日期	作者	版本	更改参考
2017-4-12	刘军	1.0	无之前版本

审阅

姓名	职位	签字

发布

编码	姓名	地点和位置
1		
2		
3		
4		
5		
6		


目录

文档	当控制.			2
	更改记	己录		2
	审阅.			2
	发布.			2
目園	ž			3
概之	<u> </u>			4
	目的.			4
	范围.			4
	职责.			4
	参考标	才料		4
1、				
	1.1、	配置	过程流程图	5
	1.2、		前提	
2、			配置	
	2.1、		格式报表配置	
			动态报表基本信息配置	
	_		配置查询参数	
	_		配置动态参数	
	_		配置系统环境变量	
	2.2、		格式报表配置	
	_		配置数据源	
	_		配置图表脚本	
3、			组配置	
	3.1、	-	信息配置	
	_		编辑报表组	
	_		添加报表组包含的报表	
	3.2、		组布局配置	
4			配置功能	
	4.1、 4.2、		功能配置	
	4.2	米甲		

概述	
目的	(3)
	通过简单的配置实现列表、图表展示以及多个列表图表的组合展示
范围	本文档适用于赛意公司SAAF平台3.0及之后的版本
职责	•
参考材料	

1、功能描述

1.1、 配置过程流程图



1.2、 使用前提

SAAF平台中已加入动态报表模块

配置者懂得基本的SQL查询语句编写

报表组的配置需要HTML语言基础知识

2、动态报表配置

2.1、 列表格式报表配置


2.1.1、 动态报表基本信息配置

进入功能"动态报表配置"点击新增按钮




按照下图方式输入相关数据,点击保存按钮,保存成功后,"生成栏位配置"按钮变为可点击状态,点击"生成栏位配置"按钮

生成的栏位名称为SQL字段别名(无别名则为字段名),字段标题为表格中的字段备注(无备注名则为字段名)



成功生成栏位后效果如下,可点击"预览列表查询"按钮查看效果:





2.1.2、 配置查询参数

选中需作为参数查询的行,点击"编辑字段"按钮,将弹出一个窗口作为查询条件时有如下特性:

- 1. 非范围查询的,需要选择"查询条件表达式"
- 2. 范围查询的,会自动生成"从~~至"两个查询条件
- 3. 可设置查询条件是否必填
- 4. 可设置查询条件为下拉列表, 值来源于快码
- 5. 可设置查询条件为LOV,此LOV选择窗口允许有两个栏位,需要设置LOV的SQL 以及对应的栏位名和栏位标题
- 6. 可设置查询条件默认值;默认值可以是普通字符、数字、日期;也可以通过表达式引用动态日期,表达式包含:{year}、{month}、{sysdate}、{systime},分别

代表yyyy、yyyyMM、yyyy-MM-dd、yyyy-MM-dd HH:mm:ss,可在表达式后面添加计算逻辑;例如: {sysdate}-1*50,结果为今天往前50天

字段维护					:
*字段名称:	USER_NAME	*字段标题:	USER_NAME	是否启用:	€
*字段类型:	字符 ▼	*显示顺序:	10	是否显示:	€
是否作为查询条件:	: •	显示宽度:			
查询条件表达式:	= •	条件是否必填:		条件默认值:	
是否范围查询:		条件2是否必填:		条件2默认值:	
条件是否快码:		快码类型:			
条件是否LOV:		LOV栏位1:		LOV栏位2:	
		LOV栏位1名称:		LOV栏位2名称:	
LOV SQL:					
备注:					
取消(保存)					

点击保存后,再次点击"预览列表查询"按钮进入查询预览,可输入查询条件进行搜索




2.1.3、 配置动态参数

在SQL中添加动态参数并保存,如下图:

动态参数命名规范::default_<条件表达式>_<字段名称>

<条件表达式>: var_min; var_max; var_equal; var_like; var_noEqual_


<字段名称>: 可手工在行上新增一个不显示的字段,此字段会作为查询条件显示 到查询页



点击"新增字段"按钮,按照下图进行配置

字段维护				х
字段名称:	platform_code	*字段标题:	用户类型	是否启用: 🗸
字段类型:	字符 ▼	*显示顺序:	60	是否显示: □ **必须设置为不显示
是否作为查询条件:	: €	显示宽度:		若进入功能时默认查询则必须设置默认值
*查询条件表达式:	= •	条件是否必填:	☑ **必须设置为必填	条件默认值:
是否范围查询:		条件2是否必填:		条件2默认值:
条件是否快码:		快码类型:		
条件是否LOV:		LOV栏位1:		LOV栏位2:
		LOV栏位1名称:		LOV栏位2名称:
LOV SQL:				
备注:				
取消				


点击"预览列表查询"按钮



2.1.4、 配置系统环境变量

环境变量: {system.instId}、{system.platformCode}、{system.userName}、{system.userId}、{system.isAdmin};

例如(获取当前用户数据): and user_id = {system.userId},如下图:



点击"预览列表查询"按钮,只能查询到当前用户



2.2、 图表格式报表配置

2.2.1、 配置数据源

按照《一、列表报表配置》中相同的配置方式先配置一个数据源,如下图:




2.2.2、 配置图表脚本

点击"编辑图表脚本"按钮,在弹出窗口"选择图表",调整"图表标题""图表脚本"等字段中的某些值

例如:将"图表标题"内容改为{text: '用户统计', subtext: '用户分类',x:'center'}如下图:



点击保存,点击"预览图表"按钮,效果如下:



3、动态报表组配置

3.1、 基本信息配置

3.1.1、 编辑报表组

点击"新增"按钮



输入必填字段,点击"保存"按钮



3.1.2、 添加报表组包含的报表

点击"新增报表"按钮,在弹出窗口选择需要组合显示的动态报表,选择报表展示的类型等信息,完成后点击保存


动态报表选择				×	
*动态报表名称:	用户列表	是否启用: 🗹			
*动态报表类型:	列表	是否显示分页:			
*列表显示行数:	5				
备注:					
取消					

添加多个报表,如下图:



3.2、 报表组布局配置


点击"编辑布局脚本"按钮,在弹出窗口中的编辑器中画好需显示的布局格式



点击编辑器左上角的"HTML"按钮,可看到布局的HTML脚本,将"动态报表编码"作为显示区域的id值,写入脚本中,点击保存,如下图:



点击"预览"按钮,效果如下图:



4、发布动态配置功能

4.1、 菜单功能配置

进入"菜单功能管理"页面,按照其他常规功能相同的方式配置功能,其中"功能Url"字段需要特殊的配置,规则如下:

表格展示配置:功能URL值为:#/dynamicReportQuery/动态报表编码

图表展示配置:功能URL值为: #/dynamicEchartsReport/动态报表编码

报表组展示配置:功能URL值为:#/dynamicReportGroup/动态报表组编码

例如,下图:



4.2、 菜单功能权限配置


进入"菜单功能权限配置"页面,选择需配置的职责,将前面配置好的功能选中,点击"保存"按钮




4.3、 报表展示

切换到已配置动态报表的职责,点击相关功能,查看动态报表,如下列图:

列表展示



百度地图展示



报表组展示

