CLion是以IntelliJ为基础,专为开发C及C++所设计的跨平台IDE,可以在Windows、Linux及MacOS使用,我是在双系统下 ubuntu20.04下 演示的

# linux平台clion安装

- 下载
- 1. 官网下载 Download CLion: A Smart Cross-Platform IDE for C and C++ (jetbrains.com)
- 2. wget <a href="https://download.jetbrains.8686c.com/cpp/CLion-2016.2.2.tar.gz">https://download.jetbrains.8686c.com/cpp/CLion-2016.2.2.tar.gz</a>
- 解压: tar -zxvf CLion-X.tar.gz
- 运行clion.sh脚本打开clion

```
1 cd clion-201x/bin/
2 ./clion.sh
```

学校邮箱 申请免费账户


# 工具窗口工具栏

CLion工具窗口在工作区的底部和侧面。这些辅助窗口使您可以从不同角度查看项目,并提供对典型开发任务的访问。其中包括项目管理,源代码搜索和导航,运行和调试,与版本控制系统的集成以及许多其他特定任务。

鼠标悬停在此处,会打开一个菜单,可快速访问工具窗口;若单击该按钮,则会显示工窗口具栏,再次单击会隐藏。



structure



# 菜单栏

#### Refactor

<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>N</u>avigate <u>C</u>ode <u>R</u>efactor <u>Run T</u>ools VC<u>S <u>W</u>indow <u>H</u>elp</u>

### Ctrl+Alt+V 自动赋值

把选中的语句自动赋值给一个变量

```
// 根据双目模型计算 point 的位置
                    double x = (u - cx) / fx;
double y = (v - cy) / fy;
                       double depth = fx * b / (disparity.at < float > (v, u));
     //
     //
                       point[0] = x * depth;
                       point[1] = y * depth;
                       point[2] = depth;
                    point[0] = x * (fx * b / (disparity.at < float > (v, u)));
                    point[1] = y * (fx * b / (disparity.at<float>(v, u)));
                    point[2] = (fx * b / (disparity.at<float>(v, u)));
                    pointcloud.push back(point);
Ctrl+Alt+V 后
             point[0] = x * (fx * b / (disparity.at<float>(v, u)));
point[1] = y * (fx * b / (disparity.at<float>(v, u))
point[2] = (fx * b / (disparity.at<float>(v, u)));

                                                                           Multiple occurrences found
                                                                         Replace this occurrence only
             pointcloud.push_back(point);
```

#### Ctrl+Alt+P

refactor->extract->parameters 将新参数加入到函数声明中

#### Ctrl+Alt+C 定义常量,便于修改参数

refactor->extract->constant

```
double depth = fx * 0.573 / (disparity.at<float>(v, u));
按下快捷键,

| static const double d = 0.573;
| double w = (v - cy) | y,
| double depth = fx * d / (disparity.at<float>(v, u))
| point[0] = x * dept d |
| point[1] = y * depth;
| point[2] = depth;
```

#### ctrl+F6 重构


refactor-> change signature

可以应用于方法签名或类签名

对于Class, 重构可以修改其类型参数; 对于method, 此重构可以更改方法名称, 添加, 删除, 重新排序和重命名参数和异常(exceptions), 并通过调用层次结构传播新的参数和异常。

- 1. 选择要更改其签名的方法或类。
- 2. Refactor | Change Signature (Ctrl+F6)

3. 在打开的对话框中,更改内容,然后单击"重构"。 如果要预览效果,单击"preview"。



# 基础调试方法演示


clion默认的调试工具试GDB,也可以在Setting中修改为其他的调试工具。(clion把GDB的命令行调试给界面化了)

演示的代码是slambook里的chap5 (图像的基本去畸变和双目视觉)

### 打开项目

file->open


cmakelist会自动把工程根据设置进行链接,



# 配置参数

```
1 // 读取argv[1]指定的图像
2 cv::Mat image;
3 image = cv::imread(argv[1]); //cv::imread函数读取指定路径下的图像
```

run->edit configuration




需要设置编译目标, 因为工程里可同时存在多个可执行文件


■ 添加视频: clion运行图像基础操作.mkv #todo

# 断点调试


#### 设置断点


- 鼠标单击
- run->toggle breakpoint ->line breakpoint
- find






## **Evaluate Expression**






调试窗口Debugger

可以看到变量的类型和值



console窗口:输出cout的值

### 单步调试



### step into

逐语句执行, 如果该行有自定义的方法,则进入该方法内部继续执行,需要注意如果是类库中的方法,则不会进入方法内部。

以双目视觉的为例,在56行设置断点,点击step into 会进入方法内部

```
ch5 ⟩  stereo ⟩  stereoVision.cpp ⟩
                 ⊕ ‡ ₩- ⊩
  ₽ Project
                              🛕 CMakeLists.txt 🗴 📴 stereoVision.cpp 🗴
pointcloud.push back(point);
                              53
                              54
    ▶ 🗀 imageBasics
                              55
                                            cv::imshow("disparity", disparity / 96.0
                              56
rgbd 🖿 🗀
                              57
                                            cv::waitKey(0);
    ▼ 🗖 stereo
                              58
                                            // 画出点云
 Structure
       ⚠ CMakeLists.txt
                               59
                                            showPointCloud(pointcloud);
                              60
                                            return 0;
       ■ 1eft.png
                              61
       ight.png
                              62
       stereoVision.cpp
                              63
                                        void showPointCloud(const vector<Vector4d,</pre>
   Debug: imageBasics
       Debugger ■ Console →
       Frame→" Wariables→" > GDB
                     margc = {int} <optimized out>
    П
                     argv = {char **} <optimized out>
        🖪 main s
                    ▶ = 1eft = {cv::Mat}
 vorites
       1ibc
                   right = {cv::Mat}
                     sgbm = {cv::Ptr<cv::StereoSGBM>}
如下图
    void showPointCloud(const vector<Vector4d, Eigen::aligned allocator<Vector4d>> &pointcloud)
        if (pointcloud.empty()) {
           cerr << "Point cloud is empty!" << endl;</pre>
           return:
        pangolin::CreateWindowAndBind("Point Cloud Viewer", 1024, 768);
```

#### force step into



强制单步跳入方法内部,和step into功能类似,主要区别在于:如果当前行有任何方法,则不管该方法是我们自定义还是**类库**提供的,都能跳入到方法内部继续执行

### step out

从方法内部跳出,返主函数

#### run to cursor



自动调试到光标所在行

#### 断点管理区

#### 重新调试



点击该按钮会停止目前的应用,并且重新启动.

#### 暂停和恢复



Pause Program(下) 暂停应用的执行;




Resume Program (上)

- 1. 恢复暂停的程序
- 2. 设置多个断点的情况下,点击此按钮程序会从当前断点移动到下一个断点处,两个断点之间的代码自动被执行

#### 显示所有断点

设置的断点比较多,一个页面显示不完全,可以点击左边两个圈圈的按钮,能直观看到所有的断点,可对断点进行删除、修改属性等操作



#### 一键清除所有断点



不用傻乎乎的手动取消所有断点了

## 自动变量

```
Debug stereoVision
      C
           Debugger
                        Console →"
 Favorites
                             Variables→
               Frame →
                                     argc
                                                     show values
              main
                                     left
 0
             Debug
                                  TODO
                             6:
                                              ∟ CMa
inline
                            left: cv::Mat
 cv::Mat left = cv::imread(left file, 0);
 cv::Mat right = cv::imread(right_file, 0);
                              right: cv::Mat
 ::Ptr<cv::StereoSGBM>
 disparity_sgbm.convertTo(disparity, CV_32F, 1.0 / 16.0f);
 cout << "读取图片完成." << endl:
|--|--|
```

### ubuntu下录屏软件

Simple Screen Recorder

```
#添加源sudo add-apt-repository ppa:maarten-baert/simplescreenrecorder#更新源sudo apt-get update#安装sudo apt-get install simplescreenrecorder
```

我分享中的小视频都是用这个软件录制的

# Q&A

## 命令行 和IDE 输出路径不同

命令行默认的输出路径是 二进制文件所在的路径

如果把IDE的working directory设置为二进制所在路径,则输出路径是一致的

# release模式 VS debug模式

# cmake debug和release设置

方式1: 显式指定

```
1 mkdir Release
2 cd Release
3 cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ...
4 make
```

#### 或者

```
1  mkdir Debug
2  cd Debug
3  cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug ..
4  make
```

方法2: 在Cmakelists.txt 中设置编译模式为debug or Release

```
1 SET(CMAKE_BUILD_TYPE "Debug")
2 or
3 SET(CMAKE_BUILD_TYPE "Release")
```

## debug和release模式的不同

debug模式会给定义的变量等额外的分配内存,在调试时能看到具体的变量值,速度慢 release模式会引入很多优化,断点不可用

一般情况下使用debug进行开发,release进行编译

【相关博客】 【C++】 Debug模式和Release模式的区别 - Y先森0.0 - 博客园 (cnblogs.com)

cmakelists其他语法

```
1 # CMAKE_CXX_COMPILER: 指定C++编译器
2 # 如果是gcc编译器,则在编译选项中加入c++11支持
3 set(CMAKE_CXX_FLAGS "-std=c++11 ${CMAKE_CXX_FLAGS}")
```