类型转换



类型转换

- 数据有不同的类型,不同类型数据之间进行混合运算时必然涉及到类型的转换问题。
- C++转换方式:
 - □ 自动类型转换(隐式转换): 遵循一定的规则, 由编译系统自动完成。
 - □ 强制类型转换: 把表达式的运算结果强制转换成所需的数据类型。
- ■C++自动执行很多类型转换:
 - □ 将一种算数类型的值赋值给另一种算数类型的变量时;
 - □ 表达式中包含不同类型时;
 - □ 将参数传递给函数时。

double d = 5;

double d = 2.0; int i = 10; double x = d + i;



▶ 初始化和赋值进行的转换

■ 值赋值给取值范围更大的类型:

short
$$s = 12$$
;
int $i = s$;

■ 值赋值给取值范围小的类型:

double
$$d = 3.1415926$$
;

float
$$f = d$$
;

潜在的数值转换问题

转换	潜在的问题
较大的浮点类型转换为	精度降低,值可能超出目标类型
较小的浮点类型	的取值范围,结果不确定。
浮点类型转换为整型	小数部分丢失,值可能超出目标 类型的取值范围,结果不确定。
较大的整数类型转换为	值可能超出目标类型的取值范围,
较小的整数类型	通常只赋值右边的字节。

■ 0赋值给bool变量时,将被转换为false,非零值转换为true



▶ 表达式中的转换

- 同一个表达式中包含多种不同的算数类型时, C++将执行两种自动转换:
 - □ 首先, 一些类型在出现时会自动转换;
 - □ 其次,有些类型在与其他类型同时出现在表达式中时将被转换。
- 类型出现时的自动转换:
 - bool、char、unsigned char、signed char、short值转换为int, true转换为1, false转换为0, 这些被称为整型提升。
 - 如果short比int短,则unsigned short转换为int,如果长度相同,则unsigned short转换为unsigned int,从而确保在对unsigned short提升时不会丢失数据。



▶ 表达式中的转换

- 与其他类型运算时的转换:
 - □ 当运算涉及两种类型时,较小的类型将被转换为较大的类型。(如int类型和float相加时,将int转换为float)
- 编译器通过校验表来确定在表达式中执行的转换,C++11校验表顺序:
 - 如果有一个操作数类型为long double,则将另一个操作数转换为long double。
 - □ 否则,如果有一个操作数类型为double,则将另一个操作数转换为double。
 - □ 否则,如果有一个操作数类型为float,则将另一个操作数转换为float。
 - □ 否则,说明操作数都是整型,因此执行整型提升。
 - **-**



▶ 强制类型转换

- C++允许通过强制类型转换机制显式进行类型转换。
- 强制类型转换的格式:
 - ☐ (typeName) value
 - typeName (value)

将int类型num强制转换成long类型

```
long l = (long) num;
或者
long l = long (num);
```

- 强制类型转换不会修改转换的变量本身,而是创建一个新的、指定类型的值。
- 优先级的问题:
 - **□** (int) a + b
 - \Box (int) (a + b)



Thanks

