

REDES

Licenciatura en Informática Trabajo Práctico 3

Prof. Titular Disciplinar: Javier Grando Prof. Titular Experto: Mariano Schvartzman Alumno: Pablo Alejandro Hamann Legajo: VINF010782

Año: 2025

Tabla de contenido

Introducción	1
Diseño del esquema de redes	1
Configuración de switchs y VLANs	1
Diagrama de red	2
Configuración de la aparatología de red	2
Switch Principal	2
Switch Red 3: sucursal Santiago del Estero	3
Switch Red 4: sucursal Mendoza	4
Switch Red 5: sucursal Paraná	6
Router Red 1: sucursal Córdoba	7
Router Red 2: sucursal Rosario de Santa Fe	8
Router Red 3: sucursal Santiago del Estero	10
Router Red 4: sucursal Mendoza	11
Router Red 5: sucursal Paraná	12
Configuración de OSPF en los enrutadores	13
Router Red 1: sucursal Córdoba	13
Configuración para gw-cba	13
Salida para gw-cba	13
Router Red 2: sucursal Rosario de Santa Fe	13
Configuración para gw-rsf	13
Salida para gw-rsf	14
Router Red 3: sucursal Santiago del Estero	14
Configuración para gw-sde	14
Salida para gw-sde	15
Router Red 4: sucursal Mendoza	15
Configuración para gw-mdz	15
Salida para gw-mdz	15
Router Red 5: sucursal Paraná	15
Configuración para gw-prn	15
Salida para gw-prn	16
Pruebas de conectividad	17
Prueba de conectividad 1	17
Prueba de conectividad 2	17
Prueba de conectividad 3	18
Uso de Wireshark	19
Filtro utilizado:	20
Capturas de pantalla	20
Anexos	21



•	Proyecto en GitHub	21
•	Archivo de CISCO Packet Tracer	21
•	Archivo de captura de Wireshark	21



Introducción

En este trabajo práctico, está dividido en dos partes:

- 1. implementaremos protocolo de ruteo dinámico OSPF en todos los routers de la red, de forma tal que todos los dispositivos de todas las redes puedan comunicarse entre sí.
- 2. En otro apartado, se experimentará con el uso de la herramienta de captura de paquetes *WireShark* y se expondrán capturas sobre su uso.

Diseño del esquema de redes

Para la consigna, se propone partir de un modelo con 5 redes, donde 3 routers están conectados a un switch central, conformando una red central, y luego hay dos redes periféricas (Red 4 y Red 5), en donde una de ellas está conectada al router de Córdoba, y otra al router de Rosario de Santa Fe. El diseño aprovecha lo trabajado en prácticas anteriores, manteniendo dos redes previas:

- Córdoba (ahora Red 1) y
- Rosario de Santa Fe (ahora Red 2).

Se agregan tres nuevas redes:

- Santiago del Estero (Red 3),
- Mendoza (Red 4, conectada a Córdoba) y
- Paraná (Red 5, conectada a Rosario de Santa Fe).

Cada red cuenta con su propio servidor DHCP para asignar IPs de manera dinámica. La conexión directa que existía en el TP anterior entre Córdoba y Rosario se reemplaza por el switch central.

Para finalizar todo, y cumpliendo con uno de los objetivos principales de este TP, se configura **OSPF** en todos los routers, y se verifica luego la comunicación entre todos los dispositivos de la red.

Configuración de switchs y VLANs

Respecto los switchs de cada red, se mantiene el uso de switch-PT de 8 puertos, configurados con 2 puertos RJ45 1GbE (en modo Access) + 6 puertos FO MM 1GbE (en modo TRUNK). El switch central en cambio, utiliza puertos de FO SM (en vez de MM), de forma tal que el medio físico de la red de redes sea una red de fibra monomodo.

La VLAN de comunicación interredes (esto es, routers y switches), es la **VID 999**. El segmento de red configurado es el 99.99.99.0/8 y para las redes periféricas: 111.111.0/16 y 222.222.222.0/16. Tabla de diagrama de red TodoSport-WAN (red central):

VLAN ID	999
Red	99.99.99.0
Rango utilizable	99.99.99.1 - 99.255.255.254
Broadcast	99.255.255.255
Máscara de Subred	255.0.0.0
Máscara comodín	0.255.255.255
CIDR	/8

Tabla de diagrama de red TodoSport-WAN1 (red periférica Córdoba – Mendoza):

e diagrama de red 10000	port-WANT (red periferica Cordoba – Meridoza)
VLAN ID	991
Red	111.111.111.0
Rango utilizable	111.0.0.1 - 111.255.255.254
Broadcast	111.255.255.255
Máscara de Subred	255.0.0.0
Máscara comodín	0.255.255.255
CIDR	/8


Tabla de diagrama de red TodoSport-WAN2 (red periférica Rosario de Santa Fe – Paraná):

VLAN ID	992
Red	222.222.222.0
Rango utilizable	222.0.0.1 - 222.255.255.254



Broadcast	222.255.255.255
Máscara de Subred	255.0.0.0
Máscara comodín	0.255.255.255
CIDR	/8

Diagrama de red



En el diagrama se observan: 3 routers conectados a un switch central, y dos redes periféricas, una conectada al router de la red de Córdoba y otra conectada a la red de Rosario de Santa Fe.

Configuración de la aparatología de red

Switch Principal

Para el switch principal «sw-core», se aplicó la siguiente configuración:

```
Prompt
                                        Comandos !comentados
             Switch> ! Ingresar al modo de administración
             Switch> enable
             Switch# ! Configurar por terminal
             Switch# configure terminal
     Switch (config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
     Switch (config) # hostname sw-core
   sw-core (config) # ! Configuración de la VLAN 2772: TodoSport-WAN
   sw-core (config) # vlan 999
   sw-core (config) # name TodoSport-WAN
   sw-core (config) # exit
   sw-core (config) # ! Configuración IP sobre VLAN 2772: TodoSport-WAN
  sw-core (config) # interface vlan 999
sw-core (config-if) # description "TodoSport-WAN"
sw-core (config-if) # ip address 99.99.99.99 255.0.0.0
sw-core (config-if) # no shutdown
sw-core (config-if) # exit
   sw-core(config) # ! Config. de los puertos FO SM en modo TRUNK
    sw-core(config) # ! El uso de interface range no funciona, asi que
    sw-core(config) # ! configuramos cada interfaz, una por una
```



```
sw-core(config) # interface GigabitEthernet0/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
  sw-core(config) # interface GigabitEthernet1/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet2/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet3/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
  sw-core(config) # interface GigabitEthernet4/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet5/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet6/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet7/1
sw-core(config-if) # switchport mode trunk
sw-core(config-if) # exit
   Sw-core(config) # ! Config. de los puertos RJ45 en modo Access (VLAN 2772)
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet8/1
sw-core(config-if) # switchport mode access
sw-core(config-if) # switchport access vlan 999
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # interface GigabitEthernet9/1
sw-core(config-if) # switchport mode access
sw-core(config-if) # switchport access vlan 999
sw-core(config-if) # exit
   sw-core(config) # exit
   sw-core(config)# ! Guardar configuración
           sw-core# write memory
           sw-core# exit
```

Switch Red 3: sucursal Santiago del Estero

Para el switch de la sede Santiago del Estero «sw-core-sde», se aplicó la siguiente configuración:

```
Prompt
                                            Comandos !comentados
                Switch> ! Ingresar al modo de administración
                Switch> enable
                Switch# ! Configurar por terminal
                Switch# configure terminal
        Switch(config)# ! Establecer nombre DNS del dispositivo
        Switch (config) # hostname sw-core-sde
        Switch (config) # ! Configuración de VLANs
        Switch(config) # vlan 300
        Switch (config) # name Tecnica-SDE
        Switch (config) # exit
        Switch(config) # vlan 301
        Switch(config) # name Suc-SantiagoDelEstero
        Switch (config) # exit
        Switch (config) # ! Configuración IP sobre VLAN 300: Tecnica-SDE
   sw-core-sde(config) # interface vlan 300
sw-core-sde(config-if) # description Tecnica-SDE
sw-core-sde(config-if) # ip address 172.16.30.2 255.255.255.0
sw-core-sde(config-if) # no shutdown
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config)#! Configuración de la puerta de enlace
   sw-core-sde(config)# ip default-gateway 172.16.30.1
```



```
sw-core-sde(config)# ! Definición de las VLANs
  sw-core-sde(config) # interface vlan 301
sw-core-sde(config-if) # description Suc-SantiagoDelEstero
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface vlan 666
sw-core-sde(config-if) # description WiFi-Clientes
sw-core-sde(config-if) # exit
  sw-core-sde (config) # ! Config. de los puertos de FO hacia switches en modo TRUNK
  sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet0/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
  sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet1/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet2/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet3/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet4/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet5/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
  sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet6/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 301
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # ! Configuración de un puerto access p/el servidor DHCP
  sw-core-sde(config) # interface GigabitEthernet7/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode access
sw-core-sde(config-if) # switchport access vlan 300
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # ! Config. de los puertos RJ45 (sobre VLAN Tecnica)
   sw-core-sde(config) # interface range GigabitEthernet8/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-sde(config-if) # exit
   sw-core-sde(config) # interface range GigabitEthernet9/1
sw-core-sde(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-sde(config-if) # exit
  sw-core-sde(config) # exit
   sw-core-sde(config)# ! Guardar configuración
           sw-core-sde# write memory
           sw-core-sde# exit
```

Switch Red 4: sucursal Mendoza

Para el switch de la sede Mendoza «sw-core-mdz», se aplicó la siguiente configuración:

```
Prompt

Comandos !comentados

Switch>! Ingresar al modo de administración
Switch> enable
Switch#! Configurar por terminal
Switch# configure terminal
Switch(config)#! Establecer nombre DNS del dispositivo
Switch(config)# hostname sw-core-mdz
```



```
Switch (config) # ! Configuración de VLANs
        Switch (config) # vlan 400
        Switch (config) # name Tecnica-MDZ
        Switch (config) # exit
        Switch (config) # vlan 401
        Switch (config) # name Suc-Mendoza
        Switch (config) # exit
        Switch (config) # ! Configuración IP sobre VLAN 400: Tecnica-MDZ
   sw-core-mdz(config) # interface vlan 400
sw-core-mdz(config-if) # description Tecnica-MDZ
sw-core-mdz(config-if) # ip address 172.16.40.2 255.255.255.0
sw-core-mdz(config-if) # no shutdown
sw-core-mdz(config-if) # exit
  sw-core-mdz(config)# ! Configuración de la puerta de enlace
  sw-core-mdz(config) # ip default-gateway 172.16.40.1
   sw-core-mdz(config)# ! Definición de las VLANs
  sw-core-mdz(config) # interface vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # description Suc-Mendoza
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface vlan 666
sw-core-mdz(config-if) # description WiFi-Clientes
sw-core-mdz(config-if) # exit
  sw-core-mdz(config) # ! Config. de los puertos de FO hacia switches en modo TRUNK
  sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet0/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet1/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet2/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet3/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet4/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
  sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet5/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet6/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 401
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # ! Configuración de un puerto access p/el servidor DHCP
   sw-core-mdz(config) # interface GigabitEthernet7/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode access
sw-core-mdz(config-if) # switchport access vlan 400
sw-core-mdz(config-if) # exit
   sw-core-mdz(config) # ! Config. de los puertos RJ45 (sobre VLAN Tecnica)
   sw-core-mdz(config) # interface range GigabitEthernet8/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-mdz(config-if) # exit
  sw-core-mdz(config) # interface range GigabitEthernet9/1
sw-core-mdz(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-mdz(config-if) # exit
 sw-core-mdz(config) # exit
```



```
sw-core-mdz(config)# ! Guardar configuración
       sw-core-mdz# write memory
       sw-core-mdz# exit
```

Switch Red 5: sucursal Paraná

Para el switch de la sede Paraná «sw-core-prn», se aplicó la siguiente configuración:

```
Prompt
                                            Comandos !comentados
                Switch> ! Ingresar al modo de administración
                Switch> enable
                Switch# ! Configurar por terminal
                Switch# configure terminal
        Switch (config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
        Switch(config) # hostname sw-core-prn
        Switch (config) # ! Configuración de VLANs
        Switch(config) # vlan 500
        Switch (config) # name Tecnica-PRN
        Switch (config) # exit
        Switch (config) # vlan 501
        Switch (config) # name Suc-Parana
        Switch (config) # exit
        Switch (config) # ! Configuración IP sobre VLAN 500: Tecnica-PRN
   sw-core-prn(config) # interface vlan 500
sw-core-prn(config-if) # description Tecnica-PRN
sw-core-prn(config-if) # ip address 172.16.50.2 255.255.255.0
sw-core-prn(config-if) # no shutdown
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # ! Configuración de la puerta de enlace
   sw-core-prn(config) # ip default-gateway 172.16.50.1
   sw-core-prn(config)# ! Definición de las VLANs
  sw-core-prn(config) # interface vlan 501
sw-core-prn(config-if) # description Suc-Parana
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # interface vlan 666
sw-core-prn(config-if) # description WiFi-Clientes
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # ! Config. de los puertos de FO hacia switches en modo TRUNK
   sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet0/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet1/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet2/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet3/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
   sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet4/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet5/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet6/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
```



```
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 501
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # ! Configuración de un puerto access p/el servidor DHCP
  sw-core-prn(config) # interface GigabitEthernet7/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode access
sw-core-prn(config-if) # switchport access vlan 500
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # ! Config. de los puertos RJ45 (sobre VLAN Tecnica)
  sw-core-prn(config) # interface range GigabitEthernet8/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # interface range GigabitEthernet9/1
sw-core-prn(config-if) # switchport mode trunk
sw-core-prn(config-if) # exit
  sw-core-prn(config) # exit
   sw-core-prn(config) # ! Guardar configuración
           sw-core-prn# write memory
           sw-core-prn# exit
```

Router Red 1: sucursal Córdoba

Para el router «gw-cba», se mantuvo la configuración anterior, y además se configuraron en los puertos de fibra monomodo, con las VLANs definidas anteriormente. La configuración de ruteo OSPF se describirá luego en su propio apartado, para todos los routers.

```
Prompt
                                           Comandos !comentados
             Router> ! Ingresar al modo de administración
             Router> enable
             Router# ! Configurar por terminal
             Router# configure terminal
     Router(config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
      Router(config) # hostname gw-cba
     Router(config) # ! Configurar puerto RJ45: recibe IP del ISP vía DHCP
     gw-cba(config) # interface GigabitEthernet0/0
   gw-cba(config-if) # no shutdown
   gw-cba(config-if) # ip address dhcp
   gw-cba(config-if)# exit
     gw-cba(config)# ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Multimodo
     gw-cba(config)# interface GigabitEthernet1/0
   gw-cba(config-if) # no shutdown
   gw-cba(config-if) # exit
      gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 100: Tecnica-CBA
      gw-cba(config) # interface GigabitEthernet1/0.100
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 100
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.10.1 255.255.255.224
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif)# exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 101: Gerencia
     gw-cba(config)# interface GigabitEthernet1/0.101
gw-cba(config-subif)# encapsulation dot1Q 101
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.11.1 255.255.255.240
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif) # exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 102: Marketing
     gw-cba(config)# interface GigabitEthernet1/0.102
gw-cba(config-subif)# encapsulation dot1Q 102
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.12.1 255.255.255.192
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif) # exit
     gw-cba(config) # ! Configuración IP sobre VLAN 103: Ventas
     gw-cba(config) # interface GigabitEthernet1/0.103
```



```
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 103
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.13.1 255.255.255.224
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif)# no shutdown
gw-cba(config-subif) # exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 104: Compras
     gw-cba(config) # interface GigabitEthernet1/0.104
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 104
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.14.1 255.255.255.192
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif) # exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 105: Operaciones
     gw-cba(config)# interface GigabitEthernet1/0.105
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 105
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.15.1 255.255.255.192
gw-cba(config-subif) # ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif)# exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 666: WiFi-Clientes
      gw-cba(config) # interface GigabitEthernet1/0.666
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 666
gw-cba(config-subif) # ip address 172.16.254.1 255.255.254.0
gw-cba(config-subif)# ip helper-address 172.16.10.30
gw-cba(config-subif) # no shutdown
gw-cba(config-subif)# exit
     gw-cba(config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Monomodo p/conectividad
                     con red central
     gw-cba(config)# interface GigabitEthernet2/0
   gw-cba(config-if) # no shutdown
   gw-cba(config-if)# exit
     gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 999: TodoSport-WAN (red central)
     gw-cba(config) # interface GigabitEthernet2/0.999
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 999
gw-cba(config-subif) # ip address 99.99.99.1 255.0.0.0
gw-cba(config-subif)# exit
     gw-cba(config)# ! Inicializar el puerto de FO SM p/conectividad con Red 4 (Mdz)
     gw-cba(config) # interface GigabitEthernet3/0
   gw-cba(config-if)# no shutdown
   gw-cba(config-if) # exit
      gw-cba(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 991: TodoSport-WAN1 (red Cba-Mdz)
      gw-cba(config) # interface GigabitEthernet3/0.991
gw-cba(config-subif) # encapsulation dot1Q 991
gw-cba(config-subif)# ip address 111.111.111.1 255.0.0.0
gw-cba(config-subif) # exit
     gw-cba(config) # exit
             gw-cba# ! Guardar configuración
             gw-cba# write memory
             gw-cba# ! Forma alternativa de guardar configuración
             gw-cba# copy running-config startup-config
             gw-cba# ! Salir del modo de administración
             gw-cba# exit
```

Router Red 2: sucursal Rosario de Santa Fe

Para el router «gw-rsf», se mantuvo la configuración anterior, y además se configuraron en los puertos de fibra monomodo, con las VLANs definidas anteriormente. La configuración de ruteo OSPF se describirá luego en su propio apartado, para todos los routers.

```
Prompt
Comandos !comentados

Router> ! Ingresar al modo de administración
Router> enable
Router# ! Configurar por terminal
Router# configure terminal
```



```
Router(config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
      Router(config) # hostname gw-rsf
      Router(config) # ! Configurar puerto RJ45: recibe IP del ISP vía DHCP
      gw-rsf(config)# interface GigabitEthernet0/0
   gw-rsf(config-if) # no shutdown
   gw-rsf(config-if) # ip address dhcp
   gw-rsf(config-if)# exit
      gw-rsf(config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Multimodo
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0
   gw-rsf(config-if) # no shutdown
   gw-rsf(config-if) # exit
      gw-rsf(config) # ! Configuración IP sobre VLAN 200: Tecnica-RSF
      gw-rsf(config)# interface GigabitEthernet1/0.200
gw-rsf(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
gw-rsf(config-subif)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.224
gw-rsf(config-subif)# ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 201: Logistica
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0.201
gw-rsf(config-subif)# encapsulation dot1Q 201
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.21.1 255.255.255.192
gw-rsf(config-subif) # ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif)# exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 202: Legales
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0.202
gw-rsf(config-subif) # encapsulation dot1Q 202
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.22.1 255.255.255.240
gw-rsf(config-subif)# ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 666: WiFi-Clientes
      gw-rsf(config)# interface GigabitEthernet1/0.666
gw-rsf(config-subif)# encapsulation dot1Q 666
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.254.1 255.255.254.0
gw-rsf(config-subif) # ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 200: Tecnica-RSF
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0.200
gw-rsf(config-subif) # encapsulation dot1Q 200
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.20.1 255.255.255.224
gw-rsf(config-subif) # ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 201: Logistica
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0.201
gw-rsf(config-subif) # encapsulation dot1Q 201
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.21.1 255.255.255.192
gw-rsf(config-subif) # ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
      gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 202: Legales
      gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet1/0.202
gw-rsf(config-subif)# encapsulation dot1Q 202
gw-rsf(config-subif) # ip address 172.16.22.1 255.255.250.240
gw-rsf(config-subif)# ip helper-address 172.16.20.30
gw-rsf(config-subif) # no shutdown
gw-rsf(config-subif) # exit
     gw-rsf(config)# ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Monomodo p/conectividad
                      con red central
     gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet2/0
  gw-rsf(config-if) # no shutdown
```



```
gw-rsf(config-if) # exit
     gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 999: TodoSport-WAN (red central)
     gw-rsf(config)# interface GigabitEthernet2/0.999
gw-rsf(config-subif) # encapsulation dot1Q 999
gw-rsf(config-subif) # ip address 99.99.99.2 255.0.0.0
gw-rsf(config-subif) # exit
     gw-rsf(config) # ! Inicializar el puerto de FO SM p/conectividad con Red 5 (Prna)
     gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet3/0
  gw-rsf(config-if) # no shutdown
   gw-rsf(config-if)# exit
     gw-rsf(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 992: TodoSport-WAN2 (red Rsf-Prn)
     gw-rsf(config) # interface GigabitEthernet3/0.992
gw-rsf(config-subif) # encapsulation dot1Q 992
gw-rsf(config-subif)# ip address 222.222.222.1 255.0.0.0
gw-rsf(config-subif) # exit
     gw-rsf(config) # exit
             gw-rsf# ! Guardar configuración
             gw-rsf# write memory
             gw-rsf# ! Forma alternativa de guardar configuración
             gw-rsf# copy running-config startup-config
             gw-rsf# ! Salir del modo de administración
             gw-rsf# exit
```

Router Red 3: sucursal Santiago del Estero

Para el router «gw-sgo», se configuran un par de VLANs, una sobre la red TodoSport-WAN y otra para la red interna. La configuración de ruteo OSPF se describirá luego en su propio apartado, para todos los routers.

```
Prompt
                                            Comandos !comentados
             Router> ! Ingresar al modo de administración Router> enable
             Router# ! Configurar por terminal
             Router# configure terminal
      Router(config)# ! Establecer nombre DNS del dispositivo
      Router(config) # hostname gw-sde
      Router(config) # ! Configurar puerto RJ45: recibe IP del ISP vía DHCP
      gw-sde(config) # interface GigabitEthernet0/0
  gw-sde(config-if) # no shutdown
   gw-sde(config-if)# ip address dhcp
   gw-sde(config-if) # exit
      gw-sde(config)# ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Multimodo
      gw-sde(config)# interface GigabitEthernet1/0
   gw-sde(config-if) # no shutdown
   gw-sde(config-if)# exit
      gw-sde(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 300: Tecnica-SGO
      gw-sde(config)# interface GigabitEthernet1/0.300
gw-sde(config-subif)# encapsulation dot1Q 300
gw-sde(config-subif) # ip address 172.16.30.1 255.255.254
gw-sde(config-subif) # ip helper-address 172.16.30.30
gw-sde(config-subif) # no shutdown
gw-sde(config-subif) # exit
      gw-sde(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 301: SucSgoDelEstero
      gw-sde(config) # interface GigabitEthernet1/0.301
gw-sde(config-subif) # encapsulation dot1Q 301
gw-sde(config-subif)# ip address 172.16.31.1 255.255.255.0
gw-sde(config-subif) # ip helper-address 172.16.30.30
gw-sde(config-subif) # no shutdown
      gw-sde (config) # ! Configuración IP sobre VLAN 666: WiFi-Clientes
      gw-sde(config)# interface GigabitEthernet1/0.666
gw-sde(config-subif)# encapsulation dot1Q 666
gw-sde(config-subif) # ip address 172.16.254.1 255.255.254.0
gw-sde(config-subif) # ip helper-address 172.16.30.30
gw-sde(config-subif) # no shutdown
```



```
gw-sde(config-subif) # exit
     gw-sde(config)# ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Monomodo p/conectividad
                     con red central
     gw-sde(config)# interface GigabitEthernet2/0
   gw-sde(config-if)# no shutdown
   gw-sde(config-if) # exit
     gw-sde(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 999: TodoSport-WAN (red central)
     gw-sde(config)# interface GigabitEthernet2/0.999
gw-sde(config-subif) # encapsulation dot1Q 999
gw-sde(config-subif)# ip address 99.99.99.3 255.0.0.0
gw-sde(config-subif) # exit
     gw-sde(config) # exit
             gw-sde# ! Guardar configuración
             gw-sde# write memory
             gw-sde# ! Forma alternativa de guardar configuración
             gw-sde# copy running-config startup-config
             gw-sde# ! Salir del modo de administración
             gw-sde# exit
```

Router Red 4: sucursal Mendoza

Para el router «gw-mdz», se configuran un par de VLANs, una sobre la red TodoSport-WAN1 y otra para la red interna. La configuración de ruteo OSPF se describirá luego en su propio apartado, para todos los routers.

```
Prompt
                                            Comandos !comentados
             Router> ! Ingresar al modo de administración
             Router> enable
             Router# ! Configurar por terminal
             Router# configure terminal
     Router(config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
     Router(config) # hostname gw-mdz
     Router(config) # ! Configurar puerto RJ45: recibe IP del ISP vía DHCP
     gw-mdz(config) # interface GigabitEthernet0/0
   gw-mdz(config-if) # no shutdown
   gw-mdz(config-if) # ip address dhcp
   gw-mdz(config-if) # exit
     gw-mdz(config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Multimodo
     gw-mdz(config)# interface GigabitEthernet1/0
   gw-mdz(config-if)# no shutdown
   gw-mdz(config-if)# exit
     gw-mdz(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 400: Tecnica-MDZ
      gw-mdz(config) # interface GigabitEthernet1/0.400
gw-mdz(config-subif) # encapsulation dot1Q 400
gw-mdz (config-subif) # ip address 172.16.40.1 255.255.255.224
gw-mdz(config-subif) # ip helper-address 172.16.40.30
gw-mdz (config-subif) # no shutdown
gw-mdz(config-subif) # exit
     gw-mdz(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 401: SucMendoza
     gw-mdz(config)# interface GigabitEthernet1/0.401
gw-mdz(config-subif)# encapsulation dot1Q 401
gw-mdz(config-subif) # ip address 172.16.41.1 255.255.255.0
gw-mdz(config-subif) # ip helper-address 172.16.40.30
gw-mdz(config-subif) # no shutdown
     gw-mdz(config) # ! Configuración IP sobre VLAN 666: WiFi-Clientes
     gw-mdz(config)# interface GigabitEthernet1/0.666
gw-mdz(config-subif) # encapsulation dot1Q 666
gw-mdz(config-subif) # ip address 172.16.254.1 255.255.254.0
gw-mdz(config-subif) # ip helper-address 172.16.40.30
gw-mdz (config-subif) # no shutdown
gw-mdz(config-subif) # exit
     gw-mdz (config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Monomodo p/conectividad
                     con red central
     gw-mdz(config) # interface GigabitEthernet2/0
```



```
gw-mdz(config-if) # no shutdown
gw-mdz(config-if) # exit

gw-mdz(config) # ! Configuración IP sobre VLAN 991: TodoSport-WAN1 (red Cba-Mdz)
gw-mdz(config) # interface GigabitEthernet2/0.991

gw-mdz(config-subif) # encapsulation dot1Q 991

gw-mdz(config-subif) # ip address 111.111.111.2 255.0.0.0

gw-mdz(config-subif) # exit

gw-mdz(config) # exit

gw-mdz # ! Guardar configuración

gw-mdz # ! Forma alternativa de guardar configuración

gw-mdz # : Salir del modo de administración

gw-mdz # ! Salir del modo de administración

gw-mdz # exit
```

Router Red 5: sucursal Paraná

Para el router «gw-prn», se configuran un par de VLANs, una sobre la red TodoSport-WAN2 y otra para la red interna. La configuración de ruteo OSPF se describirá luego en su propio apartado, para todos los routers.

```
Prompt
                                           Comandos !comentados
             Router> ! Ingresar al modo de administración
             Router> enable
             Router# ! Configurar por terminal
             Router# configure terminal
      Router(config) # ! Establecer nombre DNS del dispositivo
     Router(config) # hostname gw-prn
     Router(config) # ! Configurar puerto RJ45: recibe IP del ISP vía DHCP
     gw-prn(config)# interface GigabitEthernet0/0
   gw-prn(config-if) # no shutdown
   gw-prn(config-if) # ip address dhcp
   gw-prn(config-if)# exit
     gw-prn(config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Multimodo
     gw-prn(config) # interface GigabitEthernet1/0
   gw-prn(config-if) # no shutdown
   gw-prn(config-if) # exit
     gw-prn(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 500: Tecnica-PRN
     gw-prn(config) # interface GigabitEthernet1/0.500
gw-prn(config-subif) # encapsulation dot1Q 500
gw-prn(config-subif) # ip address 172.16.50.1 255.255.254
gw-prn(config-subif)# ip helper-address 172.16.50.30
gw-prn(config-subif) # no shutdown
gw-prn(config-subif) # exit
     gw-prn(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 501: SucParana
      gw-prn(config) # interface GigabitEthernet1/0.501
gw-prn(config-subif)# encapsulation dot1Q 501
gw-prn(config-subif) # ip address 172.16.51.1 255.255.255.0
gw-prn(config-subif) # ip helper-address 172.16.50.30
gw-prn(config-subif) # no shutdown
     gw-prn(config)# ! Configuración IP sobre VLAN 666: WiFi-Clientes
      gw-prn(config) # interface GigabitEthernet1/0.666
gw-prn(config-subif) # encapsulation dot1Q 666
gw-prn(config-subif) # ip address 172.16.254.1 255.255.254.0
gw-prn(config-subif) # ip helper-address 172.16.50.30
gw-prn(config-subif)# no shutdown
gw-prn(config-subif) # exit
     gw-prn(config) # ! Inicializar el puerto de Fibra óptica Monomodo p/conectividad
                     con red central
     gw-prn(config) # interface GigabitEthernet2/0
   gw-prn(config-if) # no shutdown
   gw-prn(config-if)# exit
      gw-prn(config) # ! Configuración IP sobre VLAN 992: TodoSport-WAN2 (red RSF-Prn)
     gw-prn(config)# interface GigabitEthernet2/0.992
```



```
gw-prn(config-subif) # encapsulation dot1Q 992
gw-prn(config-subif) # ip address 222.222.222.2 255.0.0.0
gw-prn(config-subif) # exit
     gw-prn(config) # exit
             gw-prn# ! Guardar configuración
             gw-prn# write memory
             gw-prn# ! Forma alternativa de guardar configuración
             gw-prn# copy running-config startup-config
             gw-prn# ! Salir del modo de administración
             gw-prn# exit
```

Configuración de OSPF en los enrutadores

A continuación, se mostrarán las configuraciones realizadas en cada enrutador, para habilitar el protocolo de enrutamiento OSPF.

Router Red 1: sucursal Córdoba

Configuración para gw-cba

```
Comandos !comentados
               gw-cba> enable
               gw-cba# configure terminal
       gw-cba(config) # router ospf 1
gw-cba(config-router)# router-id 1.1.1.1
gw-cba(config-router)# network 172.16.10.0 0.0.0.31 area 0
gw-cba(config-router)# network 172.16.11.0 0.0.0.15 area 0
gw-cba(config-router)# network 172.16.12.0 0.0.0.63 area 0
gw-cba(config-router)# network 172.16.13.0 0.0.0.31 area 0
gw-cba(config-router)# network 172.16.14.0 0.0.0.63 area 0
gw-cba(config-router)# network 172.16.15.0 0.0.0.63 area 0
gw-cba(config-router) # network 99.99.99.0 0.255.255.255 area 0
gw-cba(config-router) # network 111.111.111.0 0.255.255.255 area 0
       gw-cba(config) # exit
              gw-cba# write mem
              gw-cba# exit
```

Salida para gw-cba

```
gw-cba>enable
  gw-cba#show ip ospf neighbor
 Neighbor ID Pri State
3.3.3.3 1 FULL/DR
2.2.2.2 1 FULL/BDR
4.4.4.4 1 FULL/DR
                                                                                                               Dead Time Address
                                                                                                              00:00:30 99.99.99.3 GigabitEthernet2/0.999
00:00:32 99.99.99.2 GigabitEthernet2/0.999
00:00:32 lll.lll.lll. GigabitEthernet3/0.991
                                                                FULL/BDR
 gw-cba#show ip route ospf
             Daysmow 1p route ospil

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 5 masks

172.16.20.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:49:25, GigabitEthernet2/0.999

172.16.21.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:49:25, GigabitEthernet2/0.999

172.16.22.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:49:25, GigabitEthernet2/0.999

172.16.30.0 [110/2] via 99.99.99.3, 00:49:25, GigabitEthernet2/0.999

172.16.31.0 [110/2] via 99.99.99.3, 00:49:26, GigabitEthernet2/0.999
                       172.16.41.0 [110/2] via 99.99.99.39.3, 00:04:10, GigabitEthernet2/0.999 172.16.40.0 [110/2] via 111.111.111.2, 00:46:46, GigabitEthernet3/0.991 172.16.41.0 [110/2] via 111.111.111.12, 00:02:40, GigabitEthernet3/0.991 172.16.50.0 [110/3] via 99.99.99.2, 00:45:32, GigabitEthernet2/0.999 172.16.51.0 [110/3] via 99.99.99.2, 00:01:53, GigabitEthernet2/0.999
               222.0.0.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:45:32, GigabitEthernet2/0.999
gw-cba#
```

Router Red 2: sucursal Rosario de Santa Fe

Configuración para gw-rsf

Prompt Comandos	!comentados
-----------------	-------------



```
gw-rsf> enable
    gw-rsf# configure terminal
    gw-rsf(config) # router ospf 1
gw-rsf(config-router) # router-id 2.2.2.2
gw-rsf(config-router) # network 172.16.20.0 0.0.0.31 area 0
gw-rsf(config-router) # network 172.16.21.0 0.0.0.63 area 0
gw-rsf(config-router) # network 172.16.22.0 0.0.0.15 area 0
gw-rsf(config-router) # network 99.99.99.0 0.255.255.255 area 0
gw-rsf(config-router) # network 222.222.222.0 0.255.255.255 area 0
gw-rsf(config) # exit
    gw-rsf# write mem
    gw-rsf# exit
```

Salida para gw-rsf

Router Red 3: sucursal Santiago del Estero

Configuración para gw-sde

```
Prompt

gw-sde> enable
gw-sde (config) # router ospf 1

gw-sde(config-router) # router-id 3.3.3.3

gw-sde(config-router) # network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 0

gw-sde(config-router) # network 172.16.31.0 0.0.0.255 area 0

gw-sde(config-router) # network 99.99.99.0 0.255.255.255 area 0

gw-sde(config) # exit

gw-sde# write mem

gw-sde# exit
```



<u>Salida para gw-sde</u>

```
gw-sde>enable
gw-sde#show ip ospf neighbor
                                                                 Pri State Dead Time Augusts
1 FULL/DROTHER 00:00:36 99.99.99.1
1 FULL/BDR 00:00:30 99.99.99.2
Neighbor ID
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GigabitEthernet2/0.999
                                                                                                                                                                                                                                                                                          GigabitEthernet2/0.999
                  de#show ip route ospf

111.0.0.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:48:28, GigabitEthernet2/0.999

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 5 masks

172.16.10.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.11.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.12.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.13.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.13.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.15.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.20.0 [110/2] via 99.99.99.1, 00:51:02, GigabitEthernet2/0.999

172.16.20.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:54:57, GigabitEthernet2/0.999

172.16.21.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:54:57, GigabitEthernet2/0.999

172.16.40.0 [110/3] via 99.99.99.1, 00:48:28, GigabitEthernet2/0.999

172.16.41.0 [110/3] via 99.99.99.1, 00:422, GigabitEthernet2/0.999

172.16.51.0 [110/3] via 99.99.99.2, 00:47:09, GigabitEthernet2/0.999

172.16.51.0 [110/3] via 99.99.99.2, 00:33:5, GigabitEthernet2/0.999

172.16.51.0 [110/3] via 99.99.99.2, 00:47:09, GigabitEthernet2/0.999
qw-sde#show ip route ospf
                    222.0.0.0 [110/2] via 99.99.99.2, 00:47:09, GigabitEthernet2/0.999
aw-sde#
```

Router Red 4: sucursal Mendoza

Configuración para gw-mdz

```
Prompt
                                           Comandos !comentados
              gw-mdz> enable
              gw-mdz# configure terminal
      gw-mdz(config) # router ospf 1
gw-mdz(config-router)# router-id 4.4.4.4
gw-mdz(config-router)# network 172.16.40.0 0.0.0.255 area 0
gw-mdz(config-router)# network 172.16.41.0 0.0.0.255 area 0
gw-mdz(config-router) # network 111.111.111.0 0.255.255.255 area 0
      gw-mdz(config) # exit
             gw-mdz# write mem
            gw-mdz# exit
```

Salida para gw-mdz

```
gw-mdz>enable
gw-mdz#show ip ospf neighbor
                                   Pri State
1 FULL/BDR
Neighbor ID
                                                                                                       Dead Time Address
                                                                                                                                                                                      Interface
                                                                                                                                        111.111.111.1 GigabitEthernet2/0.991
                                                                                                       00:00:39
1.1.1.1
Ownedz#show ip route ospf
O 99.0.0.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 16 subnets, 5 masks
O 172.16.10.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991
                    172.16.10.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.11.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.12.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.13.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.14.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.15.0 [110/2] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.20.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.22.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.22.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.22.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991
                     172.16.30.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:49:03, GigabitEthernet2/0.991 172.16.31.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:06:29, GigabitEthernet2/0.991
                     172.16.50.0 [110/4] via 111.111.111.1, 00:47:46, GigabitEthernet2/0.991
172.16.51.0 [110/4] via 111.111.111.1, 00:04:12, GigabitEthernet2/0.991
             222.0.0.0 [110/3] via 111.111.111.1, 00:47:46, GigabitEthernet2/0.991
 gw-mdz#
```

Router Red 5: sucursal Paraná

Configuración para gw-prn

Prompt	Comandos !comentados
--------	----------------------



```
gw-prn> enable
    gw-prn# configure terminal
    gw-prn(config)# router ospf 1

gw-prn(config-router)# router-id 5.5.5.5

gw-prn(config-router)# network 172.16.50.0 0.0.0.255 area 0

gw-prn(config-router)# network 172.16.51.0 0.0.0.255 area 0

gw-prn(config-router)# network 222.222.222.0 0.255.255.255 area 0

gw-prn(config)# exit
    gw-prn# write mem
    gw-prn# exit
```

Salida para gw-prn



Pruebas de conectividad

Vamos a probar conectividad entre un par de equipos de distintas redes.

Prueba de conectividad 1

Desde «pc-ops40», (en su momento: 172.16.15.7) de la VLAN de Operaciones (Red 1: Córdoba), hacia «pc-ops40» (en su momento: 172.16.51.50) de la VLAN única de Sucursal Paraná (Red 5):

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ipconfig
GigabitEthernet0 Connection: (default port)
    Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FE04:68CE
IPv6 Address....:::
    IPv4 Address...: 172.16.15.7
Subnet Mask...: 255.255.255.192
    Subnet Mask.....::
Default Gateway....::
172.16.15.1
Bluetooth Connection:
     Connection-specific DNS Suffix..:
    Link-local IPv6 Address....:::
IPv6 Address....::
    IPv4 Address...... 0.0.0.0 Subnet Mask...... 0.0.0.0
    Default Gateway....::
C:\>ping 172.16.51.50
Pinging 172.16.51.50 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.51.50: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 172.16.51.50: bytes=32 time=lms TTL=125
Reply from 172.16.51.50: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 172.16.51.50: bytes=32 time=llms TTL=125
Ping statistics for 172.16.51.50:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1lms, Average = 5ms
C:\>tracert 172.16.51.50
Tracing route to 172.16.51.50 over a maximum of 30 hops:
                      0 ms
10 ms
0 ms
0 ms
                                  0 ms
0 ms
0 ms
                                 0 ms 172.16.15.1
0 ms 99.99.99.2
0 ms 222.222.222.2
0 ms 172.16.51.50
        0 ms
0 ms
       0 ms
Trace complete.
```

Prueba de conectividad 2

Desde «pc-sde1», (en su momento: 172.16.31.50) de la VLAN única de Sucursal Santiago del Estero (Red 3), hacia «pc-mdz2» (en su momento: 172.16.41.51) de la VLAN única de Sucursal Mendoza (Red 4):



```
GigabitEthernet0 Connection:(default port)
     Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FE43:2179
IPv6 Address....::
IPv4 Address....: 172.16.31.50
       Subnet Mask..... 255.255.255.0
     Default Gateway....::: 172.16.31.1
Bluetooth Connection:
     Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address....::
IPv6 Address...::
     0.0.0.0
C:\>ping 172.16.41.51
Pinging 172.16.41.51 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.41.51: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 172.16.41.51: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 172.16.41.51: bytes=32 time<lms TTL=125
Reply from 172.16.41.51: bytes=32 time=22ms TTL=125
Ping statistics for 172.16.41.51:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = Oms, Maximum = 22ms, Average = 5ms
 C:\>tracert 172.16.41.51
 Tracing route to 172.16.41.51 over a maximum of 30 hops:
                     0 ms 1 ms 172.16.31.1
0 ms 0 ms 99.99.99.1
0 ms 0 ms 111.111.111.2
12 ms 0 ms 172.16.41.51
        0 ms
0 ms
   3 0 ms
4 11 ms
Trace complete.
C:\>
```

Prueba de conectividad 3

Desde «pc-prn1», (en su momento: 172.16.51.51) de la VLAN única de Sucursal Paraná (Red 5), hacia «pc-mdz2» (en su momento: 172.16.41.51) de la VLAN única de Sucursal Mendoza (Red 4):



```
Default Gateway....:
                                                         0.0.0.0
C:\>ipconfig
GigabitEthernet0 Connection: (default port)
    Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address......: FE80::2D0:BAFF:FED6:8EE6

      IPv6 Address
      ::

      IPv4 Address
      : 172.16.51.51

      Subnet Mask
      : 255.255.255.0

    Default Gateway....::
                                                        172.16.51.1
Bluetooth Connection:
    Connection-specific DNS Suffix..:
Link-local IPv6 Address.....:::
    IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address...... 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0 Default Gateway....: ::
C:\>ping 172.16.41.51
Pinging 172.16.41.51 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.41.51: bytes=32 time<lms TTL=124
Ping statistics for 172.16.41.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>tracert 172.16.41.51
Tracing route to 172.16.41.51 over a maximum of 30 hops:
                                                      172.16.51.1
        0 ms 0 ms 0 ms 172.16.51.1

0 ms 0 ms 12 ms 222.222.222.1

0 ms 0 ms 10 ms 99.99.99.1

0 ms 1 ms 0 ms 111.111.111.2

0 ms 0 ms 0 ms 172.16.41.51
Trace complete.
```

Uso de Wireshark

Otra de las consignas para el presente TP, consiste en mostrar el uso de la aplicación *Wireshark* realizando una captura real (fuera del simulador) en donde se detalle el proceso de conexión y desconexión TCP. Con este objetivo presente, accederemos al sitio www.21.edu.ar para realizar la captura, y utilizaremos filtros para mostrar el resultado.


Dado que la cantidad de tráfico en un equipo moderno es constante y elevada, y qe WireShark captura todo, para filtrar la misma, utilizaremos IP de destino y protocolo. Así:




Filtro utilizado:

```
(ip.addr == 104.22.12.115 || ip.addr == 104.22.13.115 || ip.addr == 172.67.14.63) && (tcp.port == 80 || tcp.port == 443)
```

Capturas de pantalla



Captura de pantalla 2:





Anexos

- Proyecto en GitHub
 - Enlace del repositorio creado para el desarrollo de los TPs de esta materia: https://github.com/linkstat/redes
- Archivo de CISCO Packet Tracer
 - Enlace del archivo de simulador utilizado para el desarrollo de este documento: https://github.com/linkstat/redes/blob/main/pt/HAMANN-PABLO-ALEJANDRO-TP3.pkt
- Archivo de captura de Wireshark
 - Enlace del archivo de Wireshark utilizado para la captura de paquetes mostrada en este documento:
 - https://github.com/linkstat/redes/blob/main/pcap/TP3-Captura-WireShark.pcapng