試して覚えるPacemaker入門 排他制御編



オープンソースカンファレンス2015 Tokyo/Fall LinuxHA-Japan 飯田 雄介

自己紹介

■ 名前

□ 飯田 雄介(いいだ ゆうすけ)

■ 所属

□ Linux-HA Japanプロジェクト

■ 主な活動

- Pacemaker本体の機能改善や、外部ツールの開発を行っています。
- □ Linux-HA Japanからpm_logconvやpm_crmgenといったツールを提供しています。

本日のおはなし

- 高可用(HA)クラスタにとって重要な機能の一つである排他制御機能について、その重要性やデモを通して実際どのように動くのかを解説していきます。
- 話題
 - Pacemakerとは?
 - なぜクラスタには排他制御が必要なのか?
 - Pacemakerの排他制御機能を紹介
 - デモを使ったSTONITHの実演


そもそもPacemakerを 知らない人のために

Pacemakerとは?


■ Pacemaker(ペーすめーかー)とはオープンソースで開発されている高可用クラスタソフトウェアのことです。

Pacemakerは障害が発生するとそれを検知し、自動的に サービスをフェイルオーバすることでシステムの可用性を高 めてくれます。

Pacemakerによるフェイルオーバのイメージ (故障発生時)



Pacemakerによるフェイルオーバのイメージ (フェイルオーバ後)



サービスが継続できなくなる2つの障害

■ HAクラスタには発生するとサービス継続不能に陥ってしまう 致命的な2つの障害が存在します。

- 1. スプリットブレイン
- 2. <u>リソースの停止故障</u>


これら2つの障害からクラスタを救うためには 「<u>排他制御機能」</u>が必要となります!

スプリットブレインとは?

- どんな障害なのか?
 - □ クラスタを組んでいるノード間をつなぐインターコネクト通信が全て切断されてお互いの状態が把握できなくなったPacemakerが、それぞれのノードでリソースを起動し始めてしまう状態のことです。
- クラスタはどうなってしまう?

それぞれのノードで起動したリソースが2重で書き込みを行うことで、データが破壊されてしまいサービスが復旧不可能な状態になってしまいます。

スプリットブレインによるサービス停止のイメージ




リソースの停止故障とは?

- どんな障害なのか?
 - Pacemakerが管理しているリソースが停止できなくなってしまった状態のことです。
 - 例えば・・プロセスの書き込みが継続して行われているため共有ディスクを アンマウントすることができない状態など
- クラスタはどうなってしまう?

停止に失敗したリソースはどのノードにもフェイルオーバする ことができないため、サービスが継続不可能な状態となってし まいます。

リソース停止故障によるサービス停止のイメージ



もう一度念押し

これらの障害が発生した時にリソースの重複起動やサービス停止を防ぐために排他制御機能が必要です!

Pacemakerの備える 排他制御機能を紹介

Pacemakerの備える排他制御機能

■ Pacemakerでは次に挙げる3つの排他制御機能を使用することができます。

- 1. STONITH(読み:すとにす)
 - <u>ノードの電源操作を行う排他制御機能</u>
- 2. SFEX(読み:えすえふい―えっくす)
 - ⇒ 共有ディスクを使った排他制御機能
- 3. VIPcheck(読み:びっぷちぇっく)

排他制御機能の対応範囲

■ 下記は各排他制御機能と障害発生時のサービス継続性を 表す対応表です。

□ ○:サービス継続可能

□ ×:サービス継続不可能

STONITHは障害に対する、 対応範囲が最も広い!

障害パターン	排他制御なし	STONITH	SFEX	VIPcheck
スプリットブレイ ン	×	0	0	0
リソースの停止 故障	×	0	×	×

STONITHについて紹介

STONITHとは?

■ STONITHとは制御が利かなくなったノードの電源を強制的に停止してクラスタから「強制的に離脱(Fencing)」させる機能のことです。

■ 下記の英文の頭文字を取って作られています。

Shoot-The-Other-Node-In-The-Head I


STONITHプラグイン

■ Pacemakerには、環境に合わせて使える様々なSTONITHプラグインが標準装備されています。


サーバに搭載されている電源 管理デバイスに合わせて使い 分けてください。

目的	プラグイン名
フェンシング(電源断)制御	ipmi (IPMIデバイス用) libvirt (KVM,Xen等 仮想マシン制御用) ec2(AmazonEC2用) などなど
サーバ生死確認、相撃ち防止	stonith-helper

STONITHによる排他制御のイメージ (スプリットブレイン時)



STONITHによる排他制御のイメージ (リソース停止故障)




STONITHの相撃ち問題

STONITHの相撃ちという問題


- ノードの電源を強制的に停止させることでリソースを安全に フェイルオーバさせるSTONITHですが、STONITHには一つ 弱点があります。
- それはスプリットブレインになった時、お互いのノードが STONITHを実行し合い「<mark>相撃ち</mark>」が起こってしまうということ です。

この問題は「stonith-helper」というSTONITHの補助プラグインを使うことで対処することができます。

STONITH相撃ちのイメージ



stonith-helperによる相撃ち阻止のイメージ




STONITHが使えない環境での排他制御方法


■ サーバが電源管理デバイスを備えていないなど、STONITH を使うことができない環境の場合、リソースの停止故障には対応できませんが、環境に合わせて次の排他制御機能を使うことができます。

機能名	機能	使用要件
SFEX	共有ディスクを使った排他制御	共有ディスクを使っている構成で使用可能
VIPcheck	仮想IPを使った排他制御	仮想IPを使っている構成で使用可能

SFEXによる排他制御のイメージ



VIPcheckによる排他制御のイメージ



STONITHの使い方


リソース定義ファイルの設定

- STONITHを使用するためにはリソース定義ファイル[※]に次に 挙げる設定を行います。
 - □ STONITH機能の有効化設定
 - □ STONITHプラグインの設定
 - STONITHプラグインの実行順序設定
 - □ リソース停止故障時にSTONITHを発動させる設定

※リソース定義ファイルとは、Pacemakerに管理させるサービスの情報やクラスタ全体の設定を行うファイルのことです。


STONITH機能の有効化設定

■ STONITH機能を有効化するためリソース定義ファイルに下 記の設定を行います。



STONITHプラグインの設定

- STONITHプラグインに関する設定もリソース定義ファイルに設定しま す。
- 下記に物理マシン環境で一般的に使用されるipmiプラグインの設定 例を提示します。



プラグインのパラメータ解説(ipmi)

■ 下記はipmiプラグインに設定するパラメータの解説です。

パラメータ名	意味
hostname	このプラグインを使ってSTONITHする対象のホスト名を指定します。
ipaddr	STONITH対象のノードに搭載されている IPMIデバイスの IPを指定します。
userid	IPMIデバイスにログインするためのユーザ IDを指定します。
passwd	IPMIデバイスにログインするためのパスワードを指定します。
interface	使用するIPMIインタフェースを指定します。

プラグインのパラメータ解説(stonith-helper)

■ 今回のデモで使うstonith-helperプラグインのパラメータです。

パラメータ名	意味
pcmk_reboot_retries	プラグインがreboot処理に失敗した時に、やり直す回数を指定します。
hostlist	このプラグインを使って STONITHする対象のホスト名を指定します。
dead_check_target	対象ノードの電源が完全に落ちている事を確認するための設定 ノードに割り当てられている IPを全て指定します。
standby_check_command	相撃ち回避用の設定 スプリットブレインになった時、自ノードが Activeノードであると判定するためのコマンドを設定します。 コマンドのリターンコードが "0"なら自ノードを Activeと判定します。 Standbyだと判定されたノードは一定時間 sleepを実行して STONITHされるのを待ちます。
run_online_check	スプリットブレイン時以外では相撃ち回避処理を実行する必要はありません。 "yes"を設定することでスプリットブレイン時以外では相撃ち回避用の sleepが実行されなくなります。

プラグインのパラメータ解説(libvirt)

■ 同じくデモで使用しているlibvirtプラグインのパラメータで す。

パラメータ名	意味
hostlist	このプラグインを使ってSTONITHする対象のホスト名を指定します。
hypervisor_uri	仮想マシンが起動しているホストマシンのアドレスを指定します。

STONITHプラグインの実行順序設定

- STONITHプラグインを複数設定した場合、下記の設定を行うことでプラグインを実行する順番を制御することができます。
 - プラグインの実行に失敗した場合、次に指定したプラグインが実行されるという動きになります。

```
fencing_topology \
server01: prmHelper1-1 prmLibvirt1-2 \
server02: prmHelper2-1 prmLibvirt2-2
```

STONITH対象のノード名を指定します。

STONITHプラグインのリソースDをスペース区切り で指定します。

指定したプラグインは左から順番に実行されます。 ここでは"stonith-helper → libvirt"の順番で実行されるように設定しています。

リソース停止故障時に STONITHを発動させる設定

リソース停止故障時にSTONITHを発動させるには下記のように リソースのopにon-failの設定を行います。

```
primitive prmDB ocf:heartbeat:pgsql \
    params \
         pgctl="/usr/pgsql-9.4/bin/pg ctl" \
         psql="/usr/pgsql-9.4/bin/psql" \
         pgdata="/pgsqldb/data" \
         start_opt="-p 5432" \
         pgdba="postgres" \
                                                                        オペレーション失敗時にSTONITHを実
         pgport="5432" \
                                                                         行させるには"fence"を設定します。
         pgdb="template1" \
    op start interval="0s" timeout="120s" on-fail="restart" \
                                                                         STONITHを無効にしている環境でば
                                                                         block"を設定しましょう。
    op monitor interval="30s" timeout="30s" on-fail="restart" \
    op stop interval="0s" timeout="120s" on-fail="fence"
```

デモ環境の説明と準備

デモ環境について

- デモ環境には仮想マシンを2台使います。
 - □ OSはCentOS7.1を使用します。
 - □ Pacemaker-1.1.13がインストールしてあります。
 - TracサービスがActive/Standbyで動作する環境を構築してあります。

デモ環境で使うリソース

- デモ環境では次に挙げるものをリソース化して管理しています。
 - □ サービスリソース
 - apache
 - pgsql
 - ➤ IPaddr2 (仮想IPの管理)
 - ➤ Filesystem (マウントの管理)
 - □ 監視リソース
 - ping(ネットワークを監視するリソース)
 - ➤ diskd(ディスクを監視するリソース)
 - □ STONITHプラグイン
 - ➤ <u>stonith-helper</u>(STONITHの動作を補助するプラグイン)
 - ➤ <u>libvirt(KVMなどの仮想マシンを再起動させるプラグイン)</u>

STONITHによる相撃ちを回避 するため stonith-helperを使用 します。

今回のデモは仮想環境で行うため、電源操作プラグインに libvirtを使用します。

デモ環境のイメージ インターネット WEBアクセス サービスLAN eth3 eth3 【仮想IP】 【サービスリソース】 192.168.1.100 Filesystem IPaddr2 pgsql インターコネクト1 apache eth1 eth1 インターコネクト2 eth2 eth2 【監視リソース】 【監視リソース】 ping ping diskd × 2 $diskd \times 2$ mount 【STONITHリソース】 【STONITHリソース】 stonith-helper stonith-helper libvirt libvirt eth0 eth0 Pacemakei PostgreSQL Pacemake DB server01 (Active) server02 (Standby) Hypervisor(KVM)

では、クラスタを起動していきましょう

まずサービスが動いていないことを確認

■ 下記のアドレスにアクセスしてまだサービスが動いていないことを確認します。

http://192.168.1.100/osc2015

クラスタを起動する

■ 以下のコマンドを実行してクラスタを起動します。


- ★CentOS6向け
- # initctl start pacemaker.combined
- ★CentOS7向け
- # systemctl start pacemaker

■ クラスタを停止するコマンドはこちら

- ★CentOS6向け
- # initctl stop pacemaker.combined
- ★CentOS7向け
- # systemctl stop pacemaker

リソース定義をクラスタに読み込ませる

- crmコマンド[※]を実行してクラスタにリソース定義ファイルを読 み込ませます。
 - □ ※crmコマンドはPacemakerクラスタを操作する運用管理コマンドです。



クラスタの状態を確認する

■ クラスタの状態は「crm_mon」コマンドで確認します。

```
# ssh server01 "crm mon -fDA1"
Online: [ server01 server02 ]
 Resource Group: grpStonith1
                  (stonith:external/stonith-helper):
                                                  Started server02
   prmHelper1-1
   prmLibvirt1-2 (stonith:external/libvirt): Started server02
 Resource Group: grpStonith2
                                                  Started server01
   prmHelper2-1 (stonith:external/stonith-helper):
   prmLibvirt2-2 (stonith:external/libvirt): Started server01
                                                                       サービスがserver01上で
 Resource Group: grpTrac
                                                                       「Started」状態になっていることを
   prmFS (ocf::heartbeat:Filesystem):
                                        Started server01
                                                                      確認します。
   prmVIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                        Started server01
   prmDB (ocf::heartbeat:pgsql):
                                        Started server01
   prmWEB (ocf::heartbeat:apache):
                                        Started server01
Clone Set: clnDiskd1 [prmDiskd1]
   Started: [server01 server02]
Clone Set: clnDiskd2 [prmDiskd2]
   Started: [server01 server02]
Clone Set: clnPing [prmPing]
   Started: [server01 server02]
(省略)
```

サービスが起動できたことを確認してみよう

■ WEBブラウザを起動して、下記アドレスにアクセスします。 Tracに接続できたら無事起動完了です。

http://192.168.1.100/osc2015

このIPはリソース定義のIPaddr2リソースに 設定した仮想IPです。

デモ環境が整ったところで STONITHの動きを体験してみましょう!

今回のデモ内容

今回のデモでは次に挙げる障害が発生した時に、STONITHによって排他制御が行われてサービスが継続できることを確認します。

- 1. スプリットブレイン
- 2. リソース停止故障

スプリットブレイン

スプリットブレインによるSTONITH実行デモ


- server01とserver02をつなぐインターコネクトが切れてスプリットブレインとなる障害のデモを行います。
 - □ デモ環境は仮想マシンを使用しているため、ホスト側でインターコネクトを通しているBridgeインターフェイスを停止させ擬似的に故障を発生させます。


(ホスト)# ifdown br2 (ホスト)# ifdown br3

デモの流れと注目ポイント

- このデモで注目してもらいたいポイントはココ!
 - □ スプリットブレイン発生後、STONITHによりserver02が再起動されるところ
- デモの流れ
 - 1. ホストマシンのブリッジを停止(擬似故障)
 - 2. server01とserver02でお互いのノードの状態がわからなくなる
 - 3. server01とserver02でstonith-helperが実行される
 - 3-1. server01はpgsqlが動いているので、すぐ次のlibvirtプラグインを実行
 - 3-2. server02はpgsqlが動いていないので、sleepを実行しSTONITHされるのを待つ
 - 4. server01からlibvirtプラグインが実行されserver02が再起動
 - 5. サービスはserver01で継続される

スプリットブレイン時の動作 インターネット (故障発生時) WEBアクセス サービスLAN eth3 eth3 【仮想IP】 【サービスリソース】 192.168.1.100 Filesystem IPaddr2 pgsql apache eth1 eth1 eth2 eth2 【監視リソース】 【監視リソース】 ping ping $diskd \times 2$ $diskd \times 2$ server02の応答がなく server01の応答がなく なった・・・! なった・・・! 【STONITHリソース 【STONITHリソース】 stonith-helper stonith-helper libvirt libvirt eth0 eth0 Pacemakei PostgreSQL Pacemake DB server01 (Active) server02 (Standby) Hypervisor(KVM)





スプリットブレイン時の動作 インターネット (STONITH完了後) WEBアクセス サービスLAN eth3 eth3 【仮想IP】 【サービスリソース】 192.168.1.100 Filesystem IPaddr2 pgsql インターコネクト1 apache eth1 eth1 インターコネクト2 eth2 【監視リソース】 ping サービスはserver01 $diskd \times 2$ で継続されます。 【STONITHリソース】 stonith-helper libvirt eth0 Pacemake PostgreSQL eth0 DB server01 (Active) server02(OFFLINE) Hypervisor(KVM)

スプリットブレインによる STONITH完了後のクラスタ状態

```
# ssh server01 "crm mon -fDA1"
Online: [ server01 ]
                                                                                            STONITH完了後、STONITHが
OFFLINE: [ server02 ]
                                                                                            実行されたノードは、Pacemaker
                                                                                            が止まるため
Resource Group: grpStonith2
   prmHelper2-1 (stonith:external/stonith-helper): Started server01
                                                                                            「OFFLINE」となります。
   prmLibvirt2-2 (stonith:external/libvirt):
                                        Started server01
Resource Group: grpTrac
                                           Started server01
   prmFS (ocf::heartbeat:Filesystem):
                                                                                            サービスはserver01上で動き続
  prmVIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                           Started server01
                                                                                            けます。
   prmDB (ocf::heartbeat:pgsql):
                                           Started server01
   prmWEB (ocf::heartbeat:apache):
                                           Started server01
Clone Set: clnDiskd1 [prmDiskd1]
  Started: [ server01 ]
  Stopped: [ server02 ]
Clone Set: clnDiskd2 [prmDiskd2]
  Started: [ server01 ]
  Stopped: [ server02 ]
Clone Set: clnPing [prmPing]
  Started: [ server01 ]
  Stopped: [ server02 ]
(省略)
```

リソース停止故障

リソース停止故障によるSTONITH実行デモ

- 今回のデモではserver01でPostgreSQLプロセスを擬似的に 停止させてリソースの停止故障を発生させます。
 - □ 講演時間の関係上、デモを円滑にすすめるためpgsqlのstopタイムアウト値を短め(20s)に設定しています。

(server01)# pkill -STOP postgres


デモの流れと注目ポイント


- このデモで注目してもらいたいポイントはココ!
 - □ リソース停止故障を起こしたserver01がSTONITHにより再起動されるところ

■ デモの流れ

- 1. pgsqlプロセスをSIGSTOP(擬似故障)
- 2. pgsqlRAでmonitorタイムアウト発生
- 3. pgsqlをstop開始
- 4. pgsqlRAでstopタイムアウト発生
- 5. stopオペレーションのon-fail=fence設定に従い、server01をSTONITH(再起動)
- 6. server01のSTONITH完了後、サービスはserver02にフェイルオーバ

リソース停止故障時の動作 インターネット (故障発生時) WEBアクセス サービスLAN eth3 eth3 【仮想IP】 【サービスリソース】 192.168.1.100 Filesystem IPaddr2 インターコネクト1 pgsql apache eth1 eth1 インターコネクト2 eth2 eth2 【監視リソース】 【監視リソース】 ping ping $diskd \times 2$ $diskd \times 2$ mount 【STONITHリソース】 【STONITHリソース】 stonith-helper stonith-helper libvirt libvirt pgsqlのmonitorオペレー ションがタイムアウトしま す。 eth0 Pacemake PostgreSQL Pacemake DB server01 (Active) server02 (Standby) Hypervisor(KVM)





リソース停止故障時の動作 インターネット (STONITH完了後) WEBアクセス サービスLAN eth3 eth3 【仮想IP】 【サービスリソース】 192.168.1.100 Filesystem IPaddr2 インターコネクト1 pgsql apache eth1 eth1 インターコ eth2 【監視リソース】 サービスはserver02へ ping フェイルオーバされま $diskd \times 2$ す。 【STONITHリソース】 stonith-helper libvirt eth0 PostgreSQL eth0 Pacemake DB server01 (OFFLINE) server02(Active) Hypervisor(KVM)

リソース停止故障による STONITH完了後のクラスタ状態

```
# ssh server02 "crm mon -fDA1"
Online: [ server02 ]
                                                                          STONITH完了後、STONITHが
OFFLINE: [ server01 ]
                                                                          実行されたノードは、Pacemaker
                                                                          が止まるため
Resource Group: grpStonith1
                                                                          「OFFLINE」となります。
                                                Started server02
  prmHelper1-1 (stonith:external/stonith-helper):
  prmLibvirt1-2 (stonith:external/libvirt):
                                        Started server02
Resource Group: grpTrac
  prmFS (ocf::heartbeat:Filesystem):
                                          Started server02
                                                                          リソースはフェイルオーバされて
  prmVIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                         Started server02
  prmDB (ocf::heartbeat:pgsql):
                                          Started server02
                                                                          server02上で起動します。
  prmWEB (ocf::heartbeat:apache):
                                          Started server02
Clone Set: clnDiskd1 [prmDiskd1]
  Started: [ server02 ]
  Stopped: [server01]
Clone Set: clnDiskd2 [prmDiskd2]
  Started: [ server02 ]
  Stopped: [server01]
Clone Set: clnPing [prmPing]
  Started: [ server02 ]
  Stopped: [server01]
(省略)
```

さいごに

- 本セッションのおさらい
 - リソースの停止故障に対応できるのはSTONITHだけ!
 - □ STONITHはスプリットブレインになってもサービスの2重起動を完全に防 ぐ!
 - Pacemakerは環境に合わせて使える多様なSTONITHプラグインを備えている!

■ Pacemakerを使う際にはクラスタをサービス停止から救う「STONITH」の導入を、ぜひご検討ください!

Linux-HA Japanの紹介



- Pacemakerの日本公式コミュニティとして「Linux-HA Japan」を運営しています。
- 下記サイトにて、Pacemaker関連の最新情報を日本語で発信しています。
 - http://linux-ha.osdn.jp/wp/
- Linux-HA JapanではPacemakerのrpmパッケージ^{※1}の配布も行っています。
 - □ ※1:Pacemaker関連パッケージをまとめてインストールを簡単にしたリポジトリパッケージ
 - rpmパッケージダウンロードはこちらから
 - http://osdn.jp/projects/linux-ha/

Linux-HA Japanメーリングリスト

- 日本におけるHAクラスタについての活発な意見交換の場として「Linux-HA Japan日本語メーリングリスト」も開設しています。
- Linux-HA Japan MLでは、Pacemaker、Corosync、DRBDなど、HAクラスタに関連する話題を歓迎しています!

- MLへの登録はこちらから!
 - http://linux-ha.osdn.jp/
 の「メーリングリスト」をクリック
- MLアドレス
 - linux-ha-japan@lists.osdn.me
 - IIIIux IIa japailelists.osail.ilic



□ ※スパム防止のために、登録者以外の投稿は許可制です

最新情報

- 10/16に「Pacemaker-repo-1.1.13-1.1」をリリースしました!
 - □ 最新のPacemakerを使いたい方は以下からダウンロードしてください。
 - http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/4154

ご清聴ありがとうございました。

【展示情報】

■ <u>206教室</u>にて「Linux-HA Japan Project」ブース展示中です!



付録:デモ環境のリソース定義ファイル(1)

```
### Cluster Option ###
property \
     no-quorum-policy="ignore" \
     stonith-enabled="true"
     startup-fencing="false"
### Fencing Topology ###
fencing_topology \
     server01: prmHelper1-1 prmLibvirt1-2 \
     server02: prmHelper2-1 prmLibvirt2-2
#### Group Configuration ###
group grpStonith1 \
     prmHelper1-1 \
     prmLibvirt1-2
group grpStonith2 \
     prmHelper2-1 \
     prmLibvirt2-2
primitive prmHelper1-1 stonith:external/stonith-helper \
     params \
          pcmk reboot retries=1 \
          hostlist="server01" \
         dead check target="192.168.1.10 192.168.11.10 192.168.12.10 192.168.122.40" \
         standby check command="/usr/sbin/crm resource -r prmDB -W | grep -qi `hostname`" \
         run online check="yes" \
     op start interval="0s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="3600s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="15" on-fail="ignore"
primitive prmLibvirt1-2 stonith:external/libvirt \
     params \
          hostlist="server01" \
         hypervisor uri="gemu+ssh://192.168.122.1/system" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
```

```
primitive prmHelper2-1 stonith:external/stonith-helper \
     params \
          pcmk reboot retries=1 \
         hostlist="server02" \
         dead check target="192.168.1.20 192.168.11.20 192.168.12.20 192.168.122.190" \
         standby check command="/usr/sbin/crm resource -r prmDB -W | grep -qi `hostname`" \
         run online check="yes" \
     op start interval="0s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="3600s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="15" on-fail="ignore"
primitive prmLibvirt2-2 stonith:external/libvirt \
     params \
         hostlist="server02" \
         hypervisor uri="gemu+ssh://192.168.122.1/system" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="3600s" timeout="60s" on-fail="restart"
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
### Group Configuration ###
group grpTrac \
     prmFS \
     prmVIP \
     prmDB \
     prmWEB
### Clone Configuration ###
clone clnPing \
     prmPing
clone clnDiskd1
     prmDiskd1
clone clnDiskd2 \
     prmDiskd2
```

付録:デモ環境のリソース定義ファイル(2)

```
### Primitive Configuration ###
primitive prmFS ocf:heartbeat:Filesystem \
          fstype="ext4" \
          run fsck="force" \
          device="/dev/vdb1" \
          directory="/pgsgldb" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="20s" timeout="40s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="fence"
primitive prmVIP ocf:heartbeat:IPaddr2 \
     params \
          ip="192.168.1.100" \
          nic="eth3" \
          cidr netmask="24" \
     op start interval="0s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="20s" on-fail="fence"
primitive prmDB ocf:heartbeat:pgsgl \
     params \
          pgctl="/usr/pgsgl-9.4/bin/pg ctl" \
          psql="/usr/pqsql-9.4/bin/psql" \
          pgdata="/pgsgldb/data" \
          start opt="-p 5432" \
          pgdba="postgres" \
          pgport="5432" \
          pgdb="template1" \
     op start interval="0s" timeout="120s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="10s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="20s" on-fail="fence"
primitive prmWEB ocf:heartbeat:apache \
     op start interval="0s" timeout="40s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="20s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="fence"
```

```
primitive prmPing ocf:pacemaker:ping \
     params \
          name="default ping set" \
          host list="192.168.1.1" \
          multiplier="100" \
          attempts="2" \
          timeout="2" \
          debug="true" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
primitive prmDiskd1 ocf:pacemaker:diskd \
     params \
          name="diskcheck status" \
          device="/dev/vdb" \
          options="-e -t 70" \
          interval="10" \
          dampen="2" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
primitive prmDiskd2 ocf:pacemaker:diskd \
     params \
          name="diskcheck status internal" \
          device="/dev/vda" \
          options="-e" \
          interval="10" \
          dampen="2" \
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" \
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
```

付録:デモ環境のリソース定義ファイル(3)

Resource Location ### location rsc location-grpTrac-1 grpTrac \ rule 200: #uname eg server01 \ rule 100: #uname eg server02 \ rule -INFINITY: not_defined default_ping_set or default_ping_set It 100 \ rule -INFINITY: not defined diskcheck status or diskcheck status eg ERROR \ rule -INFINITY: not defined diskcheck status internal or diskcheck status internal eg ERROR ### Resource Colocation ### colocation rsc_colocation-grpTrac-clnPing-1 INFINITY: grpTrac clnPing colocation rsc colocation-grpTrac-clnDiskd1-2 INFINITY: grpTrac clnDiskd1 colocation rsc colocation-grpTrac-clnDiskd2-3 INFINITY: grpTrac clnDiskd2 ### Resource Order ### order rsc order-clnPing-grpTrac-1 0: clnPing grpTrac symmetrical=false order rsc order-clnDiskd1-grpTrac-2 0: clnDiskd1 grpTrac symmetrical=false order rsc order-clnDiskd2-grpTrac-3 0: clnDiskd2 grpTrac symmetrical=false ### Resource Defaults ### rsc defaults resource-stickiness="INFINITY" \ migration-threshold="1"