# Pacemaker-1.1で始める 高可用クラスタ入門 ~私が落ちても代わりはいるもの~

2015年5月23日 OSC2015 Nagoya



Linux-HA Japan 竹下 雄大



# 本日の内容

- Pacemakerってなに?
- 最新Pacemaker-1.1.12の特徴をご紹介
- Pacemakerクラスタを構築してみよう!
- 故障時の動きを体験してみよう!
  - □リソース故障
- 今後のスケジュール





# Pacemakerはオープンソースの HAクラスタソフトです



一台のコンピュータでは得られない高い信頼性を得るために、 複数のコンピュータを結合(クラスタ化)し、 ひとまとまりとする...


ためのソフトウェアです



HAクラスタを導入すると、


故障で現用系でサービスが運用できなくなったときに、自動で待機系でサービスを起動させます

→このことを「フェイルオーバ」と言います











- ✓ Pacemakerが起動/停止/監視を制御する対象をリソースと呼ぶ
  - ✓ 例: Apache、PostgreSQL、共有ディスク、仮想IPアドレス...
- ✓ リソースの制御はリソースエージェント(RA)を介して行う
  - ✓ RAが各リソースの操作方法の違いをラップし、Pacemakerで制御できるようにしている
  - ✓ 多くはシェルスクリプト




# スプリットブレインとSTONITH (1)

✓ Pacemakerで管理されるノードはインターコネクトLANを通して、ハート ビート通信によってお互いの状態を把握しています



- ✓ ハートビート通信が途切れると・・・?
  - ✓ ACT系: SBY系がダウンしたかも?でもサービスは稼働しているからこのままでいいか
  - ✓ SBY系: ACT系がダウンしたかも!?サービス停止するかもしれないから、サービスを起動しないと!



サービスの両系起動 仮想IPアドレスの競合 共有ディスクの2重マウント(最悪の場合、データ破壊が発生)

# スプリットブレインとSTONITH (2)


- ✓ スプリットブレインを阻止するには?
- ✓ 確実(かつ最終的)な手段はこれ





# スプリットブレインとSTONITH (3)

- ✓ STONITH (Shoot The Other Node In The Head)
  - ✓ 両ACT状態になる前に、対向ノードの強制電源断を実行する機能
  - ✓ サーバ付属のリモートHW制御ボード(iLOなど)を利用
    - ✓ OSと別系統のネットワークなので信頼性が高い



主なSTONITHプラグイン	用途
ipmi	物理環境で利用 OSと別系統のネットワークを利用するため信頼性が高い ただし、iLOなどのHW制御ボードが必要
libvirt	libvirtで制御される仮想環境で利用 ホストマシンからゲストマシンを強制停止する
stonith-helper <sup>※</sup>	スプリットブレイン発生時に、下記の事象を防止する補助プラグイン (電源断は実行しない) ・正常稼働中のACTがSTONITHされること (不必要なフェイルオーバの発生) ・お互いが同時にSTONITHを実行し、両系ダウン(相撃ち)





#### 【参考】STONITHプラグインが使えない場合のスプリットブレイン対策

#### √ sfex

- ✓ 共有ディスクのsfex専用パーティションに、ディスクのロック情報を定期的に書き込む
- ✓ ACT系によりロック情報が更新されていれば、ACT系が生存していると判断し、SBY系でのリソース起動を抑止

#### ✓ VIPcheck

- ✓ SBY系からACT系のVIPに対してpingを送信
- ✓ ping応答があれば、ACT系が生存していると判断し、SBY系でのリソース起動を抑止



# 最新Pacemaker-1.1.12の特徴をご紹介



#### 2つのPacemaker

- ✓ Pacemakerには1.0系と1.1系の2種類が存在します
  - ✓ 基本機能や管理できるリソースに違いはありません
- ✓ 何が違うの?
  - ✓ コンポーネント
  - ✓ 新機能
  - ✓ 動作速度の向上
  - ✓ Pacemaker-1.0は開発・メンテナンスが終了しました
- ✓ どっちを使えばいいの??

新規導入の場合、Pacemaker-1.1の利用をお勧めします!




#### Pacemaker-1.0と1.1の比較

	Pacemaker-1.0系	Pacemaker-1.1系
対応OS(※1)	RHEL 5/6, CentOS 5/6	RHEL 6/7, CentOS 6/7
クラスタ上限(※2)	6ノード	16ノード
クラスタ起動速度	比較的遅い	早い (1.0系から7、8割程度短縮)
フェイルオーバ速度	比較的遅い	早い (1.0系から7割程度短縮)
機能		Pacemaker-1.0の機能は踏襲
		Pacemaker-1.1系でのみ利 用可能な新機能あり(※3)
実績	たくさん	これから

- ※1 Linux-HA Japan提供のリポジトリパッケージを利用する場合
- ※2 上限値や速度はLinux-HA Japanでの検証によるもの(環境により異なります)
- ※3 Pacemaker-1.1の性能、新機能の詳細については下記参照 <a href="http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/4075">http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/4075</a>

### コンポーネントの比較

- ✓ Pacemakerは、様々なコンポーネントが組み合わさって動作します
- ✓ Pacemaker-1.1でコンポーネントが刷新されました



- ✓ 運用管理機能にはcrmshを利用する前提でお話しします
  - ✓ crmshとpcsで管理コマンドなどが異なるため



# ノード管理機能にCorosyncを採用しました

- ✓ Pacemaker-1.1.12からLinux-HA Japanではノード管理機能にCorosyncを採用しました!
  - ✓ Corosyncを使用することによるメリット
    - ✓ Corosyncを使うとノード故障の検知速度が向上し、フェイルオーバ完了に要する時間を短縮することができます
    - ✓ Heartbeatでは6ノード、80リソース構成程度が限界だったが、Corosyncでは16ノード、200リソース程度までの動作実績があります

Pacemaker-1.1系の動作速度向上の主要因



# Pacemakerクラスタを 構築してみよう!

# デモ環境について (1)

- ✓ Pacemaker、Apache、PostgreSQL、Tracを使用したWEBサービスのActive/Standby構成を作ります
  - ✓ 一般的なWEBサービスに必要なリソースはすべて組み込んでいます(仮想IPや共有ディスクも含め)
- ✓ この環境では次に挙げる故障に対応できます
  - ✓ リソース故障
  - ✓ ノード故障
  - ✓ ディスク故障(内蔵・共有ディスク)
  - ✓ ネットワーク故障(サービスLAN故障)
  - ✓ インターコネクトLAN故障(スプリットブレイン)
    - ✓ ただし、STONITHではなく、sfexによる対応




# デモ環境について (2)

- ✓ デモ環境は仮想マシン2台(VMware Player)を利用します
  - ✓ ハードウェア
    - ✓ <u>CPU: 1コア、メモリ: 1GB、ディスク: 10GB</u>
  - ✓ ソフトウェア
    - OS: CentOS-6.6-x86\_64
    - ✓ PostgreSQL-9.4.1(公式サイトから取得)
    - ✓ Trac-1.0.1 (easy\_installコマンドを使ってインストール)
    - ✓ <a href="httpd-2.2.15-39">httpd-2.2.15-39</a>(OS同梱版を使用)




# こんな環境を作ります





# Pacemakerのリソースに表すと、このようになります





#### 前提条件

- ✓ 説明を簡略化するため、以下のセットアップを予め行っています
  - ✓ Apache、PostgreSQL、Tracはインストール済みで動作する状態
  - ✓ Tracは下記のアドレスでアクセスできるように構築済み
    - http://192.168.1.100/osc2015nagoya
  - ✓ selinuxとiptablesは無効化しています
- ✓ 作業はrootユーザで行います



#### Pacemakerのインストール

- 1. Pacemakerリポジトリパッケージの取得
- 2. Pacemakerのインストール



## Pacemakerリポジトリパッケージの取得

✓ Linux-HA JapanのHPからPacemakerリポジトリパッケージを取得します

http://osdn.jp/projects/linux-ha/downloads/62369/pacemaker-repo-1.1.12-1.1.el6.x86\_64.rpm/



#### Pacemakerのインストール

- ✓ 先ほど取得したRPMをインストールします
  - ✓ Pacemakerのパッケージ群(RPM)とyumリポジトリの定義ファイル(repoファイル)がローカルディスクに配置されます

```
# rpm -ivh pacemaker-repo-1.1.12-1.1.el6.x86_64.rpm

# ls /opt/linux-ha/pacemaker/rpm/
pacemaker-1.1.12-1.el6.x86_64.rpm corosync-2.3.4-
1.el6.x86_64.rpm
resource-agents-3.9.5-1.589.b6443.el6.x86_64.rpm
crmsh-2.1-1.el6.x86_64.rpm
(snip)

# ls /etc/yum.repos.d/pacemaker.repo
/etc/yum.repos.d/pacemaker.repo
```



#### Pacemakerのインストール

- ✓ yumコマンドでPacemakerをインストールします
  - ✓ 依存関係のあるパッケージは自動的にインストールされます
  - インターネットに接続できない(外部のyumリポジトリを利用できない) 場合は、インストールメディアを利用してローカルリポジトリを作成してください※1

# yum -y install pacemaker-all
(snip)
Complete!

(※1) CentOS等では、PacemakerがOSに同梱されているため、yumによりOS同梱のPacemakerがインストールされる場合があります その場合、対象のrepoファイルに下記を追記してください

exclude=pacemaker pacemaker-libs corosync cluster-glue heartbeat resource-agents




## Pacemakerクラスタを動かすための設定

- 1. corosync.confの作成
- 2. 認証鍵ファイルの作成(corosync通信用)
- 3. /etc/sysconfig/pacemakerの設定
- 4. クラスタ起動スクリプトの修正



# corosync.confの作成

- ✓ /etc/corosync/corosync.confを以下のように作成します
  - ✓ クラスタを組む全てのマシンに同じファイルを配置してください
  - ✓ 赤字の設定については自身の環境に合わせて適宜変更してく ださい



#### 認証鍵ファイルの作成

- ✓ 以下のコマンドを実行してクラスタ間通信に使用する認証 鍵ファイルを作成します
  - ✓ 生成された認証鍵ファイルをクラスタを組む全てのマ シンにコピーしてください

```
# corosync-keygen -l
# ls -la /etc/corosync/authkey
-rw-r--r-- 1 root root 128 8月 20 16:56 14
/etc/corosync/authkey
# scp -p /etc/corosync/authkey server02:/etc/corosync/authkey
```

# /etc/sysconfig/pacemakerの設定

- ✓ 本設定でPacemakerのプロセスが故障した時の振る舞い を指定できます。
  - ✓ 本設定を追加すると、Pacemakerのプロセスが故障 したノードはhalt状態となり、他のノードからはノードに 故障が発生したと判断されるようになります。

```
# vi /etc/sysconfig/pacemaker
(snip)
67 # Enable this for rebooting this machine at the time of process
(subsystem) failure
68 export PCMK_fail_fast=yes
69
(snip)
```



# クラスタ起動スクリプトの修正(1)

✓ corosyncプロセスが故障した場合にcorosyncのwatchdog を動作させるため、起動スクリプトの52行目を有効にします。

```
# vi /etc/init/pacemaker.combined.conf
(snip)
50
51 # if you use watchdog of corosync, uncomment the line below.
52 pidof corosync || false コメントアウトを外す
54 pidof crmd || stop corosync
(snip)
```

# クラスタ起動スクリプトの修正(2)

✓ クラスタ起動中にOSをshutdownした場合にクラスタを正常に停止させるため、起動スクリプトの5行目に設定を追加します

```
# vi /etc/init/pacemaker.combined.conf

(snip)
3 # Starts Corosync cluster engine and Pacemaker cluster manager.
4
5 stop on runlevel [0123456] 
6 kill timeout 3600
7 respawn (snip)
```

# クラスタを起動する

- 1. クラスタを起動する
- 2. クラスタの状態を確認する



## クラスタを起動する

- ✓ 以下のコマンドを実行してクラスタを起動します
  - ✓ Pacemaker-1.1.12からはUpstart経由(CentOS6)で起動します

# initctl start pacemaker.combined pacemaker.combined start/running, process 25490

✓ クラスタ停止コマンドはこちら

# initctl stop pacemaker.combined pacemaker.combined stop/waiting



### クラスタの状態を確認する

✓ crm\_mon<sup>※</sup>を実行してノードの状態が「Online」になっていることを確認します

```
# crm_mon -fAD1
Online: [ server01 server02 ] ◆ とを確認します。
```

※crm\_monはクラスタの状態を確認するためのコマンドです



#### クラスタにリソースを管理させる

- 1. リソース定義ファイルを作成する
- 2. リソース定義ファイルをクラスタに読み込ませる
- 3. クラスタの状態を確認する
- 4. サービスが起動したことを確認してみよう



#### リソース定義ファイルを作成する

- ✓ 今回のデモ構成では以下のものをリソース化します
  - ✓ サービスリソース
    - √ apache
    - pgsql
    - ✓ IPaddr2(仮想IPの管理)
    - ✓ Filesystem(mountの管理)
    - ✓ sfex(共有ディスクロック情報の管理)
  - ✓ 監視リソース
    - ✓ ping(ネットワークを監視するリソース)
    - ✓ diskd(ディスクを監視するリソース)



#### リソース定義ファイルをクラスタに読み込ませる

✓ crmコマンド<sup>※1</sup>を実行してクラスタにリソース定義ファイル<sup>※2</sup>を読み込ませます。

# crm configure load update osc2015nagoya.crm

「リソース定義ファイル

- ※1 crmコマンドはPacemakerクラスタを操作する運用管理コマンドです。 運用管理機能にcrmshを用いた場合に利用できます。
- ※2 リソース定義ファイルの詳細については下記参照 http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/3786



#### クラスタの状態を確認する

✓ crm\_monを実行して、リソースがActiveノード<sup>※</sup>上で「Started」状態になったことを確認します

```
# crm mon -fAD1
Online: [ server01 server02 ]
Full list of resources:
(snip)
Resource Group: grpTrac
   prmSFEX (ocf::heartbeat:sfex):Started server01
                                                                リソースがActiveノード上
   prmFS (ocf::heartbeat:Filesystem):
                                         Started server01
                                                                で「Started」状態になっ
   prmVIP (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                         Started server01
                                                                ていることを確認します。
   prmDB (ocf::heartbeat:pgsql): Started server01
   prmWEB
             (ocf::heartbeat:apache):
                                          Started server01
Clone Set: clnDiskd1 [prmDiskd1]
   Started: [ server01 server02 ]
Clone Set: clnDiskd2 [prmDiskd2]
   Started: [ server01 server02 ]
Clone Set: clnPing [prmPing]
   Started: [ server01 server02 ]
(snip)
```

※ どちらのノードがActiveノードとなるかは、リソース定義ファイルの「制約」で記述します。制約については下記参照 http://linux-ha.osdn.jp/wp/archives/3882

#### サービスが起動したことを確認してみよう

- ✓ WEBブラウザを起動して、下記アドレスにアクセスします。Tracに接続できたら無事構築完了です
  - http://192.168.1.100/osc2015nagoya

このIPはリソース定義の IPaddr2で設定した仮想IPで す。



# 故障時の動きを体験してみよう!



#### Pacemakerはどんな時にフェイルオーバしてくれるの?

- ✓ 例えば、次に挙げるような状況になった時、リソースをフェイルオーバしてくれます
  - ✓ リソース故障
    - ✓ 例)httpdプロセスが故障により停止してしまった時
  - ✓ ノード故障
    - ✓ 例)電源故障によりノードが停止してしまった時
  - ✓ ディスクやネットワークの故障




#### リソース故障によるフェイルオーバのデモ

✓ 今回のデモではActiveノードでApache(httpd)プロセスをkill コマンドで強制停止させることで、フェイルオーバを発生させ ます

# kill -9 <httpdの親プロセス>




## リソース故障によるフェイルオーバ(故障発生時)





#### リソース故障によるフェイルオーバ(故障発生後)



✓ リソース故障時は、故障したリソースだけでなく、そのリソースが属するリソースグループ全体がフェイルオーバします



#### リソース故障発生後のクラスタ状態


```
# crm mon -fAD1
(snip)
Resource Group: grpTrac
   prmSFEX
               (ocf::heartbeat:sfex):Started server02
                                                               リソースはフェイルオーバさ
            (ocf::heartbeat:Filesystem):
                                         Started server02
   prmFS
                                                              れ、Standbyノード上で起動
           (ocf::heartbeat:IPaddr2):
                                         Started server02
   prmVIP
                                                              されます
             (ocf::heartbeat:pgsql): Started server02
   prmDB
   prmWEB
              (ocf::heartbeat:apache):
                                          Started server02
Clone Set: clnDiskd1 [prmDiskd1]
                                                               「Migration summary」に故
                                                               障リソースの情報が表示され
   Started: [ server01 server02 ]
                                                               ます
Clone Set: clnDiskd2 [prmDiskd2]
   Started: [ server01 server02 ]
Clone Set: clnPing [prmPing]
                                                               「Failed actions I に故障発
   Started: [ server01 server02 ]
                                                              生時のオペレーション情報が
(snip)
                                                              表示されます
Migration summary:
* Node server01:
  prmWEB: migration-threshold=1 fail-count=1 last-failure='Mon May 18 14:04:52 2015'
* Node server02:
Failed actions:
  prmWEB_monitor_10000 on server01 'not running' (7): call=66, status=complete, last-
rc-change='Mon May 18 14:04:52 2015', queued=0ms, exec=0ms
```

(注)本来の運用では故障原因を取り除き、fail-countをクリアするなどして故障発生前の状態に戻しますが、今回のデモでは時間の都合上復旧の説明・手順は省き、一旦クラスタを再起動させる手順を取ります

#### 今後のスケジュール

- ✓ 2015/5月現在のコミュニティ動向
  - ✓ ClusterLabs(本家コミュニティ)
    - ✓ 現在Pacemaker-1.1.13のリリースへ向け、作業中
  - ✓ Linux-HA Japan
    - ✓ Pacemaker-1.1.12のRHEL7対応
    - ✓ Pacemaker-1.1.13の確認、フィードバック

# ✓ 今後のリリーススケジュール(予定)



Pacemake

### Linux-HA Japan URL

http://linux-ha.osdn.jp/

http://osdn.jp/projects/linux-ha/



Pacemaker関連の最新情報を 日本語で発信

Pacemakerのダウンロードもこ ちらからどうぞ (インストールが楽なリポジトリパッケージ を公開しています)



#### さいごに

日本におけるHAクラスタについての活発な意見交換の場として「Linux-HA Japan日本語メーリングリスト」も開設しています。

Linux-HA-Japan MLでは、Pacemaker、Heartbeat3、Corosync DRBDなど、HAクラスタに関連する話題は歓迎!

·ML登録用URL

http://linux-ha.osdn.jp/の「メーリングリスト」をクリック

・MLアドレス

linux-ha-japan@lists.osdn.me

※スパム防止のために、登録者以外の投稿は許可制です



### ご清聴ありがとうございました。



Linux-HA Japan

検索



# 【参考】osc2015nagoya.crm

```
### Cluster Option ###
property no-quorum-policy="ignore" ¥
    stonith-enabled="false" ¥
    startup-fencing="false"
### Resource Defaults ###
rsc defaults resource-stickiness="INFINITY" ¥
    migration-threshold="1"
### Group Configuration ###
group grpTrac ¥
    prmSFEX ¥
    prmFS ¥
    prmVIP ¥
    prmDB ¥
    prmWEB
### Clone Configuration ###
clone clnPing ¥
    prmPing
clone clnDiskd1 ¥
    prmDiskd1
clone clnDiskd2 ¥
    prmDiskd2
### Master/Slave Configuration ###
### Fencing Topology ###
### Primitive Configuration ###
primitive prmSFEX ocf:heartbeat:sfex ¥
    params ¥
         device="/dev/sdb1" ¥
         index="1" ¥
         lock timeout="70" ¥
         monitor_interval="10" ¥
    op start interval="0s" timeout="90s" on-fail="restart" ¥
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="block"
```

```
primitive prmFS ocf:heartbeat:Filesystem ¥
     params ¥
          fstvpe="ext4" ¥
          run_fsck="force" ¥
          device="/dev/sdb2" ¥
          options="barrier=0" ¥
          directory="/pgsqldb" ¥
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="block"
primitive prmVIP ocf:heartbeat:IPaddr2 ¥
     params ¥
          ip="192.168.1.100" ¥
          nic="eth0" ¥
          cidr netmask="24" ¥
     op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="block"
primitive prmDB ocf:heartbeat:pgsql ¥
     params ¥
          pgctl="/usr/pgsql-9.4/bin/pg_ctl" ¥
          psql="/usr/pgsql-9.4/bin/psql" ¥
          pgdata="/pgsqldb/pgdata/data" ¥
          start_opt="-p 5432" ¥
          pgdba="postgres" ¥
          pgport="5432" ¥
          pgdb="template1" ¥
     op start interval="0s" timeout="300s" on-fail="restart" ¥
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op stop interval="0s" timeout="300s" on-fail="block"
primitive prmWEB ocf:heartbeat:apache ¥
     op start interval="0s" timeout="300s" on-fail="restart" ¥
     op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
     op stop interval="0s" timeout="300s" on-fail="block"
```

# 【参考】osc2015nagoya.crm

```
primitive prmPing ocf:pacemaker:ping ¥
    params ¥
         name="default_ping_set" ¥
          host_list="192.168.1.5" ¥
          multiplier="100" ¥
          attempts="2" ¥
          timeout="2" ¥
          debug="true" ¥
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
primitive prmDiskd1 ocf:pacemaker:diskd ¥
    params ¥
          name="diskcheck status" ¥
          device="/dev/sdb" ¥
          options="-e -t 70" ¥
          interval="10" ¥
          dampen="2" ¥
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
primitive prmDiskd2 ocf:pacemaker:diskd ¥
     params ¥
         name="diskcheck status internal" ¥
         device="/dev/sda" ¥
          options="-e" ¥
          interval="10" ¥
          dampen="2" ¥
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="ignore"
### Resource Location ###
location rsc location-grpTrac-1 grpTrac ¥
    rule 200: #uname eq server01 ¥
    rule 100: #uname eq server02 ¥
    rule -INFINITY: not_defined default_ping_set or default_ping_set It 100 ¥
    rule -INFINITY: not_defined diskcheck_status or diskcheck_status eq ERROR ¥
     rule -INFINITY: not_defined diskcheck_status_internal or diskcheck_status_internal eq
ERROR
```

#### ### Resource Colocation ###

colocation rsc\_colocation-grpTrac-clnPing-1 INFINITY: grpTrac clnPing colocation rsc\_colocation-grpTrac-clnDiskd1-2 INFINITY: grpTrac clnDiskd1 colocation rsc\_colocation-grpTrac-clnDiskd2-3 INFINITY: grpTrac clnDiskd2

#### ### Resource Order ###

order rsc\_order-clnPing-grpTrac-1 0: clnPing grpTrac symmetrical=false order rsc\_order-clnDiskd1-grpTrac-2 0: clnDiskd1 grpTrac symmetrical=false order rsc\_order-clnDiskd2-grpTrac-3 0: clnDiskd2 grpTrac symmetrical=false

