## Pacemakerで簡単・手軽に クラスタリングしてみよう!

2010年6月26日 Linux-HA Japan プロジェクト 田中崇幸





## 本日の話題

- ① Pacemakerつて何?
- ② Pacemakerのコンポーネント構成
- ③ Pacemakerを動かそう!
- ④ Linux-HA Japanプロジェクトについて
- ⑤ 参考情報





## Pacemakerって何?



## 簡単に言うと・・・





### Pacemakerとは?

#### PacemakerとHeatbeatの関係 は後でお話します

オープンソースで実現する 高可用性クラスタリングソフトウェアで 実績のある「Heartbeat」の後継ソフト ウェアです

Pacemakerは、サービスの可用性向上ができるHAクラスタを可能とした、コストパフォーマンスに優れたオープンソースのクラスタリングソフトウェアです。





## HAクラスタとは?

HAは「ハイ・アベイラビリティ」(High Availability)の略で、日本語では「高可用性」と訳されます。

あるサービスを提供するノードが落ちたときに、予備機が そのサービスを引き継ぐことにより、サービスのダウンタイムを減少させ、冗長性を持たせることが目的です。






## 概要

■ Pacemakerは、故障発生を検知し、待機系サーバへフェイルオーバさせることが可能です。

■ サービス利用者には故障を意識させずにサービスを継

続して提供することが可能です。









□ 相手ノードの監視

**High**Availability

- 一定間隔で相手ノードと通信し、相手ノードの生死を確認します。 (ハートビート通信)
- 相手ノードと通信できなくなった場合に、相手はダウンしたと判断し、フェイルオーバ処理を行います。







## 「リソース」「リソースエージェント」とは?

Pacemakerではよく出てくる 言葉なのでおぼえてください!

#### ■リソース

HAクラスタにおけるリソースとは、サービスを提供するために必要な構成要素の事で、 Pacemakerが起動、停止、監視等の制御対象と するアプリケーション、NIC、ディスク等を示します。



## M

#### ■リソースエージェント(RA)


リソースエージェント(RA)とは、そのリソースと Pacemakerを仲介するプログラムになり、主に シェルスクリプトで作成されています。


Pacemakerは、リソースエージェントに対して指示を出し、リソースの起動(start)、停止(stop)、監視(monitor)の制御を行います。





- □ リソースの制御: 起動(start)、 停止(stop)、 監視(monitor)
  - 起動後は一定間隔でRAを介してリソースを監視し、正しく動作していないと判断した場合にはフェイルオーバ等の処理を実施します。





標準リソースエージェントの一例

MySQLや、Tomcat用のリソースエージェントなどもありますよ!

分類	リソース	リソースエージェント /usr/lib/ocf/resource.d/heartbeat/ /usr/lib/ocf/resource.d/pacemaker/
ファイルシステム系	ディスクマウント	Filesystem
DB系	PostgreSQL	pgsql
Web系	Apache	apache
ネットワーク系	仮想IPアドレス	IPaddr



Linux-HA Japan project 12


## м

## pgsqlリソースエージェント

監視(monitor)処理の抜粋

```
#!/bin/sh
 (省略)
pgsql_monitor() {
    if ! pgsql_status
    then
        ocf_log info "PostgreSQL is down"
        return $OCF NOT RUNNING
    fi
    if [ "x" = "x$OCF_RESKEY_pghost" ]
    then
       runasowner "$OCF_RESKEY_psql -p $OCF_RESKEY_pgport -U
$0CF_RESKEY_pgdba $0CF_RESKEY_pgdb -c 'select now();' >/dev/null 2>&1"
    else
 (省略)
```

## 例) Pacemaker と PostgreSQLリソースエージェントの関係



14

**HighAvailability** 

2

## Pacemakerの コンポーネント構成




## Pacemaker のコンポーネント構成は 複数に分かれていて 単純ではないのです...





#### Pacemaker



Heartbeat 2.x 系のリソース制御部が Pacemakerとして切り出されました。

Pacemaker

CRM: Cluster Resource Manager

Tengine: Transition Engine

Pengine: Policy engine

CCM: Cluster Consensus Membership

RA: Resource Agent




# つまり Pacemaker 単独では HAクラスタソフトとして 動作しないのです

ノード監視等を行う「クラスタ制御部」が必要..






## Corosync





Pacemakerは単独で動作させるのではなく、複数のコンポーネントの組み合わせとして提供されます。

開発コミュニティでは、クラスタソフトウェア間でのコンポーネントの 共通化を行い、コミュニティを統合していくという流れになっています。





リリース済み 大幅な機能改 善はなし 短期的な中継 ぎの位置づけ

Pacemaker

共通コンポーネント

Heartbeat 3.x

## この複数のコンポーネント構成が 少々フクザツなのです...



#### HAクラスタのリリース形態

"Pacemaker + •••" とは呼びにくいのでこの2つのリリース形態をLinux-HA Japanプロジェクトでは「Pacemaker」としています

Pacemaker

Resource agents
Cluster glue

Heartbeat 3.x

**OpenAIS** 

**OpenAIS** 

**High**Availability

Heartbeat 2.x

Corosync

**Pacemaker** 

Pacemaker + Corosync

リソース 制御部 クラスタ 制御部


Pacemaker + Heartbeat3

リソース 制御部 クラスタ 制御部

OpenAIS + Corosync

リソース <u>制御部</u> クラスタ 制御部

#### HAクラスタ開発コミュニティの状況



3

## Pacemakerを動かそう!



## Pacemakerのインストール方法は?



## Pacemaker rpmパッケージー覧

CentOS5.5(x86\_64)に、「Pacemaker + Corosync」によるHAクラスタを構築する場合の、rpmパッケージー覧です。2010年6月26日現在で公開されている最新rpmのバージョンです。

- pacemaker-1.0.9.1-1.el5.x86\_64.rpm
- pacemaker-libs-1.0.9.1-1.el5.x86\_64.rpm
- corosync-1.2.5-1.3.el5.x86\_64.rpm
- corosynclib-1.2.5-1.3.el5.x86\_64.rpm
- cluster-glue-1.0.5-1.el5.x86\_64.rpm
- cluster-glue-libs-1.0.5-1.el5.x86\_64.rpm
- resource-agents-1.0.3-2.el5.x86\_64.rpm
- heartbeat-3.0.3-2.el5.x86\_64.rpm
- heartbeat-libs-3.0.3-2.el5.x86\_64.rpm



## こんなに沢山のrpmを ダウンロードしてくるのは大変...



# しかし CentOS5系(RHEL5系)ならば、 yumを使えば インストールは簡単!





## CentOS5.5(x86\_64)の場合の Pacemakerインストール方法

※ Pacemaker + Corosync の場合の例です。

足りないライブラリのインストール

Pacemakerのインストールには、rpmパッケージ依存の関係上、libesmtp のインストールが必要です。

CentOS5.5にはlibesmtpは同梱されて無いため、download.fedora.redhat.comからダウンロードします。

# wget http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/x86\_64/libesmtp-1.0.4-5.el5.x86\_64.rpm

# rpm -ivh libesmtp-1.0.4-5.el5.x86\_64.rpm



Linux-HA Japan project 29

## M

#### ■ yumリポジトリを設定

clusterlabs.org からrepoファイルをダウンロードして、yumリポジトリを設定します。

```
# cd /etc/yum.repo.d
```

# wget http://clusterlabs.org/rpm/epel-5/clusterlabs.repo

#### <u>※ clusterlabs.repoの内容</u>

name=High Availability/Clustering server technologies (epel-5) baseurl=http://www.clusterlabs.org/rpm/epel-5 type=rpm-md gpgcheck=0 enabled=1



Linux-HA Japan project 30



#### ■ yumで簡単インストール!

#### これだけでインストール は完成!

# yum install corosync.x86 64 heartbeat.x86 64 pacemaker.x86 64

rpmの依存関係で以下のパッケージも自動的にインストールされます。

- pacemaker-libs
- corosynclib
- cluster-glue
- cluster-glue-libs
- resource-agents
- heartbeat-libs



## Pacemakerの設定方法は?



## Pacemaker では「クラスタ制御部」「リソース制御部」 それぞれの設定が必要です







## クラスタ制御部の設定(Corosync)

クラスタ 制御部

- /etc/corosync/corosync.conf
  - □クラスタの基本的な動作情報
  - □ クラスタ内の全ノードに同じ内容のファイルを配置

```
compatibility: whitetank
aisexec {
                                      corosync.confl=
service {
                                     4つのディレクティブ
                                     の設定が必要です。
totem{
logging{
```





#### □aisexec

aisexecディレクティブにはクラスタを実行するユーザとグループ を指定します。

クラスタの子プロセスは RA を実行するのに十分な権限を所有している必要があるため、rootユーザで実行するように指定します。

```
aisexec {
    user: root    実行ユーザ・グループ名    group: root }
```



Linux-HA Japan project 35



#### service

使用するクラスタに関する情報を指定します。

```
service {
  name: pacemaker
  ver: 0
}
```



Linux-HA Japan project 36

#### □totem

ノードがクラスタ内で使用するプロトコルのバージョンやオプション、暗号化などハートビート通信方法を指定します。

```
totem {
                                 暗号化無し設定
    version: 2
    secauth: off
    threads: 0
    rrp mode: none
    clear node high bit: yes
    token: 4000
    consensus: 10000
    rrp problem count timeout: 3000
    interface {
         ringnumber: 0
         bindnetaddr: 192.168.1.0
         mcastaddr: 226.94.1.1
         mcastport: 5405
```

TOKEN受信のタイムアウト値
→ 4秒応答がなければフェイル
オーバ処理を行う

リングナンバー バインドするネットワークアドレス マルチキャスト通信アドレス 受信ポート番号





#### □ logging

Pacemakerのログ出力に関する情報を指定します。

```
logging {
fileline: on
to_syslog: yes
syslog_facility: local1
syslog_priority: info
debug: off
timestamp: on
}
syslogを使用し、syslogのファシリティを「local1」に指定
syslogを使用し、syslogのファシリティを「local1」に指定
を「local1」に指定
```





#### /etc/syslog.conf

□ /etc/corosync.conf で指定したファシリティの設定が必要

/var/log/ha-log にログを出力するように設定します。 また、同内容のログを /var/log/messages に2重出力しないよう に、「local1.none」の追記も行います。

\*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;local1.none

/var/log/messages

(省略)

:

local1.\*

/var/log/ha-log



#### これでとりあえずは Pacemakerが起動します!

# service corosync start

Starting Corosync Cluster Engine (corosync): [ OK ]



起動はクラスタ制御部である corosyncを各サーバで起動します



#### 起動状態の確認

Pacemakerのコマンド /usr/sbin/crm\_mon を利用して起動状態が確認できます。

=========

Last updated: Tue Jun 15 06:31:16 2010

Stack: openais

Current DC: pm01 - partition with quorum

Version: 1.0.8-9881a7350d6182bae9e8e557cf20a3cc5dac3ee7

2 Nodes configured, 2 expected votes

0 Resources configured.

\_\_\_\_\_

Online: [pm02 pm01]

クラスタに組み込まれている ノード名が表示されます



しかしこれだけでは、 リソース制御部の設定が無いので なーんにも リソースは 起動していません...







- リソース制御部には次のような設定が必要です。
  - □ どのようなリソースをどのように扱うか
    - → Apache、PostgreSQLなど、どのリソース(アプリケーション)を起動するか?
  - □ 起動、監視、停止時に関連する時間
    - → リソースの監視(monitor)間隔は何秒にするか??
  - □ リソースの配置 などを指定
    - → リソースをどのノードで起動するか???
- 設定方法には主に2通りあります。
  - □ cib.xml にXML形式で設定を記述(従来のHeartbeat 2.x での方法)
  - □ crmコマンドで設定(Pacemakerからの新機能)



#### cib.xml

/var/lib/heartbeat/crm/cib.xml

主に、リソースの定義を設定するXMLファイルです。

```
(..略..)
<resources>
  <pri><primitive class="ocf" id="prmlpWWW" provider="heartbeat" type="IPaddr">
    <instance attributes id="prmIpWWW-instance attributes">
      <nvpair id="prmIpWWW-instance_attributes-ip" name="ip" value="192.168.0.108"/>
      <nvpair id="prmlpWWW-instance attributes-nic" name="nic" value="eth1"/>
      <nvpair id="prmIpWWW-instance_attributes-cidr_netmask" name="cidr_netmask"</pre>
value="255 255 255 0"/>
    </instance attributes>
    <operations>
      <op id="prmlpWWW-start-0s" interval="0s" name="start" on-fail="restart" timeout="60s"/>
      <op id="prmlpWWW-monitor-10s" interval="10s" name="monitor" on-fail="restart"</pre>
timeout="60s"/>
      <op id="prmlpWWW-stop-0s" interval="0s" name="stop" on-fail="fence" timeout="60s"/>
    </operations>
  XMLの記法を知る
</resources>
```




XMLの記法を知る 必要があり難しい...



#### crmコマンド

crmコマンドは、クラスタ状態を管理するためのコマンドラインインターフェイスです。







#### crmコマンド実行例

# crm

「IPaddr」リソースエージェントを使用して仮想IPを設定をするcrmコマンド例です

crm(live)# configure

crm(live)configure# primitive prmIpWWW ocf:heartbeat:IPaddr ¥ params ip="192.168.0.108" nic="eth1" ¥ cidr\_netmask="255.255.255.0" ¥ op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥ op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥ op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="fence"

crm(live)configure# commit

コミットされると、cib.xmlに反映されてリソースが起動されます。

→ つまりリソース制御部の根っこは cib.xmlなのです。

HighAvailability

#### やっぱり設定方法は わかりにくいですよね...





#### crmは恐くない!

■ 複雑なリソース制御の設定もcrmファイル編集 ツール pm-crmgenで解決!

pm-crmgenを使用すれば、テンプレートExcelファイルから簡単にリソース制御部を設定する事が可能です。

### Linux-HA Japanプロジェクトで crmファイル編集ツールを開発中!



開発版は、Linux-HA Japanプロジェクトのリポジトリより ダウンロード可能です。

http://hg.sourceforge.jp/view/linux-ha/pm-crmgen/

#### crmファイル編集ツールで簡単設定!

※ 6/26 時点での開発版での状況です

① テンプレートExcelファイルにリソース定義を記載


赤枠線の中に値を記入します。 仮想IPをActiveノードに付与する場合の例です。

**HighAvailability** 

39	#表 2-2 クラスタ設定 Primitiveリソース (id=prmIpWWW)									「IPaddr」のリソース
40	P	PRIMITIVE								
41	P	id	l class			provider ty				エージェントを使用
42	#	リソースID		class		provider		type		
43		pmIpWWW		ocf		heartbeat		IPaddr		
44	A	A type name value								
45	#	バラメータ種別	項目	設定内容						l
46		params	ip		192.168.0.108	}			付	付与する仮想IPの
47			nic		leth1					
48			cidr_netmask		255.255.255.0	£55.255.255.0				アドレス等を入力
49	C	type	timeout		interval on-fail					
50	#	オペレーション	タイムアウト値		監視間隔		on_fail(障害時の動作)			備考
51		start	60s		Os re		restart			
52		monitor	60s		10s		restart			
53		stop	60s		0s		lc			
	1						マログロ はんしゅう しゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はんしゅう はんしゅ はんしゅう はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ はんしゅ	目問隔か	ビオ	

監視間隔などを入力

#### ② CSV形式でファイルを保存



「crm\_sample.csv」としてCSV形式で保存

#### ③ CSVファイルをノードへ転送

CSVファイル保存後、SCPコマンド等でACT系ノードへ転送

→ ACT系、SBY系どちらか片方のノードに転送すればOK!





④ pm-crmgenをインストール

rpmパッケージ名は予定名です。 プログラム自体は pythonで作成されています。

# rpm –ivh *pm-crmgen-XXX.noarch.rpm* 

⑤ pm\_crmgenコマンドでcrmファイルを生成

# pm\_crmgen -o crm\_sample.crm crm\_sample.csv

③で転送したCSVファイル

生成するcrmファイル名



#### м

#### 出来上がった crmファイル例

```
(..略..)
                                                Excelファイルで記述した
                                                仮想IPを設定する
### Primitive Configuration ###
                                                crmサブコマンドが
primitive prmIpWWW ocf:heartbeat:IPaddr ¥
                                                ファイルに記述されます
    params ¥
         ip="192.168.0.108" ¥
         nic="eth1" ¥
         cidr netmask="255.255.255.0" ¥
    op start interval="0s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op monitor interval="10s" timeout="60s" on-fail="restart" ¥
    op stop interval="0s" timeout="60s" on-fail="fence"
(..略..)
```





#### ⑥ crmコマンドを実行してリソース設定を反映

```
# crm

crm(live)# configure

crm(live)configure# load update crm_sample.crm

crm(live)configure# commit

⑤で生成したcrmファイル名
```

または以下のようにcrmコマンド一発で反映も可能です。(即コミットされますが...)

# crm configure load update crm\_sample.crm



#### ×

#### これでリソースも起動しました!

/usr/sbin/crm\_mon を利用して起動したリソースが確認できます。

=========

Last updated: Tue Jun 15 21:54:14 2010

Stack: openais

Current DC: pm01 - partition with quorum

Version: 1.0.8-9881a7350d6182bae9e8e557cf20a3cc5dac3ee7

2 Nodes configured, 2 expected votes

3 Resources configured.

========

Online: [ pm02 pm01 ]

Resource Group: grpStonithN1

prmStonithN1 (stonith:external/riloe): Started pm02

Resource Group: grpStonithN2

prmStonithN2 (stonith:external/riloe): Started pm01

Resource Group: grpWWW

prmlpWWW (ocf::heartbeat:IPaddr): Started pm01

ノード1で 仮想IPが 付与されました





#### Linux-HA Japan プロジェクトについて





#### Linux-HA Japan プロジェクトの経緯

『Heartbeat(ハートビート)』の日本における更なる普及展開を目的として、2007年10月5日「Linux-HA (Heartbeat) 日本語サイト」を設立しました。

その後、日本でのLinux-HAコミュニティ活動として、Heartbeat-2.x のrpmバイナリと、Heartbeat機能追加パッケージを提供しています。



## そしてこれからは Linux-HA Japanプロジェクトから Pacemaker関連の 情報やパッケージも提供します!



#### Linux-HA JapanプロジェクトURL

http://linux-ha.sourceforge.jp/



Pacemaker関連情報の 公開用として SourceForge.jp に 新しいウェブサイトが 6/25に オープンしました。

これから随時情報を更新していきます!



#### Linux-HA Japan開発者向けサイト Heartbeat-2.x 用の情報も公開中

http://sourceforge.jp/projects/linux-ha/



RHEL/CentOS用 Heartbeat-2.x rpmバイナリの提供や、機能追加パッケージ類を、GPLライセンスにて公開しています。

<u>共有ディスク排他制御機能(SFEX)</u> や、<u>ディスク監視デーモン</u> 等が 提供されています。

Pacemaker関連の開発ソースコード もこのサイトから参照可能です。



#### linux-ha.org 本家Linux-HAサイト

http://www.linux-ha.org/wiki/Main\_Page/ja




Linux-HA Japanプロジェクト のサイトとは、相互リンクを 張っていきます

#### clusterlabs.org 本家Pacemakerサイト

http://clusterlabs.org/

Fedora, openSUSE, EPEL(RHEL/CentOS) のrpmがダウンロード 可能です。






#### Pacemaker□¬¬¬

**High**Availability

Linux-HA Japan プロジェクトでは、Pacemakerのロゴを作成しました。







#### Pacemaker 動画CM

Linux-HA Japan プロジェクトでは、 Pacemakerの動画CMも作成しちゃいました。







#### Linux-HA Japanメーリングリスト

日本におけるHAクラスタについての活発な意見交換の場として「Linux-HA Japan日本語メーリングリスト」も開設しています。

Linux-HA-Japan MLでは、Pacemaker、Heartbeat3、Corosync その他DRBDなど、HAクラスタに関連する話題は全て歓迎します!

·ML登録用URL

http://lists.sourceforge.jp/mailman/listinfo/linux-ha-japan

· MLアドレス

linux-ha-japan@lists.sourceforge.jp

High Availability Linux-HA Japan project 64

#### さいごに...



# Linux-HA Japanプロジェクトでは Pacemakerの 様々な設定例や 追加パッケージなどの コンテンツを載せていき



#### Pacemakerの 普及展開を推し進めます



ぜひ メーリングリストに登録して HAクラスタの 活発な意見交換を 交わしましょう!



#### Linux-HA Japan



#### http://linux-ha.sourceforge.jp/



**(5)** 

#### 参考情報





#### STONITHとは?

STONITHとは「Shoot The Other Node In The Head」の略であり、不具合のあるノードを強制的にそのノードを ダウンさせる機能です。

コントロールが利かないノードをPacemakerから STONITHプラグインを通じて「強制的に離脱」させること により、リソースの2重起動を防ぎます。

確実にノードを強制離脱させるために、サービスを提供するOSとは別経路の「HW制御ボード」を用いた電源操作を推奨します。



#### HW制御ボードの例

#### ■ IBM社

- □ リモート管理アダプター II SlimLine 【RSA II 】
  - System x® 3650 (旧モデル) 等にオプションで搭載が可能
- □ Integrated Management Module (IMM)
  - System x® 3650 M2 等に標準搭載

#### ■ HP社

- □ Integrated Lights-Out 2 (iLO2)
  - ProLiant DL380 G6 等に標準搭載
- □ Integrated Lights-Out 3 (iLO3)
  - ProLiant DL380 G7 (新モデル)等に標準搭載




▲ iLO2





#### フェイルオーバ時にSTONITH機能が発 動されるまでの流れ(1)


① フェイルオーバ時にACTノードのリソース停止処理が NGとなる事象が発生





## フェイルオーバ時にSTONITH機能が発動されるまでの流れ②


② 検知したPacemakerが、SBYノードのPacemakerに状態を伝達






## フェイルオーバ時にSTONITH機能が発動されるまでの流れ③

③ SBYノードのPacemakerがSTONITHプラグインを通じ、 故障発生サーバのHW制御ボードを操作して強制電源断



## フェイルオーバ時にSTONITH機能が発動されるまでの流れ④

④ 強制電源断成功後、リソースが起動





#### STONITHプラグイン

Pacemakerには、様々なHW制御ボードに対応したSTONITHプラグインが標準装備されています。

プラグインは、シェルスクリプト、Perl、Python等で作成されています。

- HP iLO2用プラグイン (/usr/lib64/stonith/plugins/external/riloe)
- IBM RSA II 用プラグイン
  (/usr/lib64/stonith/plugins/external/ibmrsa-telnet)
- IPMI用プラグイン
  (/usr/lib64/stonith/plugins/external/ipmi)

#### IPMIとは…

サーバー・プラットフォームの状態(温度、電圧、ファン、バスなど) 監視や復旧、リモート制御を行うための標準インターフェイス仕様。 IBM IMM、HP iLO3等で使用が可能。

