

MT4/5 一拖 N 跟单系统使用说明（适用于 MT4/5）

作者写 MT45TradeCopy 纯粹是因为鸡蛋不能放同一个篮子里且自己用过一些跟单软件，有的 MT4/MT5 不能互跟，有的先采集账号和密码账户安全无法保障，有的限制账号数量，有的要先人工设置几个交易品种映射关系，有的只能本地跟单无法跨主机，有的收割费巨贵，有的致电脑卡顿严重……，各类弊端搁心里不畅，于是拿起键盘写个跟单软件，规避上述弊端。顺便放在网上，让有相同需求的交易员们也享此便利，如此而已。

1、本跟单软件的使用方法(下载地址 <https://github.com/linzhihui/MT45TradeCopy>)

八个字：“拷贝进去，启动服务”。（一键拷贝见下文 16、一键拷贝工具）。

● MT5 文件放在 **Services** 目录 [针对 MT5 终端]

● MT4 文件放在 **Scripts** 目录 [针对 MT4 终端]

MT4/MT5 均可做信号源端或跟随端，可多信号源跟单。记得先安装微软运行时库包。下文不赘述。

2、目录结构介绍(适用于 64-bit-Windows, MT4/5, 注意:MT5=Services 目录, MT4=Scripts 目录)



①、BridgeSvr.exe: “桥服务”程序，它可放在云主机或局域网内主机，它要最先启动;

②、Master: 主端-信号源使用，2 个文件拷到 MT5 账号 **Services** 目录，挂 master 服务即成为信号源;

③、Slave: 从端-跟随者使用，2 个文件拷到 MT5 账号的 **Services** 目录，挂 slave 服务即成为跟随者;

关键：把每个账号的 MT4/5 客户端单独安装(复制多份已安装目录亦可)、以账号名区分安装路径，保证多个账号能同时登录终端，每个账号终端弄完，先改它的桌面快捷方式以账号命名便于区分;

EBC_MT5_4012323
EBC_MT5_4012424
EBC_MT5_4248787
EBC_MT5_4300808
EBC_MT5_5322121

复制粘贴N份，目录名以账号区分
每个Terminal.exe只添加一个账号
创建快捷方式以账号区分放桌面

④、注意：必须先安装微软运行时库合集：MSVBCRT_AllInOne，它是正常运行的前提条件。

3、怎么手工把文件拷贝到 MT5 的 Services 目录(MT4 的放在 Scripts 目录):

①、先点击 MT5: 菜单栏->文件->打开数据文件夹->MQL5->Services。（MT4: 菜单栏->文件->打开数据文件夹->MQL4->Scripts）(可用下文 16 一键拷贝，只有自动拷贝不成功时才用手工拷贝)

②、打开目录后，把两文件拷贝到目录。再在 MT4/5 的导航页找到脚本/服务选项，点鼠标右键刷新可显示出来，MT5 首次使用点 “添加服务”，之后点 “启动” 或 “停止”。MT4 点添加到图表。


4、MT5 如何添加服务，如下图。主端和从端添加方法一样，请自行添加。勾上允许 DLL 导入(如果是 MT4 客户端,则导航页找到脚本项, 选中脚本文件->右键->添加到图表 即可。特别注意：仅需加到任意一个图表即可，切记不要每个图表添加一个)



注意：首次使用点添加服务，之后是点“开始”或“停止”。切勿每次都点添加服务。且仅需启动一个服务，就可交易所有品种。



如果你是 MT4，在 MT4->工具->选项->EA 交易，勾上“允许 DLL 导入”,如下图：



5、信号/跟随端的桥服务器 IP 修改、跟单方向、跟单比例系数等参数修改

按 **F3** 或菜单->工具->全局变量。示例：IP 格式:点分四段式（如：192.168.0.199），请填 **4 段整数部分**。

如果桥服务就在本机运行，IP 填 127.0.0.1，如下图。如果是跨主机跟单时，就填运行桥所在主机的 IP。

全局变量 信号源侧 (Signaler-Side)			
可变	值	时间	
1/2 BridgeSvrIP1	127.0	2026.03.06 13:42	
1/2 BridgeSvrIP2	0.0	2026.03.06 13:42	
1/2 BridgeSvrIP3	0.0	2026.03.06 13:42	
1/2 BridgeSvrIP4	1.0	2026.03.06 13:42	
1/2 master-enable-pending-mode	1=启用挂单 0=不启用	2026.03.06 13:43	
1/2 master-signal-id	信号源ID	2026.03.06 13:43	

全局变量 跟随者端-FollowerSide			
可变	值	时间	
1/2 BridgeSvrIP1	127.0	2025.12.29 20:49	
1/2 BridgeSvrIP2	0.0	2025.12.29 20:49	
1/2 BridgeSvrIP3	0.0	2025.12.29 20:49	
1/2 BridgeSvrIP4	1.0	2025.12.29 20:49	
1/2 FollowDirection	跟单方向 1=正向跟 -1=反向跟	2025.12.29 20:47	
1/2 FollowFixedLots	固定手数模式的手数	2025.12.29 20:47	
1/2 FollowMode	1=固定手数 0=订单里比例 -1=资金里比例	2025.12.29 20:47	
1/2 ScaleFactor	FollowMode=-1或0两种比例模式的下单倍数	2025.12.29 20:47	
1/2 SignalID0		2025.12.29 20:49	
1/2 SignalID1	订阅信号源ID列表, 可添加多个	2025.12.29 20:49	
1/2 SignalID2		2025.12.29 20:49	
1/2 SignalSubscribe	信号订阅生效	2025.12.29 20:47	
1/2 follow-protect-margin-level	保护性保证金维持率	2025.12.29 20:49	

修改之后点关闭，如果连接断开，服务会自动隔 10 秒重新加载新 IP 重连，无需重启。

- FollowDirection 设跟单方向，1=正向跟单，-1=反向跟单；
- FollowMode 设下单模式 1=固定手数跟单(缺省)，0=订单数量比例模式跟单[=信号订单量*ScaleFactor]，-1=资金比例模式跟单[=信号订单量*ScaleFactor*[跟随者资金/信号源资金]]；

- ScaleFactor 比例模式下单时，下单的比例系数；
- FollowFixedLots 固定手数下单模式时，下单的手数。


如果你想始终以固定最小交易量 0.01 手下单，直接设 FollowMode=1.0 固定手数下单模式，然后 FollowFixedLots 填固定下单手数 0.01 即可。

6、“**算法交易**”要启用，否则无法正常跟单。如下图

①、首先是工具栏上的“**算法交易**”要启用，如下图：



②、其次在导航->服务->选择服务右键属性，“**算法交易**”也要启用，否则无法跟单



7、启动顺序：最先启动桥服务 BridgeSvr.exe 程序，然后启动主账户 Master 服务，最后启动跟随账户的 slave 服务，等待下方窗口:工具箱->专家页->打印出 xxx is running...即可。

停止服务顺序相反：最先停止 slave 服务，然后停止 master 服务，最后退出 BridgeSvr.exe。

8、为了避免每次启动 MT4/5 误跟单，每次退出前，请先手工停止服务，见上图菜单“停止”。在更新最新版本软件时，也必须先停止所有服务及桥服务，再一键拷贝替换最新程序文件。

9、如果有安装 360 或安全管家等类似软件请先卸载，如果之前有启用防火墙必须关闭防火墙，均须操作此步骤。在桥服务运行的电脑防火墙中添加入站规则，允许端口接入。放开 4 个端口：41818、41888、51818、51888。WINDOWS 操作系统自带防火墙，在我的电脑属性->隐私和安全性->Windows 安全中心->防火墙和网络保护->高级设置->入站规则，鼠标右键，新建规则->端口->TCP，特定端口填 41818、41888、51818、51888,四个端口号用英文半角逗号隔开->允许连接->域专用公用全勾上->填上名字:“跟单服务”,描述部分也填“跟单服务”->完成。

如果是桥服务在 windows 系统的云主机上运行，进入云后台页面：安全组->安全组规则（有的云主机后台叫防火墙）：入站规则+出站规则，把上面 4 个端口对外开放一下。如下图：



10、支持跟单交易的品种

本软件支持所有品种。不同平台合约品种名,带不同后缀,比如: **x,m,z,.s,.c,.i,.r,G,.raw,.pro,.ecn,.cash,...**, 跟单软件可自动适配。如果你的跟单账户在多个不同平台,先确保交易的品种代码在不同平台上相同且可交易,带后缀无影响。若几个台子名称极特殊,大不相同目前也支持。后续要增加特殊映射或遇到问题,请邮件联系 Email:251210269@qq.com 或者在桥的反馈页面留言即可。

11、跟随端：三种跟单类型

- 、跟一个信号源 ID 的单
- 、跟全部信号源的单
- 、跟多个信号源 ID 的单

把信号源 master-signal-id 与跟随者的 SignalID0 字段值填一致,实现指定跟一个信号源。至于 SignalID 值用户自定义,必须从 100 开始编号,值范围[100~2100000000]。全跟单模式,只需要将跟随者的 SignalID 值修改成 0,就是所有信号源的订单都跟了。

如何同时跟随指定的多个信号源。按 F3 或者菜单->工具->全局变量 界面。点“添加”按钮。变量名格式: SignalID+序号,序号自定义,不限信号源个数,写整数部分。即可同时跟随多个信号源的单。



增加或修改完后,改变量“SignalSubscribe”的值为 1 即时上报订阅的信号源 ID.即时生效。

12、如何让更多账号跟单

公开“运行桥的云主机 IP”和“信号源 master-signal-id 值”,把 slave 给跟随者 MT4/5 挂上即可。

13、软件保持更新的下载链接

①、<https://github.com/linzhahui/MT45TradeCopy> [保持持续更新]

[进入网页后，鼠标点击中间 绿色 “<>Code” 按钮,弹出下拉菜单后，点 “Download Zip” 即可下载]
注意每个软件包是独立版本，代码不同，不同版本不可交错搭配使用，交叉搭配无法使用。

14、搭配一个赚大赔小的交易策略

首先须杜绝用单账户重仓交易的赌徒做法。采用 1 拖 N：把信号源账户永远只放 10，把 N 个跟随账户各放 1000。永远只操作信号源账户，跟随账户只同步跟单。当信号源账户蒙对了赚钱了，那么 N 个跟随账户就赚。当信号源账户爆仓了那就只亏 10，这样所有跟单账户跟着平了就只亏了 1%。在信号源端就把风险给掐死了，把人性关进笼子里了。只有这种才能保证赚大赔小，才能真正赚到钱。不然呢？全部资金压在单账户操作，当你看到还有足够的钱，你一定会不断补仓，导致更严重亏损，克服不了人性弱点。

15、推荐几种部署方式

①、**仅把桥服务放在云主机上。把信号源账号和跟随者账号全都放在局域网主机上。**仅对外公开桥服务主机的 IP、和信号源端 master-signal-id 即可。参见 9 加入站规则开放端口。

②、把桥服务、信号源账号、跟随者账号，全放在云主机上跑（**推荐，网络稳定、延时小**）。

③、只把桥服务和信号源账号都挂在云主机上，跟随者账号挂在局域网主机上。然后信号源账号可在手机端或其它电脑上登录交易，且无需再挂服务。MT4/5 支持多点登录。同一账号多个登录实例，无需重复挂服务，仅需在云主机上跑的那个登录实例挂了服务即可

④、同一账号登录多个实例挂不同策略的 EA，**只准在一个登录实例挂载 master 服务**。其它多个登录实例 EA 产生的订单会自动同步，通过挂载了 master 服务的账号登录实例去上报订单，所有登录实例 EA 的订单上报都共用了这一个实例的 master-signal-id。

⑤、**不同策略 EA 登录不同账号去当信号源，这是推荐的做法。**

16、一键拷贝到目录工具（一键更新）

能看到这里的人很幸运，拷贝文件到指定目录不是麻烦，但若一个电脑上运行 200 个账号，那就不是一般的麻烦了，所以我提供了一个工具。**点击桥“关于”页面的“一键拷贝”按钮**，或者运行目录下 CopyFiles2MT45Folder.exe，点一下拷贝按钮。跟单文件就自动拷贝到了本机安装的所有的 MT4 和 MT5 目录了，无论你安装了多少个终端软件。这样上文提到的人工拷贝跟单文件到各个 MT4 和 MT5 终端目录的工作，就一键完成了。每次下载了最新版本软件包，只需**先把所有服务先停止**，然后点一下这个一键拷贝按钮，就一键完成更新了。没耐心看到最后的人，让他们慢慢拷贝吧，Hahahaha。

17、高级用法(帮你省钱)


A、有无数卖 EA 的人先提供观摩账号，然后让你买 EA，收割韭菜而已。如果观摩账号真能稳定赚钱，也不用买。把观摩账号运行起来当信号源，然后去跟它的单。把 master 服务挂在观摩账号上，slave 服务挂在自己账号上，就可实现零付费，达到 EA 一样的执行效果。

B、如果你在某跟单社区，发现一个货真价实的信号源，稳定盈利且回撤极低，你想去跟这个信号的单，但是订阅费又很贵，而且按每一个账号 xxx USD/月收取。此时，跟单软件就派上用场了。用你的 A 账号去订阅那个信号，然后你把 A 账号挂载 master 服务当信号源，然后把自己的 B、C、D、E、F... 等 N 个账号当跟随账号去跟 A 账号的单即可。这样就实现了所有账号都跟同一个信号的功能，却只需要一个账号付费订阅。**如此还可将跟单账号再当信号源拖其他账号，形成多级级联跟单链。**


C、在 B 的基础上，把拖的那 N 个账号当信号源放跟单社区去收订阅费。

18、桥服务端 GUI

前面讲的是 信号源端、跟随端的内容，对于桥服务，它默默无闻地在中间充当互联互通的高速大桥，把世界各地的 MT4/MT5 终端都连接在一起，**万千账号共连一桥便互通**，推荐放有公网 IP 的云主机上。它有极其简单的界面，一瞥而过就行。在电脑右下角 ICON 图标，鼠标右键可以显示界面或退出桥。



在线的跟随者账户列表中，可以自行设置每个账户的跟单截止期。



在列表界面可看到当前在线账号的信息。把列表往后面拖，显示着该账号交易服务器 IP 和地理位置及云运营商，对需要在物理距离上解决网络延时的交易员来说极有用，按照这个位置去买云主机即可。同时它也具备防骗功能，某些台子号称在澳/英/美，但 IP 在上海 x 云数据中心，一眼洞穿。

19、跟随端：保护性措施 [强烈建议务必设置这两个保护字段]

● follower 端的全局变量字段：follow-protect-margin-level [防止巨单秒爆的核心]

含义：跟随端保证金维持率。比如：2000%就填 2000，填百分号前面的数即可。

当时保证金维持率低于设定值，就不再跟单开仓，只能跟单平仓。用于保护跟随账户避免仓位过重导致严重亏损。当该值设置为 0，这表示不启用，无论多少都保持跟单。缺省 0。

● follower 端的全局变量字段：follow-protect-stoploss-percent [防止无止损悬空单风险无限敞开]

含义：单笔订单强制止损的亏损百分比。比如：亏损 5%就强制止损，就填 5，填百分号前面的数即可。

填值范围：1~99，也就是对应 1%~99%。用于保护跟随账户订单没有设置止损导致悬空状态，避免大亏。设置为 0，表示不启用，无论亏多少都不处理，完全由信号侧平仓信号来出局。缺省 0。

20、跟随端：停止跟开仓时间区间设置

若针对非农或特殊时间段需要停止跟单开仓，用户可以指定一段时间区间不跟单开仓。如下图。

指定无穷多个时间区间停止开仓都可以，只需要参照下面固定格式自行增加即可，不限条数。

1/2 ScaleFactor	1.0	2026.04.13 12
1/2 SignalID0	200.0	2026.04.21 13
1/2 SignalID1	101.0	2026.04.21 13
1/2 SignalID2	518.0	2026.04.21 13
1/2 SignalSubscribe	1.0	2026.04.21 13
1/2 follow-protect-margin-level	0.0	2026.04.13 12
1/2 follow-protect-stoploss-percent	0.0	2026.04.13 12
1/2 follow-stoptime0 06:00:00-06:30:00	0.0	2026.04.21 13
1/2 follow-stoptime1 23:00:00-23:30:00	0.0	2026.04.21 13

1=启用, 0=不启用

停止跟开单时间区间

21、常见问题解答

- 市面上有些跟单软件是 EA 形式，跟多个不同品种须每个品种开一张价格图表，然后每张图表逐个添加上 EA。这款跟单软件需要吗？答：不需要。在 MT5 上仅需启动一个服务即可，不依赖于任何图表。如果是 MT4 也仅需启动一个脚本即可，挂在任一个图表即可，无需打开多个品种的价格图表，就可跟单所有交易品种。
- 市面上有的跟单软件如果同一账号登录了多个副本实例，会出现多个重复的跟单。这款软件会不会？答：这款跟单软件不会出现重复跟单的情况，因为桥服务在后台已经判断出同一个账号的多个副本登录情况了，已经在桥上做了唯一处理了。
- 市面上有的跟单软件跨不同经纪商，需要人工在各个平台 MT4/5 终端配置好所有品种的后缀来关联对应不同经纪商之间的品种，这款跟单软件需要人工配置后缀对应关系吗？答：不需要，软件全自动适配，不管什么品种，都能做到自动适配。
- 市面上有的跟单软件只能本地跟单，所有 MT4/5 终端都必须运行在同一台主机上，这款软件能跨主机跟单吗？答：这款跟单软件就是为跨网络跟单设计的，用桥当互连互通的大桥，仅需把桥服务在公网主机上对外公开 IP，世界各地电脑上的 MT4/5 就可以连上桥、从而实现相互跟单。
- 有没有经济的云主机方案推荐？答：拼*多或*宝上 4 元/月 VPS 云主机有许多，多人共用一台亦可。
- 把桥服务换台电脑就连不上了？答：检查全局变量中 IP。参照上文第 9 节加入站规则。
- 跟随端能否同步委托挂单？答：能！缺省开启，master-enable-pending-mode=0 则只跟成交单。
- 跟随端订单成交价格，与信号源订单成交价格存在轻微点差的问题。统一解答：由于网络传输耗时，您在 MT4/5 上看到的价格，其实是服务器上 200~500 毫秒之前的价格，然后 MT4/5 下单指令，传输到服务器又网路耗时 200~500 毫秒，服务器排队执行时间忽略不计，执行完成返回结果又网路耗时 200~500 毫秒。此时跟单软件立即触发跟单指令到服务器有网路耗时 200~500 毫秒，这个时间差大几百毫秒，价格本来就变化了很多次了。与跟单软件没有关系，跟单软件本身不带延时。这还没算后台插件加的卡点延时，卡点延时 500 毫秒~1 分钟都有，全凭平台良心。网路耗时可在命令行 ping 一下服务器 IP 便知，普遍在 300~600 毫秒左右。抛单后需要多久时间成交，请用户自行查看日志，如图：

```

p: 3043.95 placed for execution in 39880.628 ms
2943.88 done (based on order #100069948)
2843.74 tp: 3043.74
p: 3043.74 placed for execution in 33973.614 ms
2943.74 done (based on order #100070059)

```


- 跟单软件存在的意义是什么？答：各有各的理解。目前汇市平台随时关服务器卷钱跑路；交易员们也都知道盈利==违规，不让出金，各种违规不过是吃掉你资金的由头罢了；所以大家被迫不得不将资金分散到 N 个不同的平台避免被一锅端；但 N 个账号同时交易又极麻烦，又不得不到处去寻找跟单软件一拖 N，也许这才是跟单软件存在的意义；至于去跟别人的单，我不推荐，被割韭菜而已。

10、为什么有时候替换了新版本文件不能正常跟单了？答：请务必整版替换所有文件。因为每版接口和数据结构都调整了，版本不匹配无法正常跟单。也可能交易服务器掉线如图：



11、关于补单措施防丢的问题。答复：不存在丢单，只存在抛单返回失败。各种台子后台作弊严重，比如：关闭 socket 让账号掉线/重新报价/报流动性不足/报单太多/频繁报单/**距离市价太近**等等各种失败回报。针对平仓返回失败，跟单软件有补平 5 次的措施，确保平掉，防止订单悬空风险敞开，除非账号掉线或**距离市价太近**。针对开仓返回失败，早期版本有补开 5 次措施，后因：开仓点位具备极高时效性，错过价格点位或时间点后去补仓已无意义，去掉了。且开仓失败不带来风险。所以在只跟成交单的情况下，长时间跟单之后，信号源订单数量一定会比跟随端订单数量多，才是正常的。如果发现跟随端订单数比信号源订单数多了，那就不正常了。如果在跟挂单的情况下，长时间跟单之后，信号源订单数量比跟随端订单数量更多或更少皆有可能，因为各台子点差不同，行情报价相差十几个点差，一端挂单成交而另一端挂单没成交是很常见的，导致跟单端订单悬空风险敞开。**推荐只跟成交单**。

12、一台机器能挂多少个 MT4/MT5 终端？MT4/5 长时运行稳定后,平均而言 1GB 内存可挂 50~100 个 MT4/5 终端同时运行，目前普遍电脑内存 8GB~32GB 左右，按 8GB 内存算平均同时运行 400~800 个左右 MT4/5 终端，足够满足绝大多数人使用了，大于 8GB 内存的就更不用说了。请关闭 K 线图窗口，减少 MT4/5 占用内存。市场报价窗口务必保持打开，如下图：



22、本跟单软件的优势：

- ①、市面常见跟单软件必须收集你的经纪商名/服务器名/账号/交易密码，然后一直登录着你的账号，所有信息全部泄露，经常莫名下巨单爆仓，安全无保障。本跟单软件设计以“不采集任何用户隐私”为出发点，自行部署在局域网或云主机远程跟单，不泄漏任何账户信息。
- ②、市面常见跟单需要手工配置不同平台品种后缀，还有跟单账户数量等限制。本跟单软件对任何平台品种后缀全自动适配，不限制跟单账号数量，一拖十万个账号都 OK。
- ③、支持一拖 N 也可，N 拖 N，角色自行分配，支持同向/反向跟单、支持固定手数/比例倍数跟单、无需开多图表挂 EA、支持多信号源跟单、支持挂单或成交单跟单、建**多层级联跟单链**。
- ④、无平台限制，无论哪家经纪商的账号均可跟单。仅需把 IP 均指向桥服务主机 IP 即可。
- ⑤、任何人都可以把桥服务放在云主机上，搭建一个属于自己的跟单平台社区。
- ⑥、本软件支持高并发，每秒十万并发无压力（网络带宽也许是瓶颈）。

23、本软件设计初衷

既可 1 个信号源账户拖 N 个跟随账号交易、也可多个信号源拖 N 个跟随账户，可跨 MT4/MT5、可跨经纪商平台、可跨模拟/真实账户。对于已写有 MQL4 语言 EA 策略的交易者，但没精力去转换成

MQL5 语言,可用 MT4 挂 EA 当信号源去拖 MT5 的账号跟单;反之已写有 MQL5 语言 EA 策略交易者,没精力去转换成 MQL4 语言,也可用 MT5 挂 EA 当信号源去拖 MT4 账号跟单,如此达到在任意一个平台写的 EA 在两个平台上运行的等效效果。跟单最大用途就是自己一拖 N, 资金分散到 N 个台子避免被某个台子封号一锅端了。至于说去跟别人的单是个伪命题,从概率上讲做交易能稳定盈利的人万里挑一,放弃自己去跟别人的单风险极大,几乎都是以爆仓告终,帮平台充业绩罢了。

24、目前市面上跟单软件有 3 种模式及弊端优势

1、API 跟单模式:最大弊端是所有账户需先登记采集经纪商名/服务器/账号/交易密码,控制权交出去了,极不安全,如果有亲朋好友要跟你的单,他们必须把服务器名/账号/交易密码先交给你,添加到你 API 跟单软件上,显然,他们不愿意给的。而且跟单账号数量一多就导致电脑非常卡顿。

2、本地 EA 模式:使用用户已登录的 MT4/5 下单,不采集隐私,但所有账号须在同一电脑上运行不能跨主机,参差不齐,品种后缀还要人工设置映射,要挂载到价格图表上,且最大弊端就是 EA 是每个 tick 都运行一次,非常占 CPU 致卡顿,一台电脑运行两三个 EA,电脑就卡顿得不行了。

3、[桥+服务]模式:即本跟单软件独创做法,使用用户已登录的 MT4/5 下单,不采集隐私,用桥将世界各地的 MT4/5 账号互连互通,实现跨网络跟单,软件自动适配品种后缀,无需人工设置映射。如果有亲朋好友想要跟你的单,你仅需把 slave 两个文件发给他们放到 MT4/5 对应目录下再启动服务,并按 F3 把 BridgeSvrIP 填你的桥所在的主机 IP,就可跟你的单了。如果你的亲朋好友也想当信号源,那就把 master 两个文件发给他们放到对应目录启动服务,并按 F3 设置好 BridgeSvrIP 就可以了。由于是本跟单软件是 **服务类型**(它不是 EA),且是全异步模型,所以完全不占用 CPU,不占内存。而且本跟单软件解决了其他跟单软件存在严重漏单的问题,特别是信号源台子非常快,但跟随端台子非常慢的情形。比如:信号源订单开单成功,两百毫秒之后就又发送了修改了止盈止损指令,而跟随端开单指令丢出去卡了 10 秒了开仓订单都还没成功返回,此时又已提前收到了修改了止盈止损指令。再比如:信号源订单开单后 5 秒就平仓了,而跟随端开仓指令丢出去 10 秒还没返回开仓成功的订单,就提前收到了平仓信号……,这些情况其它跟单软件必会漏单。这种只能用异步模型,就是先要把信号源来的订单信号都保存下来,在后面跟单端开仓订单成功后做跟踪处理。本跟单软件一开始设计就采用这种异步模式做法,最大程度减少了漏单的情况。同时信号端与跟随端有订单核准功能确保不悬空订单。

25、对外 Web-Request API 接口

有些交易员自己做手机 App 或网站的,需要实时获取桥上的信号源+跟随者列表数据,及动态暂停/启用指定跟随者账号跟单功能。故而对外提供了 3 个 API。需要者可单独邮件联系作者。

26、平台间价格不同,设置价格补偿

细心的交易员会把多个台子 MT5 报价窗口同时显示并截图、查看多个台子同品种瞬时价格是否相同,一对比竟然相差 10~80 个点差。这很正常。各个台子点差不同,价格同步服务同步速度不同,各台子网路延迟也不同,各台子场内盘口档位也不同,每项都能使同品种瞬时报价相差几十点。这会导致信号源和跟单端某一边打止[损/盈]就上去了而另一边单子还在,时间久了两边订单数量相差好几单。这种情况跟单软件能尽可能减少出现概率,通过设置价格补偿,在跟单端按 F3 设置全局两个变量: follow-broker-price-deviation-[sl/tp],先人工截图确认平台间[买/卖]价格相差点数,缺省是 0 点,比如:跟单端价格高出 20 点,就填 20.0,低出 20,就填-20.0。这样可以尽最大可能保证两边同时打[止损/盈],减少一端悬空的情况,但是无法完全消除。

27、写在最后的话

各位交易员爱好者们,如果你们使用过程中发现问题,请发邮件或在桥的反馈页留言即可。由于健康原因,作者不会一直盯着电脑或邮箱,但一定会集中处理,并且在每个月月底集中发布一个 fixed 之后的稳定版本,请自行每月月底在 Github 下最新的就好。^_^。