第一讲 SpringBoot 基础

一、SpringBoot 简介

1. 原有 Spring 优缺点分析

① Spring 的优点分析

Spring 是 Java 企业版(Java Enterprise Edition, JEE, 也称 J2EE)的轻量级代替品。 无需开发重量级的 Enterprise JavaBean(EJB),Spring 为企业级 Java 开发提供了一种相对简单的方法,通过依赖注入和面向切面编程,用简单 的 Java 对象(Plain Old Java Object, POJO)实现了 EJB 的功能。

2 Spring 的缺点分析

虽然 Spring 的组件代码是轻量级的,但它的配置却是重量级的。一开始,Spring 用 XML配置,而且是很多 XML 配置。Spring 2.5 引入了基于注解的组件扫描,这消除了大量针对应用程序自身组件的显式 XML 配置。Spring 3.0 引入 了基于 Java 的配置,这是一种类型安全的可重构配置方式,可以代替 XML。

所有这些配置都代表了开发时的损耗。因为在思考 Spring 特性配置和解决业务问题之间需要进行思维切换, 所以编写配置挤占了编写应用程序逻辑的时间。和所有框架一样, Spring实用, 但与此同时它要求的回报也不少。

除此之外,项目的依赖管理也是一件耗时耗力的事情。在环境搭建时,需要分析要导入哪些库的坐标,而且还需要分析导入与之有依赖关系的其他库的坐标,一旦选错了依赖的版本,随之而来的不兼容问题就会严重阻碍项目的开发进度。

2. SpringBoot 的概述

SpringBoot 解决上述 Spring 的缺点

SpringBoot 对上述 Spring 的缺点进行的改善和优化,基于约定优于配置的思想,可以让开发人员不必在配置与逻辑业务之间进行思维的切换,全身心的投入到逻辑业务的代码编写中,从而大大提高了开发的效率,一定程度上缩短 了项目周期。

② SpringBoot 的特点

为基于 Spring 的开发提供更快的入门体验 开箱即用,没有代码生成,也无需 XML 配置。同时也可以修改默认值来满足特定的需求 提供了一些大型项目中常见的非功能性特性,如嵌入式服务器、安全、指标,健康检测、外部配置等 SpringBoot 不是对 Spring 功能上的增强,而是提供了一种快速使用 Spring 的方式

3 SpringBoot 的核心功能

● 起步依赖

起步依赖本质上是一个 Maven 项目对象模型(Project Object Model, POM),定义了对其他库的传递依赖,这些东西加在一起即支持某项功能。简单的说,起步依赖就是将具备某种功能的坐标打包到一起,并提供一些默认的功能。

● 自动配置

Spring Boot 的自动配置是一个运行时(更准确地说,是应用程序启动时)的过程,考虑了众多因素,才决定 Spring 配置应该用哪个,不该用哪个。该过程是 Spring 自动完成的。

二、SpringBoot 快速入门

1. 代码实现

① 创建 Maven 工程

使用 idea 工具创建一个 maven 工程,该工程为普通的 java 工程即可

② 添加 SpringBoot 的起步依赖

SpringBoot 要求,项目要继承 SpringBoot 的起步依赖 spring-boot-starter-parent

```
<parent>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
     <version>2.0.1.RELEASE</version>
</parent>
```

SpringBoot 要集成 SpringMVC 进行 Controller 的开发,所以项目要导入 web 的启动依赖

③ 编写 SpringBoot 引导类

要通过 SpringBoot 提供的引导类起步 SpringBoot 才可以进行访问

package com.itheima;

import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

```
@SpringBootApplication
public class MySpringBootApplication {
   public static void main(String[] args) {
      SpringApplication.run(MySpringBootApplication.class);
   }
}
```

4 编写 Controller

在引导类 MySpringBootApplication 同级包或者子级包中创建 QuickStartController

```
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;

@Controller
public class QuickStartController {
          @RequestMapping("/quick")
          @ResponseBody
          public String quick() {
                return "springboot 访问成功!";
          }
     }
```

5 测试

执行 SpringBoot 起步类的主方法,控制台打印日志如下:

```
\\/ __)| |_)| | | | | | (_| | ) ) )
                 _|_| |_|_| |_\__, | / / / /
    -----|_|-----|_
    :: Spring Boot ::
                         (v2.0.1.RELEASE)
8
9 2018-05-08 14:29:59.714 INFO 5672 --- [
                                                 main]
   com.itheima.MySpringBootApplication : Starting MySpringBootApplication on
   DESKTOP-RRUNFUH with PID 5672
   (C:\Users\muzimoo\IdeaProjects\IdeaTest\springboot_quick\target\classes started by
   muzimoo in C:\Users\muzimoo\IdeaProjects\IdeaTest)
10
11 o.s.w.s.handler.SimpleUrlHandlerMapping : Mapped URL path [/**] onto handler of type
   [class org.springframework.web.servlet.resource.ResourceHttpRequestHandler]
12 2018-05-08 14:30:03.126 INFO 5672 --- [ main]
   o.s.j.e.a.AnnotationMBeanExporter : Registering beans for JMX exposure on
13 2018-05-08 14:30:03.196 INFO 5672 --- [
   o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port(s): 8080 (http)
   with context path ''
14 2018-05-08 14:30:03.206 INFO 5672 --- [ main]
   {\tt com.itheima.MySpringBootApplication} \qquad : {\tt Started MySpringBootApplication in 4.252}
   seconds (JVM running for 5.583)
```

通过日志发现, Tomcat started on port(s): 8080 (http) with context path "tomcat 已经起步, 端口监听 8080, web 应用的虚拟工程名称为空 打开浏览器访问 url 地址为: http://localhost:8080/quick




2. 快速入门解析

① SpringBoot 代码解析

- @SpringBootApplication: 标注 SpringBoot 的启动类,该注解具备多种功能(后面详细剖析)
- SpringApplication.run(MySpringBootApplication.class) 代表运行 SpringBoot 的 启动类,参数为 SpringBoot 启动类的字节码对象


② SpringBoot 工程热部署

我们在开发中反复修改类、页面等资源,每次修改后都是需要重新启动才生效,这样每次启动都很麻烦, 浪费了大量的时间, 我们可以在修改代码后不重启就能生效, 在 pom.xml中添加如下配置就可以实现这样的功能, 我们称之为热部署。




注意: IDEA 进行 SpringBoot 热部署失败原因


出现这种情况,并不是热部署配置问题,其根本原因是因为 Intellij IEDA 默认情况下不会自动编译,需要对 IDEA 进行自动编译的设置,如下:





然后 Shift+Ctrl+Alt+/, 选择 Registry



③ 使用 idea 快速创建 SpringBoot 项目







通过 idea 快速创建的 SpringBoot 项目的 pom.xml 中已经导入了我们选择的 web 的起步依赖的坐标

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project
                             xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>com.itheima</groupId>
   <artifactId>springboot_quick2</artifactId>
   <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
   <packaging>jar</packaging>
   <name>springboot_quick2</name>
   <description>Demo project for Spring Boot</description>
   <parent>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactld>spring-boot-starter-parent</artifactld>
      <version>2.0.1.RELEASE
      <relativePath/>
<!-- lookup parent from repository -->
   </parent>
   properties>
      <java.version>9</java.version>
```

```
</properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
       <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
               <artifactld>spring-boot-maven-plugin</artifactld>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
```

三、SpringBoot 原理分析

1. 起步依赖原理分析

① 分析 spring-boot-starter-parent

按 住 Ctrl 点 击 pom.xml 中 的 spring-boot-starter-parent , 跳 转 到 了 spring-boot-starter-parent 的 pom.xml, xml 配 置如下 (只摘抄了部分重点配置):

```
<parent>
```

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
  <version>2.0.1.RELEASE</version>
  <relativePath>../../spring-boot-dependencies</relativePath>
  </parent>
```

按住 Ctrl 点击 pom.xml 中的 spring-boot-starter-dependencies, 跳转到了 spring-boot-starter-dependencies的 pom.xml, xml 配置如下(只摘抄了部分重点配置):

```
properties>
    <activemq.version>5.15.3</activemq.version>
    <antlr2.version>2.7.7</antlr2.version>
    <appengine-sdk.version>1.9.63</appengine-sdk.version>
    <artemis.version>2.4.0</artemis.version>
    <aspectj.version>1.8.13</aspectj.version>
    <assertj.version>3.9.1</assertj.version>
    <atomikos.version>4.0.6</atomikos.version>
    <bitronix.version>2.1.4</pitronix.version>
<build-helper-maven-plugin.version>3.0.0</build-helper-maven-plugin.version>
    <byte-buddy.version>1.7.11/byte-buddy.version>
</properties>
 <dependencyManagement>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactld>spring-boot</artifactld>
            <version>2.0.1.RELEASE</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-test</artifactId>
            <version>2.0.1.RELEASE/version>
        </dependency>
       ... ... ...
```

```
</dependencies>
</dependencyManagement>
<build>
   <plu><pluginManagement></pl>
       <plugins>
           <plugin>
               <groupId>org.jetbrains.kotlin</groupId>
               <artifactId>kotlin-maven-plugin</artifactId>
               <version>${kotlin.version}</version>
           </plugin>
           <plugin>
               <groupId>org.jooq</groupId>
               <artifactId>jooq-codegen-maven</artifactId>
               <version>${jooq.version}</version>
           </plugin>
           <plugin>
               <groupId>org.springframework.boot</groupId>
               <artifactld>spring-boot-maven-plugin</artifactld>
               <version>2.0.1.RELEASE</version>
           </plugin>
           ... ... ...
       </plugins>
   </pluginManagement>
</build>
```

从上面的 spring-boot-starter-dependencies 的 pom.xml 中我们可以发现, 一部分坐标的版本、依赖管理、插件管 理已经定义好,所以我们的 SpringBoot 工程继承 spring-boot-starter-parent 后已经具备版本锁定等配置了。所以 起步依赖的作用就是进行依赖的传递。

② 分析 spring-boot-starter-web

按 住 Ctrl 点 击 pom.xml 中 的 spring-boot-starter-web , 跳 转 到 了 spring-boot-starter-web 的 pom.xml, xml 配置如 下 (只摘抄了部分重点配置):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
cproject xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
```

```
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
       <artifactId>spring-boot-starters</artifactId>
       <version>2.0.1.RELEASE</version>
    </parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>2.0.1.RELEASE/version>
    <name>Spring Boot Web Starter</name>
      <dependencies>
        <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot</groupId>
           <artifactld>spring-boot-starter</artifactld>
           <version>2.0.1.RELEASE</version>
           <scope>compile</scope>
       </dependency>
        <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot</groupId>
           <artifactld>spring-boot-starter-json</artifactld>
           <version>2.0.1.RELEASE</version>
           <scope>compile</scope>
       </dependency>
        <dependency>
           <groupId>org.springframework.boot</groupId>
           <artifactld>spring-boot-starter-tomcat</artifactld>
           <version>2.0.1.RELEASE</version>
           <scope>compile</scope>
        </dependency>
        <dependency>
           <groupId>org.hibernate.validator
           <artifactld>hibernate-validator</artifactld>
           <version>6.0.9.Final</version>
```

```
<scope>compile</scope>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework</groupId>
           <artifactld>spring-web</artifactld>
           <version>5.0.5.RELEASE
           <scope>compile</scope>
       </dependency>
       <dependency>
           <groupId>org.springframework</groupId>
           <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
           <version>5.0.5.RELEASE/version>
           <scope>compile</scope>
       </dependency>
   </dependencies>
</project>
```

从上面的 spring-boot-starter-web 的 pom.xml 中我们可以发现, spring-boot-starter-web 就是将 web 开发要使用的 spring-web、spring-webmvc 等坐标进行了"打包",这样我们的工程只要引入 spring-boot-starter-web 起步依赖的坐标就可以进行 web 开发了,同样体现了依赖传递的作用。

2. 自动配置原理解析

按住 Ctrl 点击查看启动类 MySpringBootApplication 上的注解@SpringBootApplication

```
@SpringBootApplication
public class MySpringBootApplication {
   public static void main(String[] args) {
       SpringApplication.run(MySpringBootApplication.class);
   }
}
```

注解@SpringBootApplication 的源码

```
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
```

```
@SpringBootConfiguration
 @EnableAutoConfiguration
 classes = TypeExcludeFilter.class),
                                         @Filter(type = FilterType.CUSTOM,
classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
 public @interface SpringBootApplication {
   /**
    * Exclude specific auto-configuration classes such that they will never be
applied.
    * @return the classes to exclude
    */
   @AliasFor(annotation = EnableAutoConfiguration.class)
   Class<?>[] exclude() default {};
   ... ... ...
}
其中,
@SpringBootConfiguration: 等同与@Configuration, 既标注该类是 Spring 的一个配置
@EnableAutoConfiguration: SpringBoot 自动配置功能开启
 按住 Ctrl 点击查看注解@EnableAutoConfiguration
@Target(ElementType.TYPE)
 @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
 @Documented
 @Inherited
 @AutoConfigurationPackage
 @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
 public @interface EnableAutoConfiguration {
                                         ... ... ... }
 其
               @Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
                                                            导
                                                                 入
                                                                      了
AutoConfigurationImportSelector 类
按住 Ctrl 点击查看 AutoConfigurationImportSelector 源码
```

```
public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        ... ... ...
        List<String>
                                           configurations
getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
        configurations = removeDuplicates(configurations);
        Set<String> exclusions = getExclusions(annotationMetadata, attributes);
        checkExcludedClasses(configurations,exclusions);
        configurations.removeAll(exclusions);
        configurations = filter(configurations,
 autoConfigurationMetadata);
        fireAutoConfigurationImportEvents(configurations, exclusions);
        return StringUtils.toStringArray(configurations);
}
protected List<String> getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata,
AnnotationAttributes attributes) {
        List<String>
                                           configurations
SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(
                                                            getSpringFactoriesLoa
derFactoryClass(),getBeanClassLoader());
                return configurations;
}
```

其中, SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames 方法的作用就是从 META-INF/spring.factories文件中读取指定类对应的类名称列表 spring.factories文件中有关自动配置的配置信息如下:

```
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientAut oConf iguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.DispatcherServletAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.ServletWebServerFactoryAut oConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.error.ErrorMvcAutoConfiguration,\
```

org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.HttpEncodingAutoConfiguration,\
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.MultipartAutoConfiguration,\
...

上面配置文件存在大量的以 Configuration 为结尾的类名称, 这些类就是存有自动配置信息的类, 而 SpringApplication 在获取这些类名后再加载 我们以 ServletWebServerFactoryAutoConfiguration 为例来分析源码:

```
@Configuration
@AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
@ConditionalOnClass(ServletRequest.class)
@ConditionalOnWebApplication(type = Type.SERVLET)
@EnableConfigurationProperties(ServerProperties.class)

@Import({ ServletWebServerFactoryAutoConfiguration.BeanPostProcessorsRegistr ar.class, ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedTomcat.class, ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedJetty.class,
ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedUndertow.class })
public class ServletWebServerFactoryAutoConfiguration {
    ... ... ...
}
```

其中,

@EnableConfigurationProperties(ServerProperties.class) 代表加载 ServerProperties 服务器配置属性类

进入 ServerProperties.class 源码如下:

```
@ConfigurationProperties(prefix = "server", ignoreUnknownFields = true)
public class ServerProperties {
    /**
    * Server HTTP port.
    */
    private Integer port;
    /**
```

```
* Network address to which the server should bind.

*/

private InetAddress address;

... ... ...
}
```

其中,

prefix = "server" 表示 SpringBoot 配置文件中的前缀, SpringBoot 会将配置文件中以 server 开始的属性映射到该类 的字段中。映射关系如下:



四、SpringBoot 的配置文件

1. SpringBoot 配置文件类型

1 SpringBoot 配置文件类型和作用

SpringBoot 是基于约定的,所以很多配置都有默认值,但如果想使用自己的配置替换默认配置的话,就可以使用 application.properties 或者 application.yml(application.yaml)进行配置。

SpringBoot 默认会从 Resources 目录下加载 application.properties 或 application.yml (application.yaml) 文件

其中,application.properties 文件是键值对类型的文件,之前一直在使用,所以此处不在对 properties 文件的格式 进行阐述。除了 properties 文件外, SpringBoot 还可以使用 yml 文件进行配置,下面对 yml 文件进行讲解。

2 application.yml 配置文件

● yml 配置文件简介

YML 文件格式是 YAML (YAML Aint Markup Language)编写的文件格式,YAML 是一种直观的能够被电脑识别的的数 据数据序列化格式,并且容易被人类阅读,容易和脚本语言交互的,可以被支持 YAML 库的不同的编程语言程序导 入,比如: C/C++, Ruby, Python, Java, Perl, C#, PHP 等。YML 文件是以数据为核心的,比传统的 xml 方式更加简 洁。YML 文件的扩展名可以使用.yml 或者.yaml。

• yml 配置文件的语法

▶ 配置普通数据

语法: key: value

示例代码:

name: haohao

注意: value 之前有一个空格

➤ 配置对象数据

语法:

key:

key1: value1

key2: value2

或者:

key: {key1: value1,key2: value2}

示例代码:

person:

name: haohao

age: 31

addr: beijing

#或者

person: {name: haohao,age: 31,addr: beijing}

注意: key1 前面的空格个数不限定,在 yml 语法中,相同缩进代表同一个级别

➤ 配置 Map 数据

同上面的对象写法

➤ 配置数组 (List、Set)数据

语法:

key:

- value1

- value2 或者:

key: [value1,value2]

示例代码:

city:

- beijing

- tianjin

- shanghai

- chongqing

#或者

city: [beijing,tianjin,shanghai,chongqing]

#集合中的元素是对象形式

student:

- name: zhangsan

age: 18 score: 100

- name: lisi

age: 28 score: 88

- name: wangwu

age: 38 score: 90

注意: value1 与之间的 - 之间存在一个空格

3 SpringBoot 配置信息的查询

上面提及过,SpringBoot 的配置文件,主要的目的就是对配置信息进行修改的,但在配置时的 key 从哪里去查询 呢?我们可以查阅 SpringBoot 的官方文档

文 档 URL

https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.0.1.RELEASE/reference/htmlsingle/#common-applicationproperties

常用的配置摘抄如下:

QUARTZ SCHEDULER (QuartzProperties)

spring.quartz.jdbc.initialize-schema=embedded # Database schema initialization mode.

spring.quartz.jdbc.schema=classpath:org/quartz/impl/jdbcjobstore/tables_@@platform@@.

sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema.

spring.quartz.job-store-type=memory # Quartz job store type. spring.quartz.properties.*= # Additional Quartz Scheduler properties.

WEB PROPERTIES

EMBEDDED SERVER CONFIGURATION (ServerProperties)

server.port=8080 # Server HTTP port.

server.servlet.context-path= # Context path of the application.

server.servlet.path=/ # Path of the main dispatcher servlet.

HTTP encoding (HttpEncodingProperties)

spring.http.encoding.charset=UTF-8 # Charset of HTTP requests and responses. Added to the "Content-Type" header if not set explicitly.

JACKSON (JacksonProperties)

spring.jackson.date-format= # Date format string or a fully-qualified date format class name. For instance, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'.

SPRING MVC (WebMvcProperties)

spring.mvc.servlet.load-on-startup=-1 # Load on startup priority of the dispatcher servlet.

spring.mvc.static-path-pattern=/** # Path pattern used for static resources.

spring.mvc.view.prefix= # Spring MVC view prefix.

spring.mvc.view.suffix= # Spring MVC view suffix.

DATASOURCE (DataSourceAutoConfiguration & DataSourceProperties)

spring.datasource.driver-class-name= # Fully qualified name of the JDBC driver. Autodetected based on the URL by default.

spring.datasource.password= # Login password of the database.

spring.datasource.url= # JDBC URL of the database.

spring.datasource.username= # Login username of the database.

JEST (Elasticsearch HTTP client) (JestProperties)

spring.elasticsearch.jest.password= # Login password.

spring.elasticsearch.jest.proxy.host= # Proxy host the HTTP client should use.

spring.elasticsearch.jest.proxy.port= # Proxy port the HTTP client should use.

spring.elasticsearch.jest.read-timeout=3s # Read timeout.

spring.elasticsearch.jest.username= # Login username.

我们可以通过配置 application.poperties 或者 application.yml 来修改 SpringBoot 的默 认配置

例如:

application.properties 文件

server.port=8888

server.servlet.context-path=demo

application.yml 文件

server:

port: 8888 servlet:

context-path: /demo

2. 配置文件与配置类的属性映射方式

1 使用注解@Value 映射

我们可以通过@Value 注解将配置文件中的值映射到一个 Spring 管理的 Bean 的字段上例如:

application.properties 配置如下:

```
person:
    name: zhangsan
    age: 18

或者, application.yml 配置如下:

person:
    name: zhangsan
    age: 18

实体 Bean 代码如下:

@Controller
    public class QuickStartController {

        @Value("${person.name}")
        private String name;
        @Value("${person.age}")
```

浏览器访问地址: http://localhost:8080/guick 结果如下:

private Integer age;

@ResponseBody

}

}

public String quick(){

@RequestMapping("/quick")



return "springboot 访问成功! name="+name+",age="+age;

② 使用注解@ConfigurationProperties 映射

通过注解@ConfigurationProperties(prefix="配置文件中的 key 的前缀")可以将配置文件中的配置自动与实体进行映 射 application.properties 配置如下:或者,application.yml 配置如下:

person:

```
name: zhangsan
age: 18
```

实体 Bean 代码如下:

```
@Controller
              @ConfigurationProperties(prefix
                                                    "person")
                                                                 public
                                                                          class
QuickStartController {
    private String name;
                           private Integer age;
    @RequestMapping("/quick")
                                        @ResponseBody
                                                                 public String
               return "springboot 访问成功! name="+name+",age="+age;
quick(){
    public void setName(String name) {
                                             this.name = name;
    public void setAge(Integer age) {
                                           this.age = age;
                                                             } }
```

浏览器访问地址: http://localhost:8080/quick 结果如下:



注意:使用@ConfigurationProperties 方式可以进行配置文件与实体字段的自动映射,但需要字段必须提供 set 方 法才可以,而使用@Value 注解修饰的字段不需要提供 set 方法

五、SpringBoot 与整合其他技术

1. SpringBoot 整合 Mybatis

添加 Mybatis 的起步依赖

```
<version>1.1.1</version>
```

</dependency>

2 添加数据库驱动坐标

```
<!-- MySQL 连接驱动 -->
```

<dependency>

<groupId>mysql</groupId>

<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>

</dependency>

3 添加数据库连接信息

在 application.properties 中添加数据量的连接信息

#DB Configuration:

spring.datasource.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver

spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test?useUnicode=true&charact

erEncoding=utf8

spring.datasource.username=root

spring.datasource.password=root

4 创建 user 表

在 test 数据库中创建 user 表

-- -----

-- Table structure for `user`

DROP TABLE IF EXISTS `user`;

CREATE TABLE 'user' (

'id' int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

'username' varchar(50) DEFAULT NULL,

'password' varchar(50) DEFAULT NULL,

'name' varchar(50) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY ('id')

5 创建实体 Bean

```
public class User {
    // 主键
    private Long id;
    // 用户名
    private String username;
    // 密码
    private String password;
    // 姓名
    private String name;
    //此处省略 getter 和 setter 方法 ....
}
```

6 编写 Mapper

```
@Mapper
public interface UserMapper {
   public List<User> queryUserList();
}
```

注意: @Mapper 标记该类是一个 mybatis 的 mapper 接口,可以被 spring boot 自动扫描到 spring 上下文中

⑦ 配置 Mapper 映射文件

在 src\main\resources\mapper 路径下加入 UserMapper.xml 配置文件"

8 在 application.properties 中添加 mybatis 的信息

```
#spring 集成 Mybatis 环境
#pojo 别名扫描包
mybatis.type-aliases-package=com.itheima.domain
#加载 Mybatis 映射文件
mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*Mapper.xml
```

9 编写测试 Controller

```
@Controller
public class MapperController {

    @Autowired
    private UserMapper userMapper;

    @RequestMapping("/queryUser")
    @ResponseBody    public List<User> queryUser(){
        List<User> users = userMapper.queryUserList();
        return users;
    }
}
```

10 测试

