Jos Lab 2: Memory Management

Li Xinyu 515030910292

Part 1: Physical Page Management

Exercise 1

boot_init() 只在系统启动时被用来分配内存,其中静态变量 static char *next_free 记录下一个可以使用的空闲页的起始地址。该函数分配n字节的空间并按照 PGSIZE 对齐,因此将 next_free 增加n后调用 ROUNDUP(nextfree, PGSIZE) 进行对 齐,如果 next_free 所指的地址超过可用的物理地址空间则调用 panic ,否则返回分配空间的起始地址。

page_init() 按照注释中所提到的四种情况,将第一个页(索引为0)、IO hole中的页、初始化时分配的页(在extend memory中)的pp_ref设置为1,表示已被使用。然后将剩下的页面的pp_ref设置为0并加到_page_free_list中。

page_alloc() 首先检查 free_page_list , 若为空则返回 NULL , 否则取其中的第一个空闲页 , 根据 alloc_flags & ALLOC_ZERO 是否为真来决定是否将页中所有字节初始化为 0。

page_free() 首先检查该页的 pp_ref , 若不为0说明被使用则调用 panic , 否则将其添加到 page_free_list 的头部。

Part 2: Virtual Memory

Page Table Management

Exercise 4

pgdir_walk() 首先分解出 va 中的 pdx 、 ptx ,然后根据 pdx 找到 pgdir 中对应的entry,如果该entry的 PTE_P 位不为1(即页失效或不存在)时,若 create 不为true则返回NULL,否则调用 page_alloc 分配一个页(分配失败时亦返回 NULL)。然后将该页的pp_ref 加一,将页的物理地址和权限填写到之前的entry中。此时entry的 PTE_P 位一定为1,然后根据entry获取相应page table的基地址,加上 ptx 即为参数 va 的页表项指针。boot_map_region() 将虚拟地址[va, va+size)映射到[pa, pa+size],因此遍历地址空间[va, va+size)(遍历间隔为 PGSIZE)调用 pgdir_walk 找到虚拟地址对应的页表项,将其设置为 pa | perm | PTE_P。

page_lookup() 首先调用 pgdir_walk 找到参数 va 的页表项,若为空或 PTE_P 位为0则 返回 NULL ,否则根据

页表项中的物理地址找到对应的页,若参数 pte_store 不为空则将页表项指针赋给它,最后返回页的指针。

page_remove()调用 page_lookup 找到参数 va 对应页表项和页,如果页为空则返回,否则调用 page_decref 并将页表项清空为0,使相应的TLB项失效。

page_insert() 首先调用 pgdir_walk 找到参数 va 的页表项,若为空则返回 - E_NO_MEM。如果该页表项的 PTE_P 位为1(说明已经被映射),则将该页的 pp_ref 加一,调用 page_remove 删除先前映射的页并调用 tlb_invalidate 使该页表项的TLB失效。最后将页的物理地址和权限填写到页表项中。

Part 3: Kernel Address Space

Initializing the Kernel Address Space

```
Exercise 5
根据 mem_init 中的注释调用 boot_map_region 完成虚拟地址到物理地址的映射如下:
map 'pages' read-only by user at UPAGES:
boot_map_region(kern_pgdir, UPAGES, size, PADDR(pages), PTE_U);
map phys addr of 'bootstack' as kernel stack:
boot_map_region(kern_pgdir, KSTACKTOP - KSTKSIZE, KSTKSIZE,
PADDR(bootstack), PTE_W);
map all of physical memory at KERNBASE:
boot_map_region(kern_pgdir, KERNBASE, ksize, 0, PTE_W);
```

Exercise 6

boot_map_region_large 与 boot_map_region 类似,只不过将遍历间隔设置为 PTSIZE 并将页表项的权限加上 PTE_PS。 然后将 mem_init 中设置KERNBASE映射的函数改 为 boot_map_region_large(kern_pgdir, KERNBASE, ksize, 0, PTE_W);并在加载 CR3 之前开启 Page Size Extension 即在 CR4 中加上权限 CR4_PSE。

Challenge1:

I have no idea how generalize the kernel's memory allocation system to support chunk allocation, maybe its' a method to find a physically contiguous chunk by traversing the free list.

Challenge2:

For displaying physical page mappings in a useful and easy-to-read format:
 添加函数 showmappings , 传入两个参数—起始地址和结束地址, 然后遍历给定的地址区域调用 page_walki 获取对应的PTE, 然后输出信息。示例如下:

• For explicitly set, clear, or change the permissions of any mapping in the current address space:

添加函数 mon_chperm ,传入至少三个参数—第一个参数表示地址,后面的参数表示要设置或者移除的权限,示例如下:

• For dumping the contents of a given virtual/physical address memory range: 添加函数 mom_dumpcont ,传入三个参数—第一个参数表示传入的是虚拟地址还是物理地址,后面的两个为起始地址和结束地址,然后遍历给定地址区域,读取每个地址内所存的一个字节内容。示例如下:

```
K> dumpcont -v 0xf0100000 0xf0100010

0xf0100000: 02 b0 ad 1b
0xf0100004: 00 00 00 00
0xf0100008: fe 4f 52 e4
0xf010000c: 66 c7 05 72
0xf0100010: 04
K> dumpcont -p 0x100000 0x100010

0x100000: 02 b0 ad 1b
0x100004: 00 00 00 00
0x100008: fe 4f 52 e4
0x10000c: 66 c7 05 72
0x100010: 04
K>
```