网络工程设计复习

1 网络工程概念

1.1 网络工程概念

计算机网络工程是为了达到一定的目标,根据相关的规范,通过详细地规划,按照可行的方案,将 计算机网络的技术、系统、管理高效地集成到一起的工程。

网络工程"生命周期"的内涵

借用生物存活期内的发展和演变过程来描述"网络工程",从酝酿到建设、使用,再到维护升级,直至最终失去使用价值而完成其历史使命的过程。

网络工程"生命周期"阶段划分

- 1. 筹备
- 2. 设计
- 3. 实施
- 4. 使用与维护

计算机网络工程有关方案主要有三个:可行性论证方案(报告),总体技术(设计)方案,实施方案

1.2 网络工程基本特征

网络系统集成的任务

• 系统集成 = 网络系统 + 硬件系统 + 软件系统

系统集成工作的任务主要有两项:方案的精心设计和系统的高效实施。

技术集成:根据用户需求的特点,结合网络技术发展的变化,合理选择所采用的各项技术,为用户提供解决方案和网络系统设计方案。

应用集成:面向不同的行业,为用户的各种应用需求提供一体化的解决方案,并付诸实施。

1.3 网络工程设计规范

制定网络标准的目的

- 1. 保障硬件设备之间的兼容性
- 2. 保障应用软件之间的数据交换
- 3. 保障不同产品、服务达到公认的规定品质
- 4. 保护标准制定者的利益
- 5. 降低系统集成商和用户的成本

网络设计标准

- ITU-T(国际电信联盟)
- IEEE(国际电子电气工程师协会)
- IETF(国际因特网工程组)

三大标准的特点

- ITU-T标准关注城域网物理层定义
- IEEE标准关注局域网物理层和数据链路层
- IETF标准注重数据链路层以上的规范

IEEE 802 标准系列是由IEEE指定的关于LAN和MAN的标准

1.4 网络通信体系结构

网络的功能分层与各层通信协议的集合称为网络体系结构

物联网

基本特征

- 互联网特征, 联网的物品能够实现互联互通
- 识别与通信特征,"物体"具备自动识别与物物通信功能
- 智能化特征, 网络系统具有自动化, 自我反馈与智能控制的特点。

物联网整体结构可以分为3个层次:

- 感知层
- 传送层
- 应用层

云计算最关键的技术是虚拟化

SDN 软件定义网络

- 控制层和数据层的解耦:虽然控制层和数据层解耦了,但是控制层可以通过接口来控制数据层转发数据
- 逻辑上集中控制
- 将底层的网络资源从应用中抽象出来

1.5 网络工程设计分析

简单设计原则: 怎样解决网络系统中的大问题复杂性

网络规模越大,涉及的约束条件越多,所耗费的资源越多。问题的大小与复杂性直接相关。例如: 对以太局域网来说,100个用户的网络设计是一个小问题,而10万个用户的城域以太网设计则是一个大问题

笛卡尔《方法论》: 将大问题分解为多个规模适当的小问题, 然后再进行解决。 有些问题需要采用"系统论"的方法来解决。

2 用户需求分析

2.1 需求分析基本方法

IEEE软件工程定义的需求

- 1. 用户解决问题或达到目标所需要的条件或要求
- 2. 系统满足合同、标准、规范或其它正式规定文档所需具有的条件或要求
- 3. 反映上面1) 或2) 所描述的条件或要求的文档说明

用户网络应用环境

- 1. 用户建筑物布局情况, 建筑物之间的最大距离
- 2. 外部网络接入点
- 3. 用户确定的网络中心机房位置
- 4. 用户设备间的位置及电源供应情况
- 5. 用户信息点数量及位置
- 6. 任何两个用户之间的最大距离
- 7. 用户部门分布情况
- 8. 特殊需求或限制条件

用户的特点

- 1. 用户是经过筛选的: 用户的需求存在千差万别, 有些需求甚至相互矛盾
- 2. 用户是沉默的: 用户往往难以清楚地描述具体需求
- 3. 用户是难以满足的
- 4. 用户是可引导的

2.2 基本要求需求分析

- 四大基本服务: DNS、Web、Email、FTP
- 小型局域网一般采用星形拓扑结构
- 园区网一般采用树形结构加网状结构
- 城域网一般采用环形、树形等结构

2.3 高级要求需求分析

网络扩展应满足的条件

- 1. 用户或部门能够简单的接入现有网络
- 2. 新应用能够无缝地在现有网络上运行
- 3. 现有网络拓扑结构无需作大的更改
- 4. 原设备能够得到很好的利用
- 5. 网络性能恶化在用户允许范围内

导致产生不合格的用户需求说明的场景

- 1. 没有足够多的用户参与
- 2. 用户需求不断增加
- 3. 模棱两可的需求
- 4. 不必要的特性
- 5. 过于精简的需求说明
- 6. 忽略了用户分类
- 7. 不准确的计划

当用户对需求分析报告不满意时

- 1. 反思网络设计工程师是否站在用户立场考虑问题;
- 2. 网络设计工程师与用户对网络业务存在不同理解
- 3. 是否为非技术因素

3 网络结构设计

3.1 点对点传输网络

- 主机以点对点方式连接
- 主机通过单独的链路进行数据传输
- 两个节点之间可能会有多条单独的链路
- 点对点网络主要用于城域网和广域网
- 点对点形、链路形、环形、网状形等

点对点网络的优缺点

• 优点: 网络性能不会随着数据流量加大而降低

• 缺点: 网络中任意两个节点通信时, 如果它们之间的中间节点较多, 就需要经过多跳后才能到达,

这加大了网络传输时延

3.2 广播传输网络

广播网络信号传输方式

- 单播
- 多播
- 组播

冲突域

- 冲突域的大小会影响到网络的性能
- 交换机、路由器等设备可以隔离冲突域

广播域

- 大量无用的广播包会形成广播风暴
- 可以用路由器来分割广播域
- 可采用VLAN划分缩小广播域的范围

在网络设计中控制冲突域的方法

使网段中的主机数量尽量最小化

造成交换式网络产生广播风暴的主要原因

- 1. 主机查找服务器
- 2. 大量主机广播式查找服务器地址
- 3. 网络环路
- 4. 网卡故障
- 5. 网络病毒
- 6. 黑客软件和视频软件使用

星形网络结构

- 每个节点都有一条单独的链路与中心节点相连, 所有数据都要通过中心节点进行交换
- 星形网络采用广播传输技术,中心节点设备通常采用交换机
- 星形以太网在物理上呈星形结构,但逻辑上任然是总线形拓扑结构,但逻辑上仍然是总线形拓扑结构
- 星形结构简单便宜, 但可靠性较低, 中心节点负担重。

蜂窝网络结构

- 主要用于无线通信网络
- 蜂窝大小与基站或AP发射功率有关
- 蜂窝结构采用频率复用技术进行扩容
- 网络建设时间短,易于扩展,但信号容易受到环境或人为的干扰,速率低,成本高。

混合网络结构

- 主要出现在城域网和广域网中
- 由交换机连接构成的树形结构(星形+星形)
- 混合结构的顶层节点负荷较重

环形网络

优点

- 不需要集中设备(如交换机),消除了对中心系统的依赖性
- 信号沿环单向传输, 传输时延固定
- 所需光缆较少,适宜长距离传输
- 各个节点负载较为均衡
- 双环或多环网络具有自愈功能
- 可实现动态路由
- 路径选择简单,不容易发生地址冲突等问题

缺点

- 不适用与多用户接入
- 增加节点时, 会导致路由跳数增加
- 难以进行故障诊断
- 结构发生变化时,需要重新配置整个环网
- 投资成本较高

3.3 网络设计模型

层次化模型

核心层:核心层提供核心节点之间的高速数据转发汇聚层:汇聚层主要负责路由聚合,收敛数据流量接入层:接入层为用户提供网络访问和管理功能

3.4 网络结构设计

服务子网结构设计

服务局域网类型

• 通用服务: DNS、Web、FTP等

• 应用服务: CAD、OA、MIS

• 服务子网在网络的层次对网络性能影响很大

• 设计原则: 网络服务集中, 应用服务分散

VLAN的设计原则

- 1. VLAN的安全与性能,不应当依赖VLAN作为安全设备
- 2. VLAN应用到广域网的可能性,将VLAN扩展到WAN上是不明智的
- 3. VLAN之间的相互受影响,同一交换机不同VLAN共享交换机时,会争夺交换机的CPU和背板资源
- 4. VLAN设计的基本原则: (1) 应尽量避免在同一交换机中配置太多的VLAN。 (2) VLAN不要跨越核心交换机和拓扑结构的分层。

TCP/IP模型与分层设计模型的区别

- 1. TCP/IP模型针对通信行为进行定义,分层模型针对拓扑结构进行规范
- 2. TCP/IP为强制性标准,分层为行业规范
- 3. TCP/IP应用于原理说明,分层应用于工程设计
- 4. TCP/IP层次之间有明确的接口规范,分层模型层次之间没有明确的物理和逻辑界限。

4 网络路由技术

4.1 网络地址规划

地址类型与分配

- 由于分配不合理,目前可用的IPv4地址已经分配完毕
- IETF提出的IP地址不足解决方案:

标准地址 特殊地址

CIDR VLSM

NAT

IPv6

某网段分配为: 222.210.100.01/26, 写出他的掩码和最大主机数

掩码为26位,即IP地址前26位全部变成1,即255.255.255.193 最大主机数是2的[32-26=6]次方,然后减2,即64-2=62

- NAT技术有哪些功能
- 1. 解决IP地址紧缺问题
- 2. 隐藏内网地址
- 3. 对网络进行负载均衡控制

4.

4.2 静态路由技术

静态路由技术

- 静态路由按网络工程师设计的路由进行路由选择
- 静态路由一般用于小型局域网
- 静态路由采用手工方法在路由器中设置路由信息
- 优点: 网络安全性高, 不占用网络带宽
- 缺点: 网络管理员难以全面了解整个网络的结构
- 网络结构调整时,工作难度和复杂度非常高

动态路由技术

基本功能

• 路由器自动维护内部路由表

• 在路由器之间交换路由信息

动态路由协议

- 距离向量路由协议 (RIP)
- 链路状态路由协议 (OSPF)
- 中间系统-中间系统 (IS-IS)
- 分级路由协议 (BGP)
- 园区网和城域网采用OSPF路由协议居多
- 广域网通常采用BGP

路由配置的基本思路

- 1. 将网络需求具体化。如:哪些地方需要路由,哪些地方采用3层交换机,子网如何划分等
- 2. 绘制简化的网络结构图,标注网络地址,标注接口类型,接口IP地址等
- 3. 配置步骤:
 - 。进入规定的配置模式
 - 。选择配置端口
 - 。配置地址
 - 。配置协议与参数
 - 。 激活配置
 - 。查看配置
 - 。测试配置
 - 。保存配置

4.3 OSPF动态路由

OSPF的区域结构

在一个OSPF网络中,可以将AS(自治系统)分为主干区域和标准区域。在一个AS中,只能有一个主干区域,它的区域号为0(如Area0),但是可以有多个标准区域。区域号是一个32位的标识号

OSPF的区域号与自治系统的AS号不同,AS必须申请获得;而OSPF区域号有网络工程师命名。

OSPF协议工作原理

- 在自治系统中,每一台运行OSPF协议的路由器,通过Hello呼叫协议,收集各自接口和邻居路由器的链路状态信息:
- 然后通过泛洪算法在整个系统中广播自己的LSA
- 生成最短路径树
- 确定完整路由

4.4 BGP动态路由

BGP路由工作原理

- BGP运行在ISP路由器与用户网络边界路由器之间, BGP负责各个AS之间的路由与协调
- BGP用于在AS之间传递路由信息
- 在BGP看来, 整个Internet就是一个AS图
- BGP是一种路径矢量路由协议,它属于外部网关协议(EGP)

5 网络性能设计

5.1 网络带宽分析与设计

网络带宽

- 基带网中, 带宽用于衡量数据传输速率
- 视频是网络带宽的主要占有者
- 影响网络带宽的主要因素

网络带宽与网络设备、网络线路、网络类型、网络环境等因素有关

• 频带网络的带宽与基带网络的带宽的区别:

信源发出的没有经过调制的原始电信号所固有的频带,称为基本频带,简称基带。基带和频带相对应,频带:对基带信号调制后所占用的频率带宽。

5.2 网络流量分析与设计

网络流量基本特征

- 网络流量与网络带宽的区别
 - 1. 带宽是一个固定值,流量是一个变化量
 - 2. 带宽由网络工程师规划分配,有很强的规律性
 - 3. 流量由用户网络业务形成,规律性不强
 - 4. 带宽与设备、传输链路相关; 网络流量与使用情况、传输协议、链路状态等因素相关。

5.3 服务质量分析与设计

QoS技术指标

- Qos提供端到端的服务质量控制或保证
- 技术指标

- 1. 传输时延
- 2. 时延抖动
- 3. 丢包率
- 4. 吞叶量
- 某用户平均每天上网为4小时,如果用户每天花费60%的时间浏览50个网页,40%的时间下载文件,试计算用户占用Web服务器和FTP服务器的有效工作时间。
 - (1) 如果一个用户每天浏览50个网页,Web服务器为该用户提供服务的有效时间是: Web有效时间 = 打开网页数×(网页大小[KB]+系统开销)/[端到端的链路带宽[Kbit/s]/8]
 - $= 50 \times (30 + 30 \times 10\%)/[200/8] = 66s = 1min$
 - (2) FTP服务器的有效工作时间: 4h × 40% = 1.6h

5.4 负载均衡分析与设计

为什么说全球网络按非阻塞式设计没有意义

- 1. 投入大,产出小
- 2. 没有考虑集线比
- 3. 不符合"奥卡姆剃刀"原则

6 网络可靠性设计

6.1 可靠性设计概述

网络可用性分析

- 可用性是衡量网络系统提供持续服务的能力
- 系统可用性计算方法:

 系统可用性 = 系统运行时间/(系统运行时间+系统停机时间) × 100%
- 网络最重要的两个特性是速度和可靠性

网络可用性计算

串联型网络


• 在串联网络中,可用性最差的单元对系统的可用性影响最大

•

并联型网络

•

• 网络拓扑结构如下所示, 计算路由器ABCD整体的可用性



- 路由器ABC之间的可用性=0.99×0.97×0.98=94.1%
- 路由器B+D并联体的可用性=1- (1-路由器B的可用性) × (1-路由器D的可用性) =1- (1-0.97) × (1-0.95) =99.85%
- 路由器ABCD整体可用性= A可用性× (B+D可用性) × (C可用性) =0.99×0.9985×0.98=96.9%

提高网络可靠性的技术

一些网络设备采用不间断转发技术;在网络结构设计中,存储网络系统、高可用性集群网络系统和 容灾备份网络系统等

6.2 网络冗余设计

冗余设计的目的

- 提供网络链路备份
- 提供网络均衡负载
- 链路备份和负载均衡在结构上完全一致,但是完成的功能不同,工作模式也不同。

冗余设计的内容

- 链路冗余
- 设备冗余
- 软件冗余

6.3 存储网络设计

磁盘阵列技术RAID


• 独立冗余磁盘阵列技术

RAID类型

- 软件RAID
- 硬件RAID


RAID0

• RAIDO采用无数据冗余的存储空间条带化,具有成本低、读写性能极高等特点。




RAID1

• RAID1采用两块硬盘数据完全镜像的技术,保证了数据的冗余。



RAID5

• RAID5分布式奇偶检验磁盘阵列,将校验数据块以循环的方式放在磁盘阵列的每一个磁盘中。



RAID模式下磁盘空间利用情况

RAID 模式	磁盘 1	磁盘 2	磁盘 3	磁盘 4	最大可用容量
RAID 0	120G	120G			240G
RAID 0	80G	120G			160G
RAID 1	120G	120G	1555		120G
RAID 1	80G	120G			80G
RAID 0+1	120G	120G	120G	120G	240G
RAID 0+1	80G	120G	120G	120G	160G
RAID 5	120G	120G	120G		240G
RAID 5	80G	120G	120G		160G

FC存储网络设计

- 光纤通道FC是一种数据传输接口技术
- FC采用全双工串行通信方式,支持点对点、仲裁环和交换式三种拓扑结构。
- 由FC组成的网络不同于以太网技术,它的带宽资源几乎全部可用于传输数字信号,FC网络基本上没有管理信息。
- FC技术有三种光纤信道交换方法。
 - 1. 主控制器交换模式
 - 2. 网络交换模式

IP存储网络

• IP存储目前的主流技术是iSCSI

• 其它IP存储技术包括有iFCP, FCIP等。

网络存储技术的类型和应用

- 1. 直接附加存储(DAS),DAS是直接连接在服务器主机上的存储设备。如硬盘、光盘、USB存储器等设备。
- 2. 网络附加存储(NAS), NAS最典型的产品是专用磁盘阵列主机、磁带库等设备
- 3. 存储区域网络(SAN), 在服务器和存储设备之间利用专用的光纤通道连接的网络系统
- 4. JBOD存储技术

6.4 集群系统设计

计算机集群系统类型

- 集群系统是将2台以上的计算机(如PC服务器),通过软件(如Rose HA)和网络(如以太网与RS-232),将不同的设备(如磁盘阵列)连接在一起,组成一个高可用的超级计算机群组,协同完成大型计算任务。
- 集群是目前超级计算机的主流体系结构。
- 高可用集群,负载均衡集群、高性能计算集群

利用软件进行数据自动备份和RAID1备份有什么不同

RAID1通过磁盘数据镜像实现数据冗余,在成对的独立磁盘上产生互为备份的数据。当原始数据繁忙时,可直接从镜像拷贝中读取数据,因此RAID1可以提高读取性能。RAID1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据

传统的数据备份主要采用内置或外置的磁带机进行冷备份。但是这种方式只能防止操作失误等人为故障,而且其恢复时间也很长。

7 网络安全设计

7.1 网络安全体系与技术

网络安全体系结构

IATF (信息保障技术框架) 标准

• IATF标准理论:深度保护战略

• IATF标准三个核心原则: 人、技术和操作

• 四个信息安全保障领域: 保护网络和基础设施, 保护边界, 保护计算环境, 保护支撑基础设施

7.2 防火墙与DMZ设计

防火墙的类型

- 硬件防火墙
- 软件防火墙
- 硬件防火墙在功能和性能上都优于软件防火墙, 但是成本较高。

防火墙的不足

- 不能防范不经过防火墙的攻击。
- 不能防范恶意的知情者。
- 不能防范内部用户误操作造成的威胁。
- 不能防止受病毒感染的软件或木马文件的传输。
- 防火墙不检测数据包的内容, 因此不能防止数据驱动式的攻击。
- 不安全的防火墙、配置不合理的防火墙、防火墙在网络中的位置不当等,会使防火墙形同虚设。

DMZ基本功能

- DMZ设立在非安全系统与安全系统之间的缓冲区
- DMZ的目的是将敏感的内部网络和提供外部访问服务的网络分离开,为网络提供深度防御。

DMZ的设计基本原则

- 1. 设计最小权限,例如定义允许访问的网络资源和网络的安全级别
- 2. 确定可信用户和可信任区域
- 3. 明确各个网络之间的访问关系

7.3 网络安全设计技术

IDS网络安全设计

- IDS (入侵检测系统)
- IDS分为实时入侵检测和事后入侵检测。
- 实时入侵检测在网络连接过程中进行,IDS发现入侵迹象立即断开入侵者与主机的连接,实施数据恢复
- 事后入侵检测由网络管理人员定期或不定期进行。

IDS常用检测方法

• 特征检测、统计检测与专家系统。

IPS网络安全设计

- IPS (入侵防御系统)
- IPS不但能检测入侵,而且能实时终止入侵行为。
- IDS设备在网络中采用旁路式连接;
- IPS在网络中采用串接式连接。

VPN网络安全设计

- 定义: 使用IP机制仿真出一个私有的广域网。
- VPN通过私有隧道技术,在公共数据网络上仿真一条点到点的专线。

VPN隧道技术工作原理

- 隧道是一种数据加密传输技术
- 数据包通过隧道讲行安全传输。
- 被封装的数据包在隧道的两个端点之间通过Internet进行路由。
- 被封装的数据包在公共互联网上传递时所经过的逻辑路径称为隧道。
- 数据包一旦到达隧道终点,将被解包并转发到最终目的主机。

VPN工作协议

- PPTP (点到点隧道协议)
- L2TP (第二层隧道协议)

7.4 网络物理隔离设计

物理隔离技术

根据国家规定:设计国家秘密的计算机信息系统,不得直接或者间接地与国际互联网或其他公共信息网络相连接,必须实行物理隔离。

隔离网闸工作原理

GAP (安全隔离网闸) 通过专用硬件和软件技术,使两个或者两个以上的网络在不连通的情况下,实现数据安全传输和资源共享。

GAP技术的特点

- GAP由固态读写开关和存储介质系统组成
- GAP在同一时刻只有一个网络与安全隔离网间建立无协议的数据连接。

GAP没有网络连接,并将通信协议全部剥离。数据文件以原始数据方式进行"摆渡",因此,它能够抵御互联网绝大部分攻击。

8 光纤通信工程

光纤通信的基本原理

光纤中无光信号为0码,有光信号则为1码。

光纤通信的优点和缺点

• 优点: 通信容量大, 保密性好, 抗电磁波辐射干扰, 防雷击, 传输距离长

• 缺点: 光纤连接困难, 成本较高

光纤通信的波长范围和工作窗口

- 光纤通信工作波长范围为850~1550nm
- 在波长为850nm、1310nm和1550nm处,有3个损耗很小的波长"窗口"

光纤通信有哪些器件

- 光发射机
- 光缆
- 光中继器
- 光接收机

光纤通信的最大理论容量

• 如果采用0.4nm (50GHz) 的波长间隔进行DWDM通信,大约能安排500个波长,如果每个波长最大传输速率为40Gbit/s,则单根光纤的通信容量理论上可以达到20Tbit/s (500×40) 左右。

多模光纤与单模光纤的差别

- 传输多路径光波的光纤称为多模光纤 (MMF)
- 当光纤纤芯尺寸与光波波长大致相同时,如纤芯直径在5~10μm时,光波在光纤中以一种模式传播,这种光纤称为单模光纤。
- 单模光纤具有极大的传输带宽, 特别适用于大容量和长距离的通信系统。

9 综合布线设计

交换机的主要技术参数

- 端口数量
- 端口类型
- 端口传输速率
- 背板带宽
- 包转发速率
- MAC地址表大小
- 工作层
- 数据转发模式
- 网络管理

计算机集群系统

集群技术将多台相互独立的计算机(大多采用PC服务器),通过高速网络组成一个完整的服务器系统,并以单一系统的模式加以管理,使多台服务器像一台机器一样工作。

管道和线槽布放线缆的数量计算

- 管道、线槽、桥架布线时,截面积利用率按下式计算:
- 截面积利用率 = 管道截面积/线缆截面积
- 管道内布放线缆的数量按下式计算:

0

。式中:n为管道中布放线缆根数;INT为取整函数;K为截面积利用率。

• 工程实践证明,截面积利用率为30%较好

双绞线材料用量预算

楼层双绞线平均长度预算

• 楼层线缆平均长度计算如下:

。 式中,L为楼层线缆平均长度(m);A为离楼层配线架最远插座的布线长度(m);B为离楼层配线架最近插座的布线长度(m);G为端接余量(m);1.1为预留10%的布线长度

楼层双绞线箱数

• 每层双绞线总长度为305m, 布线工程需要的双绞线数量按下式计算:

· —

。式中,K为楼层线缆总数(箱),INT为取整函数,n为楼层信息点总数,L为线缆平均长度(m),305为1箱线缆的总长度(m);1为备用线缆箱数

水晶接头用量预算

• RJ45水晶接头的需求量可按下式估算:

0

。 式中, m为RJ45水晶接头总需求量, n为信息点总数, 0.15为15%的工程余量

信息模块用量估算

• 工作区信息模块的需求按下式计算:

0

。 式中, m为信息模块总需求量, n为信息点总数, 0.03为3%的工程余量

案例

用户需求平均每层楼布数据点40个和语音点40个;水平线缆从楼道吊顶的天花板上利用桥架走线;每楼层设管理间一个,靠近建筑弱电井;各信息点到楼层管理间子系统水平线缆最长为50m,最短为10m;数据系统和语音系统均采用超5类铜缆。根据以上要求,计算:每楼层需要的超信息模块数,每楼层需要的RJ45水晶接头数,每楼层需要的超5类电缆箱数。每楼层需要:

- 超5类信息模块41个 (40+40×3%)
- 3类语音模块41个 (40+40×3%)
- 2口墙上型信息面板为41个 (40+40×3%) 每楼层需要:

RJ45水晶接头184个 (40×4+40×4×15%) RJ11水晶接头184个 (40×4+40×4×15%)

楼层超5类水平电缆的平均长度为:

- L=((50+10)/2)+6)×1.1=39.6 (m) 1层楼需要的电缆箱数:
- K=INT (40×39.6/305) +1=6 (箱)

UPS(不间断电源系统)

- 功能: 确保负载供电的不间断, 并将市电中各种干扰与负载彻底隔离。
- 在线式(双变换UPS)和后备式。

UPS负载功率计算

- 一般以最大负载功率为基准计算UPS负载。
- 网络设备功率单位转换方法如下:
 - 。 网络设备功率值(VA)=网络设备功率值(W)÷0.8
- 如果网络设备标注为电流,则功率值为:
 - 。 网络设备功率 (VA) =网络设备电流 (A) ×220
- UPS的负载功率为所有接入UPS设备的VA值之和,再加上20~30%的负载余量。

判断题

- 1. 城域IP网络可以采用与局域网大体相同的技术,也可能采用与局域网完全不同的技术。 (√)
- 2. 在指定标准的过程中,用户的作用非常明显。(x)
- 3. 网络备份和负载均衡在冗余设计的物理结构上完全一致,但是完成的功能完全不同。 (√)
- 4. 同一个VLAN之中的主机通信必须通过路由器进行信号转发。(×)
- 5. 解决死锁的一种方法是先让它发生, 然后再处理它。 (√)
- 6. 在SDH传输网络,每个节点由TM构成。(×)
- 7. DWDM是一种纯粹的物理层技术,它完全独立于所携带信息的类型。(√)
- 8. 数据业务对时延抖动不敏感,如果路由器需要支持语音、视频等业务,这个指标才有测试的必要。(√)
- 9. 如果可能就路由,只在需要时才交换,这是网络设计中一个基本原则。(×)
- 10. 服务器群集技术成为服务器的主流。 (√)
- 11. 网络设计涉及到的标准核心是RFC和IEEE两大系列。(×)
- 12. 第2层交换机是不转发广播的,所以不能分割广播域。(x)
- 13. 可以采用VLAN划分的方法缩小广播域的范围。 (√)
- 14. 环网的路径选择非常简单,不容易发生网络地址冲突等问题。 (√)
- 15. 局域网信号传输时延大, 且误码率较高。 (×)
- 16. IEEE 802标准系列是由IEEE制定的关于LAN和MAN的标准。 (√)
- 17. 冲突是网络运行时一个正常的组成部分。 (√)

- 18. 环形结构的网络是一种点对点链路。 (√)
- 19. 解决死锁的方法时不让它发生。(×)
- 20. 广域网可以采用与局域网完全不同的技术,也可以采用局域网技术。(x)
- 21. 由于光纤模块没有堆叠能力,因此光纤只能采用级联模式。(√)
- 22. FC虽然具备一些网络互联的功能,但远不是一个完整的网络系统。 (√)
- 23. iSCSI和光纤通道之间是兼容的。(×)
- 24. H.323和SIP两大协议互不相容。 (√)
- 25. LMDS不支持移动通信业务,只能提供定点接入。 (√)
- 26. IPS能检测入侵的发生,但是不能实时终止入侵行为。(x)
- 27. 物理隔离产品在理论和实践上要比防火墙低一个安全级别。(×)
- 28. 以太网交换机的每一个端口相当于一个网桥。 (√)
- 29. 近端串扰是双绞线中,一对线对另一对线的干扰信号。 (√)
- 30. 在标准或规范的制定中,厂商和用户都有共同的看法。(×)
- 31. 接入层交换机上行接口的传输速率应当比下行端口高出一个数量级。 (√)
- 32. 链路集合的目的是保证链路负载均衡。 (√)
- 33. 分布式服务设计模型的基本原则是应用服务集中, 网络服务分散。(×)
- 34. 网络在设计时必须考虑最繁忙时段的信息流量,否则在这时数据就会阻塞或丢失。 (√)
- 35. 刀片式服务器中的每一块"刀片"实际上类似于一个独立的服务器。(√)
- 36. SMP技术对于I/O处理繁忙的服务效果显著。(×)
- 37. 实验证明,在40m距离检测到的近端串干扰较真实。 (√)
- 38. 目前因特网是基于提供"尽力而为"的服务的IP网络。 (√)
- 39. 单模光纤不存在模式色散问题。 (√)
- 40. 广播式网络主要用于局域网、城域网、广域网中。 (×)