DBTrain Lab 1 Report

刘泓尊 2018011446 计84

Cl job id: 83249

Status	Job	Pipeline
	#83249 Y master -> 19fb78ba	#58876 by

Record: 记录的序列化和反序列化

实现了 FixedRecord 的 Load 和 Store 接口。

注意到 FixedRecord 构造的时候已经提供了 _iTypeVec 和 _iSizeVec 的初始化,所以序列化/反序列化的时候只需要转换 _iFields 字段就可以了。

Store: 对 _iFields 中的 Field* 类型遍历, 判断类型, 通过 dynamic_cast 转换为具体的子类, 调用 Field 的抽象方法 GetData 将数据写入到 uint8_t* 的 buffer 中。

Load: 根据 _iTypeVec 中的类型信息,构建对应的 Field* 子类,然后调用 Field 的抽象方法 SetData 将 uint8_t* 的 buffer 数据反序列化为 Field* 类型。

Page: 页面的整体组织

实现了 LinkedPage 的 PushBack 和 PopBack 接口,以提供基于双向链表的页管理。

PushBack: 通过 LinkedPage::GetPageID() 获得页编号。如果本节点的下一个节点为空,直接创建 LinkedPage 对象,添加在后面即可;如果下一个节点非空,则需要修改下一个节点的前驱和后继,总共需要 修改4个指向。

PopBack: 如果下一个节点为空,直接返回即可。否则判断下一个节点是否有后续页面。如果有,需要修改下下个节点的前驱。之后修改本节点的后继为空或下下个节点即可。在最后调用 MiniOS::DeletePage() 在内存中删除下个页面。需要注意创建一个 Page 对象要及时析构,以完成对页面的实际写入。

实现了 RecordPage 的 InsertRecord, GetRecord, DeleteRecord, UpdateRecord 接口,实现了单个页面内Record的 增黑力容

InsertRecord: 寻找空的槽位插入,只需要遍历 [0, _nCap) 区间内的槽编号是否被占用(利用 HasRecord(SlotID) 接口)。找到空槽位之后,调用 Page::SetData() 接口在 BITMAP_OFFSET + BITMAP_SIZE + nSlotID * _nFixed 的地方插入 _nFixed 大小的数据即可。

GetRecord: 对于未被占用的槽,抛出 RecordPageException 异常。创建长度为 _nFixed 的 uint8_t* 的 buffer,利用 Page::GetData() 读出序列化后的数据即可。

DeleteRecord: 对于未被占用的槽,抛出 RecordPageException 异常。直接将Bitmap中 nSlotID 位置0,同时 _bModified = true 以完成修改。不需要修改Slot内部数据。

UpdateRecord: 对于已被占用的槽,抛出 RecordPageException 异常。调用 Page::SetData() 写入数据。

Table: 增删改查记录的接口

实现了Table的GetRecord, InsertRecord, DeleteRecord, UpdateRecord, SearchRecord, NextNotFull 接口。

NextNotFull: 用于在页满的时候获取新的可用页面。我使用最先匹配算法以达到较高的效率。每次页满时,从_nNotFull 开始向后遍历到表尾,遇到第一个空页面作为新的_nNotFull ; 每次页 pageid 中有槽被删除时,都将_nNotFull 置为 min(pageid,_nNotNull),以保证_nNotFull 始终是未满页面编号的最小者。全满时,创建新页面添加到链表尾部,需要用到 PushBack 接口。最后析构掉 Page* 对象,以完成对内存的写入。在随机数据下的均摊复杂度是 0(1) 的。

InsertRecord: 创建 _nFixed 大小的buffer,从传入的 Record* 对象序列化到buffer。之后创建 RecordPage 对象并通过 InsertRecord 接口向页面写入数据。注意,如果页满,需要调用 NextNotFull ,利用最先匹配来更新 _nNotFull 。

GetRecord: 创建 RecordPage 对象并通过 GetRecord 接口,从页面获得 uint8_t* 的无格式记录数据。然后通过 EmptyRecord 接口创建新 Record 对象,调用 Load 方法完成反序列化。最后析构所有不返回的内容。

DeleteRecord: 创建页面管理对象 RecordPage , 调用 DeleteRecord 析构对应页面即可。注意将 _nNotFull 修改为 min(_nNotFull, nPageID)

UpdateRecord: 创建 RecordPage 对象并通过 GetRecord 接口,从页面获得 uint8_t* 的无格式记录数据。然后通过 EmptyRecord 接口创建新 FixedRecord 对象,调用 Load 方法完成反序列化。之后遍历 iTrans 数组,通过 GetPos 和 GetField 获得更新位置和更新后数据,通过

FixedRecord::SetField 更新结构体字段,之后调用 FixedRecord::Store() 重新序列化,通过 RecordPage::UpdateRecord() 更新页面数据即可。为了代码简洁,我直接用了一次序列化和一次反序列化,读出和写入了一些没有update的部分,可能效率不是很高,也可以只对改动的部分进行写入,效率更高但是实现复杂。

SearchRecord: 遍历所有页面的所有槽。通过 RecordPage::GetRecord 接口获得无格式数据,之后 创建新 FixedRecord 对象完成反序列化,通过 Condition::Match 方法判断是否满足,加入结果向量即可。如果 pCond 为空,则返回所有数据。

测试结果

```
Running 10 tests from 1 test suite.
    -----] Global test environment set-up.
    -----] 10 tests from Lab1
         Lab1.LinkedPageTest
      OK ] Lab1.LinkedPageTest (4 ms)
         ] Lab1.RandomSqlTest
       OK ] Lab1.RandomSqlTest (112 ms)
         lab1.RecordPageTest
      OK ] Lab1.RecordPageTest (1 ms)
         Labl.InsertSelectTest
       OK ] Lab1.InsertSelectTest (θ ms)
         Lab1.UpdateTest
      OK ] Lab1.UpdateTest (1 ms)
         | Lab1.DeleteTest
       OK ] Lab1.DeleteTest (1 ms)
         | Lab1.UpdateDeleteTest
      OK ] Lab1.UpdateDeleteTest (1 ms)
         lab1.DeleteInsertTest
       OK ] Lab1.DeleteInsertTest (1 ms)
         lab1.StartTest
      OK ] Labl.StartTest (0 ms)
         | Lab1.TableTest
       OK ] Lab1.TableTest (1 ms)
      ----] 10 tests from Lab1 (122 ms total)
     ----- Global test environment tear-down
      ====] 10 tests from 1 test suite ran. (122 ms total)
  PASSED ] 10 tests.
Passed lab1 test
```