Android 深入浅出之 Audio

一、 第一部分 AudioTrack 分析

1. 目的

本文的目的是通过从 Audio 系统来分析 Android 的代码,包括 Android 自定义的那套机制和一些常见类的使用,比如 Thread, MemoryBase 等。

分析的流程是:

- ●先从 API 层对应的某个类开始,用户层先要有一个简单的使用流程。
- ●根据这个流程,一步步进入到 JNI,服务层。在此过程中,碰到不熟悉或者第一次见 到的类或者方法,都会解释。也就是深度优先的方法。
 - a) 1.1 分析工具

分析工具很简单,就是 sourceinsight 和 android 的 API doc 文档。当然还得有 android 的 源代码。我这里是基于 froyo 的源码。

注意, froyo 源码太多了,不要一股脑的加入到 sourceinsight 中,只要把 framwork 目录下的源码加进去就可以了,后续如要用的话,再加别的目录。

2. Audio 系统

先看看 Audio 里边有哪些东西? 通过 Android 的 SDK 文档,发现主要有三个:

- ●AudioManager: 这个主要是用来管理 Audio 系统的
- ●AudioTrack: 这个主要是用来播放声音的
- ●AudioRecord: 这个主要是用来录音的

其中 AudioManager 的理解需要考虑整个系统上声音的策略问题,例如来电话铃声,短信铃声等,主要是策略上的问题。一般看来,最简单的就是播放声音了。所以我们打算从 AudioTrack 开始分析。

3. AudioTrack (JAVA 层)

JAVA 的 AudioTrack 类的代码在:

 $framework \verb|\base| media \verb|\java| and roid \verb|\media| Audio Track.java|$

先看看使用例子,然后跟进去分析。至于 AudioTrack 的其他使用方法和说明,需要大家自己去看 API 文档了。

这里需要解释下两个东西:

1 AudioTrack.MODE STREAM 的意思:

AudioTrack 中有 MODE_STATIC 和 MODE_STREAM 两种分类。STREAM 的意思是由用户在应用程序通过 write 方式把数据一次一次得写到 audiotrack 中。这个和我们在 socket 中发送数据一样,应用层从某个地方获取数据,例如通过编解码得到 PCM 数据,然后 write 到 audiotrack。

这种方式的坏处就是总是在 JAVA 层和 Native 层交互,效率损失较大。

而 STATIC 的意思是一开始创建的时候,就把音频数据放到一个固定的 buffer,然后直接传给 audiotrack,后续就不用一次次得 write 了。AudioTrack 会自己播放这个 buffer 中的数据。

这种方法对于铃声等内存占用较小,延时要求较高的声音来说很适用。

2 StreamType

这个在构造 AudioTrack 的第一个参数中使用。这个参数和 Android 中的 AudioManager 有关系,涉及到手机上的音频管理策略。

Android 将系统的声音分为以下几类常见的(未写全):

●STREAM_ALARM: 警告声

ISTREAM_MUSCI: 音乐声,例如 music 等

ISTREAM RING: 铃声

ISTREAM SYSTEM: 系统声音

ISTREAM_VOCIE_CALL: 电话声音

为什么要分这么多呢?以前在台式机上开发的时候很少知道有这么多的声音类型,不过仔细思考下,发现这样做是有道理的。例如你在听 music 的时候接到电话,这个时候 music 播放肯定会停止,此时你只能听到电话,如果你调节音量的话,这个调节肯定只对电话起作用。当电话打完了,再回到 music,你肯定不用再调节音量了。

其实系统将这几种声音的数据分开管理,所以,这个参数对 AudioTrack 来说,它的含义就是告诉系统,我现在想使用的是哪种类型的声音,这样系统就可以对应管理他们了。

AudioTrack 的例子就几个函数。先看看第一个函数。

//目前只支持 PCM8 和 PCM16 精度的音频

```
AudioTrack.getMinBufferSize(8000,//每秒 8K 个点
AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_STEREO,//双声道
AudioFormat.ENCODING PCM 16BIT);
---->AudioTrack.JAVA
//注意,这是个 static 函数
static public int getMinBufferSize(int sampleRateInHz, int channelConfig, int audioFormat) {
      int channelCount = 0;
      switch(channelConfig) {
      case AudioFormat.CHANNEL_OUT_MONO:
      case AudioFormat.CHANNEL CONFIGURATION MONO:
         channelCount = 1;
         break;
      case AudioFormat.CHANNEL_OUT_STEREO:
      case AudioFormat.CHANNEL_CONFIGURATION_STEREO:
         channelCount = 2;--->看到了吧,外面名字搞得这么酷,其实就是指声道数
         break:
         loge("getMinBufferSize(): Invalid channel configuration.");
         return AudioTrack.ERROR_BAD_VALUE;
```

```
&& (audioFormat != AudioFormat.ENCODING PCM 8BIT)) {
         loge("getMinBufferSize(): Invalid audio format.");
         return AudioTrack.ERROR BAD VALUE;
    //ft, 对采样频率也有要求, 太低或太高都不行, 人耳分辨率在 20HZ 到 40KHZ 之间
      if ( (sampleRateInHz < 4000) \mid \mid (sampleRateInHz > 48000) ) {}
         loge("getMinBufferSize(): " + sampleRateInHz +"Hz is not a supported sample rate.");
         return AudioTrack.ERROR_BAD_VALUE;
     //调用 native 函数,够烦的,什么事情都搞到 JNI 层去。
      int size = native get min buff size(sampleRateInHz, channelCount, audioFormat);
      if ((size == -1) || (size == 0)) {
         loge("getMinBufferSize(): error querying hardware");
         return AudioTrack.ERROR;
      else {
         return size;
native_get_min_buff_size--->在 framework/base/core/jni/android_media_track.cpp 中实现。(不了解 JNI 的一
定要学习下,否则只能在 JAVA 层搞,太狭隘了。)最终对应到函数
static jint android media AudioTrack get min buff size(JNIEnv *env, jobject thiz,
jint sampleRateInHertz, jint nbChannels, jint audioFormat)
{//注意我们传入的参数是:
//sampleRateInHertz = 8000
//nbChannels = 2;
//audioFormat = AudioFormat.ENCODING PCM 16BIT
  int afSamplingRate;
  int afFrameCount;
  uint32_t afLatency;
//下面涉及到 AudioSystem, 这里先不解释了,
//反正知道从 AudioSystem 那查询了一些信息
  if (AudioSystem::getOutputSamplingRate(&afSamplingRate) != NO ERROR) {
      return -1;
  }
   if (AudioSystem::getOutputFrameCount(&afFrameCount) != NO ERROR) {
     return -1;
  if (AudioSystem::getOutputLatency(&afLatency) != NO ERROR) {
      return -1;
//音频中最常见的是 frame 这个单位,什么意思? 经过多方查找,最后还是在 ALSA 的 wiki 中
//找到解释了。一个 frame 就是 1 个采样点的字节数*声道。为啥搞个 frame 出来? 因为对于多//声道的话,用 1 个采样点的字节
数表示不全,因为播放的时候肯定是多个声道的数据都要播出来//才行。所以为了方便,就说1秒钟有多少个frame,这样就能抛开
声道数,把意思表示全了。
  // Ensure that buffer depth covers at least audio hardware latency
  uint32_t minBufCount = afLatency / ((1000 * afFrameCount)/afSamplingRate);
   if (minBufCount < 2) minBufCount = 2;</pre>
```

if ((audioFormat != AudioFormat.ENCODING PCM 16BIT)

getMinBufSize 函数完了后,我们得到一个满足最小要求的缓冲区大小。这样用户分配缓冲区就有了依据。下面就需要创建 AudioTrack 对象了

先看看调用函数:

static int

```
AudioTrack trackplayer = new AudioTrack(
AudioManager.STREAM MUSIC,
8000,
   AudioFormat.CHANNEL CONFIGURATION STEREO,
   AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT,
   bufsize,
AudioTrack.MODE STREAM);//
其实现代码在 AudioTrack.java 中。
public AudioTrack(int streamType, int sampleRateInHz, int channelConfig, int audioFormat,
         int bufferSizeInBytes, int mode)
   throws IllegalArgumentException {
      mState = STATE_UNINITIALIZED;
      // 获得主线程的 Looper,这个在 MediaScanner 分析中已经讲过了
      if ((mInitializationLooper = Looper.myLooper()) == null) {
         mInitializationLooper = Looper.getMainLooper();
   //检查参数是否合法之类的,可以不管它
      audioParamCheck(streamType, sampleRateInHz, channelConfig, audioFormat, mode);
  //我是用 getMinBufsize 得到的大小,总不会出错吧?
      audioBuffSizeCheck(bufferSizeInBytes);
      // 调用 native 层的 native setup, 把自己的 WeakReference 传进去了
   //不了解 JAVA WeakReference 的可以上网自己查一下,很简单的
      int initResult = native setup(new WeakReference<AudioTrack>(this),
            mStreamType, 这个值是 AudioManager.STREAM_MUSIC
mSampleRate, 这个值是 8000
mChannels,这个值是2
mAudioFormat,这个值是 AudioFormat.ENCODING_PCM_16BIT
            mNativeBufferSizeInBytes, //这个是刚才 getMinBufSize 得到的
mDataLoadMode);DataLoadMode 是 MODE_STREAM
```

上面函数调用最终进入了 JNI 层 android_media_AudioTrack.cpp 下面的函数

android_media_AudioTrack_native_setup(JNIEnv *env, jobject thiz, jobject weak_this,

```
jint streamType, jint sampleRateInHertz, jint channels,
      jint audioFormat, jint buffSizeInBytes, jint memoryMode)
   int afSampleRate;
   int afFrameCount;
  下面又要调用一堆东西,烦不烦呐?具体干什么用的,以后分析到 AudioSystem 再说。
   AudioSystem::getOutputFrameCount(&afFrameCount, streamType);
  AudioSystem::getOutputSamplingRate(&afSampleRate, streamType);
  AudioSystem::isOutputChannel(channels);
   popCount 是统计一个整数中有多少位为 1 的算法
int nbChannels = AudioSystem::popCount(channels);
   if (streamType == javaAudioTrackFields.STREAM_MUSIC) {
      atStreamType = AudioSystem::MUSIC;
  int bytesPerSample = audioFormat == javaAudioTrackFields.PCM16 ? 2 : 1;
   int format = audioFormat == javaAudioTrackFields.PCM16 ?
         AudioSystem::PCM 16 BIT : AudioSystem::PCM 8 BIT;
   int frameCount = buffSizeInBytes / (nbChannels * bytesPerSample);
//上面是根据 Buffer 大小和一个 Frame 大小来计算帧数的。
// AudioTrackJniStorage,就是一个保存一些数据的地方,这
//里边有一些有用的知识,下面再详细解释
   AudioTrackJniStorage* lpJniStorage = new AudioTrackJniStorage();
   jclass clazz = env->GetObjectClass(thiz);
    lpJniStorage->mCallbackData.audioTrack class = (jclass)env->NewGlobalRef(clazz);
   lpJniStorage->mCallbackData.audioTrack_ref = env->NewGlobalRef(weak_this);
   lpJniStorage->mStreamType = atStreamType;
//创建真正的 AudioTrack 对象
   AudioTrack* lpTrack = new AudioTrack();
     if (memoryMode == javaAudioTrackFields.MODE STREAM) {
 //如果是 STREAM 流方式的话,把刚才那些参数设进去
     lpTrack->set(
         atStreamType,// stream type
         sampleRateInHertz,
         format, // word length, PCM
         channels,
         frameCount,
         0,// flags
         audioCallback,
&(lpJniStorage->mCallbackData),//callback, callback data (user)
         0,// notificationFrames == 0 since not using EVENT_MORE_DATA to feed the AudioTrack
         0,// 共享内存,STREAM模式需要用户一次次写,所以就不用共享内存了
         true);// thread can call Java
   } else if (memoryMode == javaAudioTrackFields.MODE_STATIC) {
       //如果是 static 模式,需要用户一次性把数据写进去,然后
```

```
//再由 audioTrack 自己去把数据读出来,所以需要一个共享内存
//这里的共享内存是指 C++AudioTrack 和 AudioFlinger 之间共享的内容
//因为真正播放的工作是由 AudioFlinger 来完成的。
        lpJniStorage->allocSharedMem(buffSizeInBytes);
        lpTrack->set(
         atStreamType,// stream type
         sampleRateInHertz,
         format,// word length, PCM
         channels,
         frameCount,
         0,// flags
         audioCallback,
&(lpJniStorage->mCallbackData),//callback, callback data (user));
         0,// notificationFrames == 0 since not using EVENT_MORE_DATA to feed the AudioTrack
         lpJniStorage->mMemBase,// shared mem
         true);// thread can call Java
   }
   if (lpTrack->initCheck() != NO ERROR) {
      LOGE("Error initializing AudioTrack");
      goto native_init_failure;
//又来这一招,把 C++AudioTrack 对象指针保存到 JAVA 对象的一个变量中
//这样, Native 层的 AudioTrack 对象就和 JAVA 层的 AudioTrack 对象关联起来了。
   env->SetIntField(thiz, javaAudioTrackFields.nativeTrackInJavaObj, (int)lpTrack);
   env->SetIntField(thiz, javaAudioTrackFields.jniData, (int)lpJniStorage);
```

1 AudioTrackJniStorage 详解

这个类其实就是一个辅助类,但是里边有一些知识很重要,尤其是 Android 封装的一套共享内存的机制。这里一并讲解,把这块搞清楚了,我们就能轻松得在两个进程间进行内存的拷贝。

AudioTrackJniStorage 的代码很简单。

```
struct audiotrack_callback_cookie {
   jclass
            audioTrack_class;
          audioTrack ref;
}; cookie 其实就是把 JAVA 中的一些东西保存了下,没什么特别的意义
class AudioTrackJniStorage {
   public:
                            mMemHeap;//这两个 Memory 很重要
      sp<MemoryHeapBase>
      sp<MemoryBase>
                             mMemBase;
      audiotrack_callback_cookie mCallbackData;
                           mStreamType;
    bool allocSharedMem(int sizeInBytes) {
      mMemHeap = new MemoryHeapBase(sizeInBytes, 0, "AudioTrack Heap Base");
      mMemBase = new MemoryBase(mMemHeap, 0, sizeInBytes);
//注意用法,先弄一个 HeapBase,再把 HeapBase 传入到 MemoryBase 中去。
      return true;
```

2 MemoryHeapBase

MemroyHeapBase 也是 Android 搞的一套基于 Binder 机制的对内存操作的类。既然是 Binder 机制,那么肯定有一个服务端(Bnxxx),一个代理端 Bpxxx。看看 MemoryHeapBase 定义:

```
class MemoryHeapBase : public virtual BnMemoryHeap
 果然,从 BnMemoryHeap 派生,那就是 Bn 端。这样就和 Binder 挂上钩了
//Bp 端调用的函数最终都会调到 Bn 这来
对 Binder 机制不了解的,可以参考:
http://blog.csdn.net/Innost/archive/2011/01/08/6124685.aspx
 有好几个构造函数,我们看看我们使用的:
MemoryHeapBase::MemoryHeapBase(size_t size, uint32_t flags, char const * name)
   : mFD(-1), mSize(0), mBase(MAP FAILED), mFlags(flags),
    mDevice(0), mNeedUnmap(false)
   const size_t pagesize = getpagesize();
size = ((size + pagesize-1) & ~(pagesize-1));
//创建共享内存, ashmem create region 这个是系统提供的,可以不管它
//设备上打开的是/dev/ashmem设备,而 Host 上打开的是一个 tmp 文件
int fd = ashmem create region(name == NULL ? "MemoryHeapBase" : name, size);
mapfd(fd, size);//把刚才那个fd通过mmap方式得到一块内存
//不明白得去 man mmap 看看
mapfd 完了后,mBase 变量指向内存的起始位置,mSize 是分配的内存大小,mFd 是
ashmem_create_region返回的文件描述符
MemoryHeapBase 提供了一下几个函数,可以获取共享内存的大小和位置。
getBaseID()--->返回mFd,如果为负数,表明刚才创建共享内存失败了
getBase()->返回mBase,内存位置
 getSize()->返回mSize,内存大小
```

有了 MemoryHeapBase, 又搞了一个 MemoryBase, 这又是一个和 Binder 机制挂钩的类。唉,这个估计是一个在 MemoryHeapBase 上的方便类吧? 因为我看见了 offset 那么估计这个类就是一个能返回当前 Buffer 中写位置(就是 offset)的方便类这样就不用用户到处去计算读写位置了。

```
class MemoryBase : public BnMemory
{
public:
    MemoryBase(const sp<IMemoryHeap>& heap, ssize_t offset, size_t size);
    virtual sp<IMemoryHeap> getMemory(ssize_t* offset, size_t* size) const;
protected:
    size_t getSize() const { return mSize; }
    ssize_t getOffset() const { return mOffset; }
    const sp<IMemoryHeap>& getHeap() const { return mHeap; }
};
```

好了,明白上面两个 Memory XXX, 我们可以猜测下大概的使用方法了。

BnXXX 端先分配 BnMemoryHeapBase 和 BnMemoryBase,

然后把 BnMemoryBase 传递到 BpXXX

BpXXX 就可以使用 BpMemoryBase 得到 BnXXX 端分配的共享内存了。

注意,既然是进程间共享内存,那么 Bp 端肯定使用 memcpy 之类的函数来操作内存,这些函数是没有同步保护的,而且 Android 也不可能在系统内部为这种共享内存去做增加同步保护。所以看来后续在操作这些共享内存的时候,肯定存在一个跨进程的同步保护机制。我们在后面讲实际播放的时候会碰到。

另外,这里的 SharedBuffer 最终会在 Bp 端也就是 AudioFlinger 那用到。

JAVA 层到这一步后就是调用 play 和 write 了。JAVA 层这两个函数没什么内容,都是直接转到 native 层干活了。

先看看 play 函数对应的 JNI 函数

```
static void
   android media AudioTrack start(JNIEnv *env, jobject thiz)
   //看见没,从 JAVA 那个 AudioTrack 对象获取保存的 C++层的 AudioTrack 对象指针
   //从 int 类型直接转换成指针。要是以后 ARM 变成 64 位平台了,看 google 怎么改!
      AudioTrack *lpTrack = (AudioTrack *)env->GetIntField(
          thiz, javaAudioTrackFields.nativeTrackInJavaObj);
      lpTrack->start(); //这个以后再说
下面是 write。我们写的是 short 数组,
   static jint
   android_media_AudioTrack_native_write_short(JNIEnv *env, jobject thiz,
                                           jshortArray javaAudioData,
                                            jint offsetInShorts,
   jint sizeInShorts,
                                           jint javaAudioFormat) {
      \tt return \ (and roid\_media\_AudioTrack\_native\_write (env, \ thiz,
                                           (jbyteArray) javaAudioData,
                                           offsetInShorts*2, sizeInShorts*2,
                                           javaAudioFormat)
             / 2);
   烦人,又根据 Byte 还是 Short 封装了下,最终会调到重要函数 writeToTrack 去
   jint writeToTrack(AudioTrack* pTrack, jint audioFormat, jbyte* data,
                  jint offsetInBytes, jint sizeInBytes) {
        ssize t written = 0;
      // regular write() or copy the data to the AudioTrack's shared memory?
   if (pTrack->sharedBuffer() == 0) {
   //创建的是流的方式, 所以没有共享内存在 track 中
   //还记得我们在 native setup 中调用的 set 吗?流模式下 AudioTrackJniStorage 可没创建
   //共享内存
          written = pTrack->write(data + offsetInBytes, sizeInBytes);
      } else {
          if (audioFormat == javaAudioTrackFields.PCM16) {
             // writing to shared memory, check for capacity
             if ((size t)sizeInBytes > pTrack->sharedBuffer()->size()) {
                sizeInBytes = pTrack->sharedBuffer()->size();
             }
```

到这里,似乎很简单啊, JAVA 层的 AudioTrack,无非就是调用 write 函数,而实际由 JNI 层的 C++ AudioTrack write 数据。反正 JNI 这层是再看不出什么有意思的东西了。

四 AudioTrack (C++层)

接上面的内容,我们知道在JNI层,有以下几个步骤:

new 了一个 AudioTrack

调用 set 函数,把 AudioTrackJniStorage 等信息传进去

调用了 AudioTrack 的 start 函数

调用 AudioTrack 的 write 函数

那么,我们就看看真正干活的的 C++AudioTrack 吧。

AudioTrack.cpp 位于 framework\base\libmedia\AudioTrack.cpp

```
JNI 层调用的是最简单的构造函数:
AudioTrack::AudioTrack()
  : mStatus (NO_INIT) //把状态初始化成 NO_INIT。Android 大量使用了设计模式中的 state。
接下来调用 set。我们看看 JNI 那 set 了什么
 lpTrack->set(
        atStreamType, //应该是 Music 吧
        sampleRateInHertz,//8000
        format,// 应该是 PCM 16 吧
        channels,//立体声=2
        frameCount,//
        0,// flags
        audioCallback, //JNI 中的一个回调函数
&(lpJniStorage->mCallbackData),//回调函数的参数
        0,// 通知回调函数,表示 AudioTrack 需要数据,不过暂时没用上
        0,//共享 buffer 地址, stream 模式没有
        true);//回调线程可以调 JAVA 的东西
那我们看看 set 函数把。
status_t AudioTrack::set(
     int streamType,
     uint32 t sampleRate,
     int format,
      int channels,
```

```
int frameCount,
      uint32 t flags,
      callback t cbf,
      void* user,
      int notificationFrames,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,
      bool threadCanCallJava)
  ...前面一堆的判断,等以后讲 AudioSystem 再说
audio_io_handle_t output =
AudioSystem::getOutput((AudioSystem::stream_type)streamType,
         sampleRate, format, channels, (AudioSystem::output flags)flags);
  //createTrack? 看来这是真正干活的
   status_t status = createTrack(streamType, sampleRate, format, channelCount,
                           frameCount, flags, sharedBuffer, output);
 //cbf 是 JNI 传入的回调函数 audioCallback
    if (cbf != 0) { //看来,怎么着也要创建这个线程了!
      mAudioTrackThread = new AudioTrackThread(*this, threadCanCallJava);
  return NO_ERROR;
看看真正干活的 createTrack
status_t AudioTrack::createTrack(
      int streamType,
      uint32_t sampleRate,
      int format,
      int channelCount,
      int frameCount,
      uint32 t flags,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,
      audio_io_handle_t output)
status t status;
//啊,看来和 audioFlinger 挂上关系了呀。
   const sp<IAudioFlinger>& audioFlinger = AudioSystem::get_audio_flinger();
 //下面这个调用最终会在 AudioFlinger 中出现。暂时不管它。
   sp<IAudioTrack> track = audioFlinger->createTrack(getpid(),
                                            streamType,
                                            sampleRate,
                                            format,
                                            channelCount,
                                            frameCount,
                                            ((uint16_t)flags) << 16,
                                            sharedBuffer,
                                            output,
                                            &status);
```

```
//这个看来就是最终 write 写入的地方
  sp<IMemory> cblk = track->getCblk();
  mAudioTrack.clear();
  mAudioTrack = track;
  mCblkMemory.clear();//sp<XXX>的clear, 就看着做是delete XXX吧
  mCblkMemory = cblk;
  mCblk = static_cast<audio_track_cblk_t*>(cblk->pointer());
  mCblk->out = 1:
  mFrameCount = mCblk->frameCount;
if (sharedBuffer == 0) {
//终于看到 buffer 相关的了。注意我们这里的情况
//STREAM 模式没有传入共享 buffer, 但是数据确实又需要 buffer 承载。
//反正 AudioTrack 是没有创建 buffer,那只能是刚才从 AudioFlinger 中得到
//的 buffer 了。
      mCblk->buffers = (char*)mCblk + sizeof(audio_track_cblk_t);
  return NO ERROR;
```

还记得我们说 MemoryXXX 没有同步机制,所以这里应该有一个东西能体现同步的,那么我告诉大家,就在 audio_track_cblk_t 结构中。它的头文件在framework/base/include/private/media/AudioTrackShared.h 实现文件就在 AudioTrack.cpp 中

```
audio_track_cblk_t::audio_track_cblk_t()

//看见下面的 SHARED 没? 都是表示跨进程共享的意思。这个我就不跟进去说了

//等以后介绍同步方面的知识时,再细说

: lock(Mutex::SHARED), cv(Condition::SHARED), user(0), server(0), userBase(0), serverBase(0), buffers(0), frameCount(0), loopStart(UINT_MAX), loopEnd(UINT_MAX), loopCount(0), volumeLR(0), flowControlFlag(1), forceReady(0)

{
```

到这里,大家应该都有个大概的全景了。

AudioTrack 得到 AudioFlinger 中的一个 IAudioTrack 对象,这里边有一个很重要的数据结构 audio_track_cblk_t,它包括一块缓冲区地址,包括一些进程间同步的内容,可能还有数据位置等内容

AudioTrack 启动了一个线程,叫 AudioTrackThread, 这个线程干嘛的呢?还不知道

AudioTrack 调用 write 函数,肯定是把数据写到那块共享缓冲了,然后 IAudioTrack 在另外一个进程 AudioFlinger 中(其实 AudioFlinger 是一个服务, 在 mediaservice 中运行)接收数据,并最终写到音频设备中。

那我们先看看 AudioTrackThread 干什么了。

调用的语句是:

```
mAudioTrackThread = new AudioTrackThread(*this, threadCanCallJava);
```

AudioTrackThread 从 Thread 中派生,这个内容在深入浅出 Binder 机制讲过了。 反正最终会调用 AudioTrackAThread 的 threadLoop 函数。

先看看构造函数

```
AudioTrack::AudioTrackThread::AudioTrackThread(AudioTrack& receiver, bool bCanCallJava)
: Thread(bCanCallJava), mReceiver(receiver)
{    //mReceiver就是AudioTrack对象
```

```
// bCanCallJava 为 TRUE
```

这个线程的启动由 AudioTrack 的 start 函数触发。

```
void AudioTrack::start()
 //start 函数调用 AudioTrackThread 函数触发产生一个新的线程,执行 mAudioTrackThread 的
threadLoop
   sp<AudioTrackThread> t = mAudioTrackThread;
t->run("AudioTrackThread", THREAD_PRIORITY_AUDIO_CLIENT);
//让 AudioFlinger 中的 track 也 start
   status_t status = mAudioTrack->start();
bool AudioTrack::AudioTrackThread::threadLoop()
 //太恶心了,又调用 AudioTrack 的 processAudioBuffer 函数
return mReceiver.processAudioBuffer(this);
bool AudioTrack::processAudioBuffer(const sp<AudioTrackThread>& thread)
Buffer audioBuffer;
  uint32_t frames;
   size t writtenSize;
    ...回调 1
      mCbf(EVENT UNDERRUN, mUserData, 0);
...回调 2 都是传递一些信息到 JNI 里边
       mCbf(EVENT_BUFFER_END, mUserData, 0);
       // Manage loop end callback
   while (mLoopCount > mCblk->loopCount) {
      mCbf(EVENT LOOP END, mUserData, (void *)&loopCount);
 //下面好像有写数据的东西
     audioBuffer.frameCount = frames;
//获得 buffer,
     status_t err = obtainBuffer(&audioBuffer, 1);
      size t reqSize = audioBuffer.size;
//把 buffer 回调到 JNI 那去,这是单独一个线程,而我们还有上层用户在那不停
//地 write 呢,怎么会这样?
      mCbf(EVENT_MORE_DATA, mUserData, &audioBuffer);
      audioBuffer.size = writtenSize;
       frames -= audioBuffer.frameCount;
     releaseBuffer(&audioBuffer); //释放 buffer, 和 obtain 相对应, 看来是 LOCK 和 UNLOCK
操作了
   while (frames);
  return true;
```

难道真的有两处在 write 数据?看来必须得到 mCbf 去看看了,传的是EVENT MORE DATA标志。

mCbf 由 set 的时候传入 C++的 AudioTrack, 实际函数是:

```
static void audioCallback(int event, void* user, void *info) {
    if (event == AudioTrack::EVENT_MORE_DATA) {
        //哈哈,太好了,这个函数没往里边写数据
    AudioTrack::Buffer* pBuff = (AudioTrack::Buffer*)info;
    pBuff->size = 0;
```

从代码上看,本来 google 考虑是异步的回调方式来写数据,可惜发现这种方式会比较复杂,尤其是对用户开放的 JAVA AudioTrack 会很不好处理,所以嘛,偷偷摸摸得给绕过去了。

太好了,看来就只有用户的 write 会真正的写数据了,这个 AudioTrackThread 除了通知一下,也没什么实际有意义的操作了。

让我们看看 write 吧。

```
ssize_t AudioTrack::write(const void* buffer, size_t userSize)
 够简单,就是 obtainBuffer, memcpy 数据, 然后 releasBuffer
眯着眼睛都能想到,obtainBuffer一定是 Lock 住内存了,releaseBuffer一定是 unlock 内存了
      audioBuffer.frameCount = userSize/frameSize();
      status t err = obtainBuffer(&audioBuffer, -1);
      size_t toWrite;
      toWrite = audioBuffer.size;
      memcpy(audioBuffer.i8, src, toWrite);
      src += toWrite;
      userSize -= toWrite;
      written += toWrite;
      releaseBuffer(&audioBuffer);
   } while (userSize);
   return written;
obtainBuffer 太复杂了,不过大家知道其大概工作方式就可以了
status t AudioTrack::obtainBuffer(Buffer* audioBuffer, int32 t waitCount)
  //恕我中间省略太多,大部分都是和当前数据位置相关,
uint32_t framesAvail = cblk->framesAvailable();
   cblk->lock.lock();//看见没,lock了
    result = cblk->cv.waitRelative(cblk->lock, milliseconds(waitTimeMs));
//我发现很多地方都要判断远端的 AudioFlinger 的状态,比如是否退出了之类的,难道
//没有一个好的方法来集中处理这种事情吗?
    if (result == DEAD_OBJECT) {
      result = createTrack(mStreamType, cblk->sampleRate, mFormat, mChannelCount,
       mFrameCount, mFlags, mSharedBuffer,getOutput());
//得到 buffer
   audioBuffer->raw = (int8 t *)cblk->buffer(u);
```

```
return active ? status_t(NO_ERROR) : status_t(STOPPED);
在看看 releaseBuffer
void AudioTrack::releaseBuffer(Buffer* audioBuffer)
  audio_track_cblk_t* cblk = mCblk;
cblk->stepUser(audioBuffer->frameCount);
uint32_t audio_track_cblk_t::stepUser(uint32_t frameCount)
  uint32_t u = this->user;
   u += frameCount;
   if (out) {
       if (bufferTimeoutMs == MAX_STARTUP_TIMEOUT_MS-1) {
        bufferTimeoutMs = MAX_RUN_TIMEOUT_MS;
   } else if (u > this->server) {
      u = this->server;
   if (u >= userBase + this->frameCount) {
      userBase += this->frameCount;
  this->user = u;
 flowControlFlag = 0;
 return u;
奇怪了, releaseBuffer 没有 unlock 操作啊? 难道我失误了?
再去看看 obtainBuffer?为何写得这么晦涩难懂?
原来在 obtainBuffer 中会某一次进去 lock,再某一次进去可能就是 unlock 了。没看到 obtainBuffer 中到处有
lock, unlock, wait 等同步操作吗。一定是这个道理。难怪写这么复杂。还使用了少用的 goto 语句。
唉,有必要这样吗!
```

五 AudioTrack 总结

通过这一次的分析,我自己觉得有以下几个点:

AudioTrack 的工作原理,尤其是数据的传递这一块,做了比较细致的分析,包括共享内存,跨进程的同步等,也能解释不少疑惑了。

看起来,最重要的工作是在 AudioFlinger 中做的。通过 AudioTrack 的介绍, 我们给后续深入分析 AudioFlinger 提供了一个切入点

工作原理和流程嘛,再说一次好了,JAVA 层就看最前面那个例子吧,实在没什么说的。

AudioTrack 被 new 出来, 然后 set 了一堆信息, 同时会通过 Binder 机制调用另外一端的 AudioFlinger,得到 IAudioTrack 对象,通过它和 AudioFlinger 交互。

调用 start 函数后,会启动一个线程专门做回调处理,代码里边也会有那种数据拷贝的回调,但是 JNI 层的回调函数实际并没有往里边写数据,大家只要看 write 就可以了

用户一次次得 write,那 AudioTrack 无非就是把数据 memcpy 到共享 buffer 中咯

可想而知, AudioFlinger 那一定有一个线程在 memcpy 数据到音频设备中去。 我们拭目以待。

一 目的

本文承接 Audio 第一部分的 AudioTrack,通过 AudioTrack 作为 AF (AudioFlinger) 的客户端,来看看 AF 是如何完成工作的。

在 AT(AudioTrack)中,我们涉及到的都是流程方面的事务,而不是系统 Audio 策略上的内容。WHY? 因为 AT 是 AF 的客户端,而 AF 是 Android 系统中 Audio 管理的中枢。AT 我们分析的是按流程方法,那么以 AT 为切入点的话,AF 的分析也应该是流程分析了。

对于分析 AT 来说,只要能把它的调用顺序(也就是流程说清楚就可以了),但是对于 AF 的话,简单的分析调用流程 我自己感觉是不够的。因为我发现手机上的声音交互和管理 是一件比较复杂的事情。举个简单例子,当听 music 的时候来电话了,声音处理会怎样?

虽然在 Android 中,还有一个叫 AudioPolicyService 的(APS)东西,但是它最终都会调用到 AF 中去,因为 AF 实际创建并管理了硬件设备。所以,针对 Android 声音策略上的分析,我会单独在以后来分析。

二 从 AT 切入到 AF

直接从头看代码是没法掌握 AF 的主干的,必须要有一个切入点,也就是用一个正常的调用流程来分析 AF 的处理流程。先看看 AF 的产生吧,这个 C/S 架构的服务者是如何产生的呢?

AF 是一个服务,这个就不用我多说了吧?代码在framework/base/media/mediaserver/Main_mediaServer.cpp 中。

```
int main(int argc, char** argv)
   sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
   AudioFlinger::instantiate();--->AF 的实例化
AudioPolicyService::instantiate();--->APS 的实例化
   ProcessState::self()->startThreadPool();
   IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
哇塞,看来这个程序的负担很重啊。没想到。为何 AF, APS 要和 MediaService 和 CameraService 都放到一个篮子里?
看看 AF 的实例化静态函数,在 framework/base/libs/audioFlinger/audioFlinger.cpp 中
void AudioFlinger::instantiate() {
   defaultServiceManager()->addService(//把 AF 实例加入系统服务
          String16("media.audio_flinger"), new AudioFlinger());
再来看看它的构造函数是什么做的。
AudioFlinger::AudioFlinger()
   : BnAudioFlinger(),//初始化基类
       mAudioHardware(0), //audio 硬件的 HAL 对象
mMasterVolume(1.0f), mMasterMute(false), mNextThreadId(0)
mHardwareStatus = AUDIO HW IDLE;
//创建代表 Audio 硬件的 HAL 对象
   mAudioHardware = AudioHardwareInterface::create();
```

```
mHardwareStatus = AUDIO_HW_INIT;
if (mAudioHardware->initCheck() == NO_ERROR) {
    setMode(AudioSystem::MODE_NORMAL);

//设置系统的声音模式等,其实就是设置硬件的模式
    setMasterVolume(1.0f);
    setMasterMute(false);
    }

AF 中经常有 setXXX 的函数,到底是干什么的呢?我们看看 setMode 函数。
status_t AudioFlinger::setMode(int mode)
{
    mHardwareStatus = AUDIO_HW_SET_MODE;
    status_t ret = mAudioHardware->setMode(mode);//设置硬件的模式
    mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;
    return ret;
```

当然, setXXX 还有些别的东西,但基本上都会涉及到硬件对象。我们暂且不管它。等分析到 Audio 策略再说。

好了, Android 系统启动的时候, 看来 AF 也准备好硬件了。不过, 创建硬件对象就代表我们可以播放了吗?

2.2 AT 调用 AF 的流程

我这里简单的把 AT 调用 AF 的流程列一下, 待会按这个顺序分析 AF 的工作方式。

- --参加 AudioTrack 分析的 4.1 节
- 1. 创建

总结一下创建的流程,AT 调用 AF 的 createTrack 获得一个 IAudioTrack 对象,然后从这个对象中获得共享内存的对象。

2. start 和 write

看看 AT 的 start, 估计就是调用 IAudioTrack 的 start 吧?

```
void AudioTrack::start()
{
//果然啊...
status_t status = mAudioTrack->start();
```

那 write 呢?我们之前讲了,AT 就是从共享 buffer 中: Lock 缓存 写缓存

Unlock 缓存

注意,这里的 Lock 和 Unlock 是有问题的,什么问题呢?待会我们再说 按这种方式的话,那么 AF 一定是有一个线程在那也是:

Lock, 读缓存,写硬件 Unlock

总之,我们知道了AT的调用AF的流程了。下面一个一个看。

1 createTrack

```
sp<IAudioTrack> AudioFlinger::createTrack(
      pid_t pid,//AT 的 pid 号
      int streamType,//MUSIC,流类型
      uint32_t sampleRate,//8000 采样率
      int format,//PCM_16 类型
      int channelCount,//2,双声道
      int frameCount,//需要创建的 buffer 可包含的帧数
      uint32_t flags,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,//AT 传入的共享 buffer,这里为空
      int output,//这个是从 AuidoSystem 获得的对应 MUSIC 流类型的索引
      status t *status)
   sp<PlaybackThread::Track> track;
   sp<TrackHandle> trackHandle;
   sp<Client> client;
   wp<Client> wclient;
   status_t lStatus;
      Mutex::Autolock _l(mLock);
//根据 output 句柄, 获得线程?
      PlaybackThread *thread = checkPlaybackThread_l(output);
//看看这个进程是不是已经是 AF 的客户了
//这里说明一下,由于是 C/S 架构,那么作为服务端的 AF 肯定有地方保存作为 C 的 AT 的信息
//那么, AF 是根据 pid 作为客户端的唯一标示的
//mClients 是一个类似 map 的数据组织结构
       wclient = mClients.valueFor(pid);
      if (wclient != NULL) {
       //如果还没有这个客户信息,就创建一个,并加入到 map 中去
         client = new Client(this, pid);
         mClients.add(pid, client);
//从刚才找到的那个线程对象中创建一个 track
      track = thread->createTrack_1(client, streamType, sampleRate, format,
             channelCount, frameCount, sharedBuffer, &lStatus);
```

//喔,还有一个 trackHandle,而且返回到 AF 端的是这个 trackHandle 对象

```
trackHandle = new TrackHandle(track);
return trackHandle;
```

这个 AF 函数中,突然冒出来了很多新类型的数据结构。说实话,我刚开始接触的时候,大脑因为常接触到这些眼生的东西而死机!大家先不要拘泥于这些东西,我会一一分析到的。 先进入到 checkPlaybackThread_l 看看。

```
AudioFlinger::PlaybackThread *AudioFlinger::checkPlaybackThread_l(int output) const {

PlaybackThread *thread = NULL;

//看到这种 indexOfKey 的东西,应该立即能想到:

//喔,这可能是一个 map 之类的东西,根据 key 能找到实际的 value
    if (mPlaybackThreads.indexOfKey(output) >= 0) {
        thread = (PlaybackThread *)mPlaybackThreads.valueFor(output).get();

}

//这个函数的意思是根据 output 值,从一堆线程中找到对应的那个线程
    return thread;

}
```

看到这里很疑惑啊:

AF 的构造函数中没有创建线程,只创建了一个 audio 的 HAL 对象 如果 AT 是 AF 的第一个客户的话,我们刚才的调用流程里边,也没看到哪有创建线程的地方呀。

output 是个什么玩意儿?为什么会根据它作为 key 来找线程呢?看来,我们得去 Output 的来源那看看了。

我们知道, output 的来源是由 AT 的 set 函数得到的:如下:

上面这几个参数后续不再提示了,大家知道这些值都是由 AT 做为切入点传进去的 然后它在调用 AT 自己的 createTrack,最终把这个 output 值传递到 AF 了。其中 audio io handle t 类型就是一个 int 类型。

//叫 handle 啊?好像 linux 下这种叫法的很少,难道又是受 MS 的影响吗?

我们进到 AudioSystem::getOutput 看看。注意,大家想想这是系统的第一次调用,而且发生 在 AudioTrack 那 个 进 程 里 边 。 AudioSystem 的 位 置 在 framework/base/media/libmedia/AudioSystem.cpp 中

```
Mutex::Autolock 1(gLock);
//根据我们的参数,我们会走到这个里边来
//喔,又是从 map 中找到 stream=music 的 output。可惜啊,我们是第一次进来
//output 一定是 0
      output = AudioSystem::gStreamOutputMap.valueFor(stream);
if (output == 0) {
//我晕, 又到 AudioPolicyService(APS)
//由它去 getOutput
      const sp<IAudioPolicyService>& aps = AudioSystem::get_audio_policy_service();
      output = aps->getOutput(stream, samplingRate, format, channels, flags);
      if ((flags & AudioSystem::OUTPUT FLAG DIRECT) == 0) {
         Mutex::Autolock _l(gLock);
//如果取到 output 了,再把 output 加入到 AudioSystem 维护的这个 map 中去
//说白了,就是保存一些信息吗。免得下次又这么麻烦去骚扰 APS!
         AudioSystem::gStreamOutputMap.add(stream, output);
  return output;
```

怎么办?需要到 APS 中才能找到 output 的信息?

没办法,硬着头皮进去吧。那先得看看 APS 是如何创建的。不过这个刚才已经说了,是和 AF 一块在那个 Main_mediaService.cpp 中实例化的。

位置在 framework/base/lib/libaudioflinger/ AudioPolicyService.cpp 中

```
AudioPolicyService::AudioPolicyService()

: BnAudioPolicyService() , mpPolicyManager(NULL)

{
    // 下面两个线程以后再说

mTonePlaybackThread = new AudioCommandThread(String8(""));

mAudioCommandThread = new AudioCommandThread(String8("ApmCommandThread"));

#if (defined GENERIC_AUDIO) || (defined AUDIO_POLICY_TEST)

//喔, 使用普适的AudioPolicyManager, 把自己this 做为参数

//我们这里先使用普适的看看吧

mpPolicyManager = new AudioPolicyManagerBase(this);

//使用硬件厂商提供的特殊的AudioPolicyManager

//mpPolicyManager = createAudioPolicyManager(this);

}

}
```

我们看看 AudioManagerBase 的构造函数吧,在 framework/base/lib/audioFlinger/AudioPolicyManagerBase.cpp 中。

```
AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase(AudioPolicyClientInterface *clientInterface)
: mPhoneState(AudioSystem::MODE_NORMAL), mRingerMode(0), mMusicStopTime(0),
mLimitRingtoneVolume(false)
{
mpClientInterface = clientInterface;这个 client 就是 APS, 刚才通过 this 传进来了
AudioOutputDescriptor *outputDesc = new AudioOutputDescriptor();
outputDesc->mDevice = (uint32_t)AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER;
mHardwareOutput = mpClientInterface->openOutput(&outputDesc->mDevice,
```

```
&outputDesc->mSamplingRate,
                                &outputDesc->mFormat,
                                &outputDesc->mChannels,
                                &outputDesc->mLatency,
                                outputDesc->mFlags);
        openOutput 又交给 APS 的 openOutput 来完成了,真绕....
    唉,看来我们还是得回到 APS,
       audio_io_handle_t AudioPolicyService::openOutput(uint32_t *pDevices,
                             uint32_t *pSamplingRate,
                             uint32_t *pFormat,
                             uint32 t *pChannels,
                             uint32 t *pLatencyMs,
                             AudioSystem::output_flags flags)
       {
          sp<IAudioFlinger> af = AudioSystem::get_audio_flinger();
       //FT,FT,FT,FT,FT,FT,FT
       //绕了这么一个大圈子,竟然回到 AudioFlinger 中了啊??
       return af->openOutput(pDevices, pSamplingRate, (uint32 t *)pFormat, pChannels,
        pLatencyMs, flags);
    在我们再次被绕晕之后,我们回眸看看足迹吧:
                在 AudioTrack 中,调用 set 函数
                这个函数会通过 AudioSystem::getOutput 来得到一个 output 的句柄
                AS 的 getOutput 会调用 AudioPolicyService 的 getOutput
                然后我们就没继续讲 APS 的 getOutPut 了,而是去看看 APS 创建的东西
                发现 APS 创建的时候会创建一个 AudioManagerBase,这个 AMB 的创建又
会调用 APS 的 openOutput。
                APS 的 openOutput 又会调用 AudioFlinger 的 openOutput
    有一个疑问, AT中 set 参数会和 APS 构造时候最终传入到 AF的 openOutput 一样吗?如
果不一样,那么构造时候 openOutput 的又是什么参数呢?
    先放下这个悬念, 我们继续从 APS 的 getOutPut 看看。
       audio io handle t AudioPolicyService::getOutput(AudioSystem::stream type stream,
                                uint32 t samplingRate,
                                uint32_t format,
                                uint32 t channels,
                                AudioSystem::output_flags flags)
          Mutex::Autolock l(mLock);
       //自己又不干活,由 AudioManagerBase 干活
          return mpPolicyManager->getOutput(stream, samplingRate, format, channels, flags);
       进去看看吧
       audio_io_handle_t AudioPolicyManagerBase::getOutput(AudioSystem::stream_type stream,
                                uint32 t samplingRate,
```

uint32_t format,
uint32 t channels,

AudioSystem::output_flags flags)

```
audio_io_handle_t output = 0;
uint32_t latency = 0;
// open a non direct output
output = mHardwareOutput; //这个是在哪里创建的? 在 AMB 构造的时候..
return output;
```

具体 AMB 的分析待以后 Audio 系统策略的时候我们再说吧。反正,到这里,我们知道了,在 APS 构造的时候会 open 一个 Output, 而这个 Output 又会调用 AF 的 openOutput。

```
int AudioFlinger::openOutput(uint32_t *pDevices,
                          uint32_t *pSamplingRate,
                          uint32_t *pFormat,
                          uint32 t *pChannels,
                          uint32 t *pLatencyMs,
                          uint32_t flags)
   status_t status;
   PlaybackThread *thread = NULL;
   mHardwareStatus = AUDIO HW OUTPUT OPEN;
   uint32 t samplingRate = pSamplingRate ? *pSamplingRate : 0;
   uint32_t format = pFormat ? *pFormat : 0;
   uint32_t channels = pChannels ? *pChannels : 0;
   uint32 t latency = pLatencyMs ? *pLatencyMs : 0;
   Mutex::Autolock l(mLock);
  //由 Audio 硬件 HAL 对象创建一个 AudioStreamOut 对象
   AudioStreamOut *output = mAudioHardware->openOutputStream(*pDevices,
                                                  (int *) &format,
                                                  &channels,
                                                 &samplingRate,
                                                  &status);
  mHardwareStatus = AUDIO HW IDLE;
if (output != 0) {
//创建一个 Mixer 线程
      thread = new MixerThread(this, output, ++mNextThreadId);
//终于找到了,把这个线程加入线程管理组织中
      mPlaybackThreads.add(mNextThreadId, thread);
     return mNextThreadId;
```

明白了,看来 AT 在调用 AF 的 createTrack 的之前,AF 已经在某个时候把线程创建好了,而且是一个 Mixer 类型的线程,看来和混音有关系呀。这个似乎和我们开始设想的 AF 工作有点联系喔。Lock,读缓存,写 Audio 硬件,Unlock。可能都是在这个线程里边做的。

2 继续 createTrack

```
AudioFlinger::createTrack(
    pid_t pid,
    int streamType,
    uint32_t sampleRate,
    int format,
```

```
int channelCount.
      int frameCount,
      uint32 t flags,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,
      int output,
      status t *status)
   sp<PlaybackThread::Track> track;
   sp<TrackHandle> trackHandle;
   sp<Client> client;
   wp<Client> wclient;
   status t 1Status;
//假设我们找到了对应的线程
      Mutex::Autolock _l(mLock);
      PlaybackThread *thread = checkPlaybackThread_l(output);
     //晕,调用这个线程对象的 createTrack 1
track = thread->createTrack 1(client, streamType, sampleRate, format,
            channelCount, frameCount, sharedBuffer, &lStatus);
      trackHandle = new TrackHandle(track);
return trackHandle; ----》注意,这个对象是最终返回到 AT 进程中的。
```

实在是....太绕了。再进去看看 thread->createTrack_1 吧。_1 的意思是这个函数进入之前已经获得同步锁了。

跟着 sourceinsight ctrl+鼠标左键就进入到下面这个函数。

下面这个函数的签名好长啊。这是为何?

原来 Android 的 C++类中大量定义了内部类。说实话,我之前几年的 C++的经验中基本 没接触过这么频繁使用内部类的东东。--->当然,你可以说 STL 也大量使用了呀。

我们就把 C++的内部类当做普通的类一样看待吧,其实我感觉也没什么特殊的含义,和外部类是一样的,包括函数调用,public/private 之类的东西。这个和 JAVA 的内部类是大不一样的。

```
sp<AudioFlinger::PlaybackThread::Track> AudioFlinger::PlaybackThread::createTrack_1(
      const sp<AudioFlinger::Client>& client,
      int streamType,
      uint32_t sampleRate,
      int format,
      int channelCount,
      int frameCount,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,
      status t *status)
   sp<Track> track;
   status t 1Status;
   { // scope for mLock
      Mutex::Autolock l(mLock);
//new 一个 track 对象
//我有点愤怒了, Android 真是层层封装啊, 名字取得也非常相似。
//看看这个参数吧,注意 sharedBuffer 这个,此时的值应是 0
      track = new Track(this, client, streamType, sampleRate, format,
```

```
1Status = NO ERROR;
         return track;
    看到这个数组的存在,我们应该能想到什么吗?这时已经有:
                一个 MixerThread, 内部有一个数组保存 track 的
    看来,不管有多少个 AudioTrack,最终在 AF 端都有一个 track 对象对应,而且这些所有
的 track 对象都会由一个线程对象来处理。----难怪是 Mixer 啊
    再去看看 new Track, 我们一直还没找到共享内存在哪里创建的!!!
       AudioFlinger::PlaybackThread::Track::Track(
                const wp<ThreadBase>& thread,
                const sp<Client>& client,
                int streamType,
                uint32 t sampleRate,
                int format,
                int channelCount,
                int frameCount,
                const sp<IMemory>& sharedBuffer)
          : TrackBase(thread, client, sampleRate, format, channelCount, frameCount, 0, sharedBuffer),
          mMute(false), mSharedBuffer(sharedBuffer), mName(-1)
        // mCblk !=NULL?什么时候创建的??
        //只能看基类 TrackBase, 还是很愤怒, 太多继承了。
          if (mCblk != NULL) {
            mVolume[0] = 1.0f;
             mVolume[1] = 1.0f;
             mStreamType = streamType;
              mCblk->frameSize = AudioSystem::isLinearPCM(format) ? channelCount *
        sizeof(int16_t) : sizeof(int8_t);
    看看基类 TrackBase 干嘛了
        AudioFlinger::ThreadBase::TrackBase::TrackBase(
                const wp<ThreadBase>& thread,
                const sp<Client>& client,
                uint32_t sampleRate,
                int format.
                int channelCount,
                int frameCount,
                uint32 t flags,
                const sp<IMemory>& sharedBuffer)
          : RefBase(),
             mThread(thread),
             mClient(client),
             mCblk(0),
```

mFrameCount(0),

channelCount, frameCount, sharedBuffer);
mTracks.add(track); //把这个track加入到数组中,是为了管理用的。

```
mState(IDLE),
    mClientTid(-1),
    mFormat(format),
    mFlags(flags & ~SYSTEM_FLAGS_MASK)

{
    size_t size = sizeof(audio_track_cblk_t);
    size_t bufferSize = frameCount*channelCount*sizeof(int16_t);
    if (sharedBuffer == 0) {
        size += bufferSize;
    }
}
```

//调用 client 的 allocate 函数。这个 client 是什么?就是我们在 CreateTrack 中创建的那个 Client,我不想再说了。反正这里会创建一块共享内存

```
mCblkMemory = client->heap()->allocate(size);
```

有了共享内存,但是还没有里边有同步锁的那个对象 audio_track_cblk_t

```
mCblk = static_cast<audio_track_cblk_t *>(mCblkMemory->pointer());
```

下面这个语法好怪啊。什么意思???

```
new(mCblk) audio_track_cblk_t();
```

//各位,这就是 C++语法中的 placement new。干啥用的啊?new 后面的括号中是一块 buffer,再

后面是一个类的构造函数。对了,这个 placement new 的意思就是在这块 buffer 中构造一个对象。

我们之前的普通 new 是没法让一个对象在某块指定的内存中创建的。而 placement new 却可以。

这样不就达到我们的目的了吗?搞一块共享内存,再在这块内存上创建一个对象。这样, 这个对象不也就能在两个内存中共享了吗?太牛牛牛牛牛了。怎么想到的?

```
// clear all buffers
mCblk->frameCount = frameCount;
mCblk->sampleRate = sampleRate;
mCblk->channels = (uint8_t)channelCount;
```

好了,解决一个重大疑惑,跨进程数据共享的重要数据结构 audio_track_cblk_t 是通过 placement new 在一块共享内存上来创建的。

回到 AF 的 CreateTrack, 有这么一句话:

```
trackHandle = new TrackHandle(track);
return trackHandle; ----》注意,这个对象是最终返回到AT进程中的。
trackHandle的构造使用了thread->createTrack_l的返回值。
```

读到这里的人,一定会被异常多的 class 类型,内部类,继承关系搞疯掉。说实话,这里 废点心血整个或者 paste 一个大的 UML 图未尝不可。但是我是不太习惯用图说话,因为图我 实在是记不住。那好吧。我们就用最简单的话语争取把目前出现的对象说清楚。

1 AudioFlinger

```
class AudioFlinger: public BnAudioFlinger, public IBinder::DeathRecipient
```

AudioFlinger 类是代表整个 AudioFlinger 服务的类 其余所有的工作类都是通过内部类的方式 在其中定义的。你把它当做一个壳子也行吧。

2 Client

Client 是描述 C/S 结构的 C 端的代表,也就算是一个 AT 在 AF 端的对等物吧。不过可不是 Binder 机制中的 BpXXX 喔。因为 AF 是用不到 AT 的功能的。

```
class Client : public RefBase {
```

```
public:
    sp<AudioFlinger>    mAudioFlinger;//代表 S 端的 AudioFlinger
    sp<MemoryDealer>    mMemoryDealer;//每个 C 端使用的共享内存,通过它分配
    pid_t    mPid;//C 端的进程 id
};
```

3 TrackHandle

Trackhandle 是 AT 端调用 AF 的 CreateTrack 得到的一个基于 Binder 机制的 Track。

这个 TrackHandle 实际上是对真正干活的 PlaybackThread::Track 的一个跨进程支持的封装。

什么意思?本来 PlaybackThread::Track 是真正在 AF 中干活的东西,不过为了支持跨进程的话,我们用 TrackHandle 对其进行了一下包转。这样在 AudioTrack 调用 TrackHandle 的功能,实际都由 TrackHandle 调用 PlaybackThread::Track 来完成了。可以认为是一种 Proxy模式吧。

这个就是 AudioFlinger 异常复杂的一个原因!!!

```
class TrackHandle : public android::BnAudioTrack {
   public:
                      TrackHandle(const sp<PlaybackThread::Track>& track);
      virtual status_t start();
      virtual void
                      stop();
      virtual void
                      flush();
      virtual void
                      mute(bool);
      virtual void
                      pause();
      virtual void
                       setVolume(float left, float right);
      virtual sp<IMemory> getCblk() const;
      sp<PlaybackThread::Track> mTrack;
};
```

4 线程类

AF 中有好几种不同类型的线程,分别有对应的线程类型:

RecordThread:

RecordThread: public ThreadBase, public AudioBufferProvider 用于录音的线程。

PlaybackThread:

class PlaybackThread : public ThreadBase

用于播放的线程

MixerThread

MixerThread : public PlaybackThread

用于混音的线程,注意他是从 Playback Thread 派生下来的。

DirectoutputThread

DirectOutputThread : public PlaybackThread

直接输出线程,我们之前在代码里老看到 DIRECT_OUTPUT 之类的判断,看来最终和这个线程有关。

DuplicatingThread:

DuplicatingThread : public MixerThread

复制线程?而且从混音线程中派生?暂时不知道有什么用

这么多线程,都有一个共同的父类 ThreadBase,这个是 AF 对 Audio 系统单独定义的一个以 Thread 为基类的类。-----》FT,真的很麻烦。

ThreadBase 我们不说了,反正里边封装了一些有用的函数。

我们看看 Playing Thread 吧, 里边由定义了内部类:

5 PlayingThread 的内部类 Track

我们知道,TrackHandle 构造用的那个Track 是 PlayingThread 的 createTrack_l 得到的。

```
class Track : public TrackBase
```

晕喔,又来一个 TrackBase。

TrackBase 是 ThreadBase 定义的内部类

```
class TrackBase : public AudioBufferProvider, public RefBase
```

基类 AudioBufferProvider 是一个对 Buffer 的封装,以后在 AF 读共享缓冲,写数据到硬件 HAL 中用得到。

个人感觉:上面这些东西,其实完完全全可以独立到不同的文件中,然后加一些注释说明。

写这样的代码,要是我是 BOSS 的话,一定会很不爽。有什么意义吗?有什么好处吗? 2.5 AF 流程继续

好了,这里终于在AF中的 createTrack 返回了 TrackHandle。这个时候系统处于什么状态? AF 中的几个 Thread 我们之前说了,在 AF 启动的某个时间就已经起来了。 我们就假设 AT 调用 AF 服务前,这个线程就已经启动了。

这个可以看代码就知道了:

```
void AudioFlinger::PlaybackThread::onFirstRef()
{
    const size_t SIZE = 256;
    char buffer[SIZE];

    snprintf(buffer, SIZE, "Playback Thread %p", this);
//onFirstRef, 实际是 RefBase 的一个方法, 在构造 sp 的时候就会被调用
//下面的 run 就真正创建了线程并开始执行 threadLoop 了
    run(buffer, ANDROID_PRIORITY_URGENT_AUDIO);
}
```

到底执行哪个线程的 threadLoop? 我记得我们是根据 output 句柄来查找线程的。 看看 openOutput 的实行,真正的线程对象创建是在那儿。

1. MixerThread

非常重要的工作线程,我们看看它的构造函数。

AudioFlinger::MixerThread::MixerThread(const sp<AudioFlinger>& audioFlinger, AudioStreamOut* output,

```
int id)
      : PlaybackThread(audioFlinger, output, id),
         mAudioMixer(0)
   mType = PlaybackThread::MIXER;
   //混音器对象, 传进去的两个参数时基类 ThreadBase 的, 都为 0
   //这个对象巨复杂,最终混音的数据都由它生成,以后再说...
      mAudioMixer = new AudioMixer(mFrameCount, mSampleRate);
2. AT 调用 start
此时,AT 得到 IAudioTrack 对象后,调用 start 函数。
   status t AudioFlinger::TrackHandle::start() {
      return mTrack->start();
   } //果然,自己又不干活,交给 mTrack 了,这个是 PlayintThread createTrack_1 得到的 Track 对象
   status_t AudioFlinger::PlaybackThread::Track::start()
      status t status = NO ERROR;
   sp<ThreadBase> thread = mThread.promote();
   //这个 Thread 就是调用 createTrack 1 的那个 thread 对象,这里是 MixerThread
      if (thread != 0) {
         Mutex::Autolock _l(thread->mLock);
         int state = mState;
          if (mState == PAUSED) {
            mState = TrackBase::RESUMING;
            mState = TrackBase::ACTIVE;
     //把自己由加到 addTrack 1了
   //奇怪,我们之前在看 createTrack_1 的时候,不是已经有个 map 保存创建的 track 了
   //这里怎么又出现了一个类似的操作?
          PlaybackThread *playbackThread = (PlaybackThread *)thread.get();
          playbackThread->addTrack_l(this);
      return status;
看看这个addTrack 1函数
   status t AudioFlinger::PlaybackThread::addTrack 1(const sp<Track>& track)
      status t status = ALREADY EXISTS;
      // set retry count for buffer fill
      track->mRetryCount = kMaxTrackStartupRetries;
      if (mActiveTracks.indexOf(track) < 0) {</pre>
         mActiveTracks.add(track);//啊,原来是加入到活跃Track的数组啊
         status = NO_ERROR;
   //我靠,有戏啊!看到这个 broadcast,一定要想到: 恩,在不远处有那么一个线程正
   //等着这个 CV 呢。
      mWaitWorkCV.broadcast();
      return status;
```

让我们想想吧。start 是把某个 track 加入到 PlayingThread 的活跃 Track 队列,然后触发一个信号事件。由于这个事件是 PlayingThread 的内部成员变量,而 PlayingThread 又创建了一个线程,那么难道是那个线程在等待这个事件吗?这时候有一个活跃 track,那个线程应该可以干活了吧?

这个线程是 MixerThread。我们去看看它的线程函数 threadLoop 吧。

```
bool AudioFlinger::MixerThread::threadLoop()
   int16_t* curBuf = mMixBuffer;
   Vector< sp<Track> > tracksToRemove;
while (!exitPending())
      processConfigEvents();
//Mixer 进到这个循环中来
     mixerStatus = MIXER IDLE;
      { // scope for mLock
        Mutex::Autolock l(mLock);
         const SortedVector< wp<Track> >& activeTracks = mActiveTracks;
//每次都取当前最新的活跃 Track 数组
//下面是预备操作,返回状态看看是否有数据需要获取
mixerStatus = prepareTracks_1 (activeTracks, &tracksToRemove);
//LIKELY,是 GCC 的一个东西,可以优化编译后的代码
//就当做是 TRUE 吧
if (LIKELY(mixerStatus == MIXER_TRACKS_READY)) {
         // mix buffers...
//调用混音器,把 buf 传进去,估计得到了混音后的数据了
//curBuf 是 mMixBuffer, PlayingThread 的内部 buffer, 在某个地方已经创建好了,
//缓存足够大
         mAudioMixer->process(curBuf);
         sleepTime = 0:
         standbyTime = systemTime() + kStandbyTimeInNsecs;
有数据要写到硬件中,肯定不能 sleep 了呀
if (sleepTime == 0) {
        //把缓存的数据写到 outPut 中。这个 mOutput 是 AudioStreamOut
//由 Audio HAL 的那个对象创建得到。等我们以后分析再说
        int bytesWritten = (int)mOutput->write(curBuf, mixBufferSize);
         mStandby = false;
      } else {
         usleep(sleepTime);//如果没有数据,那就休息吧..
```

3. MixerThread 核心

到这里,大家是不是有种焕然一新的感觉? 恩,对了,AF的工作就是如此的精密,每个部分都配合得丝丝入扣。不过对于我们看代码的人来说,实在搞不懂这么做的好处----哈哈有点扯远了。

MixerThread 的线程循环中,最重要的两个函数: prepare_l 和 mAudioMixer->process,我们一一来看看。

```
Vector< sp<Track> > *tracksToRemove)
   uint32_t mixerStatus = MIXER_IDLE;
   //得到活跃 track 个数,这里假设就是我们创建的那个 AT 吧,那么 count=1
   size t count = activeTracks.size();
   float masterVolume = mMasterVolume;
  bool masterMute = mMasterMute;
  for (size_t i=0 ; i<count ; i++) {</pre>
      sp<Track> t = activeTracks[i].promote();
    Track* const track = t.get();
  //得到 placement new 分配的那个跨进程共享的对象
      audio_track_cblk_t* cblk = track->cblk();
//设置混音器, 当前活跃的 track。
      mAudioMixer->setActiveTrack(track->name());
      if (cblk->framesReady() && (track->isReady() || track->isStopped()) &&
            !track->isPaused() && !track->isTerminated())
         // compute volume for this track
//AT 已经 write 数据了。所以肯定会进到这来。
         int16 t left, right;
         if (track->isMuted() || masterMute || track->isPausing() ||
            mStreamTypes[track->type()].mute) {
            left = right = 0;
            if (track->isPausing()) {
                track->setPaused();
//AT 设置的音量假设不为零,我们需要聆听声音!
//所以走 else 流程
         } else {
            // read original volumes with volume control
            float typeVolume = mStreamTypes[track->type()].volume;
            float v = masterVolume * typeVolume;
            float v_clamped = v * cblk->volume[0];
            if (v_clamped > MAX_GAIN) v_clamped = MAX_GAIN;
            left = int16_t(v_clamped);
            v clamped = v * cblk->volume[1];
            if (v_clamped > MAX_GAIN) v_clamped = MAX_GAIN;
            right = int16 t(v clamped);
//计算音量
        }
//注意,这里对混音器设置了数据提供来源,是一个track,还记得我们前面说的吗? Track 从
AudioBufferProvider 派生
       mAudioMixer->setBufferProvider(track);
         mAudioMixer->enable(AudioMixer::MIXING);
         int param = AudioMixer::VOLUME;
        //为这个 track 设置左右音量等
```

```
mAudioMixer->setParameter(param, AudioMixer::VOLUME0, left);
         mAudioMixer->setParameter(param, AudioMixer::VOLUME1, right);
         mAudioMixer->setParameter(
             AudioMixer::TRACK,
             AudioMixer::FORMAT, track->format());
         mAudioMixer->setParameter(
             AudioMixer::TRACK,
             AudioMixer::CHANNEL_COUNT, track->channelCount());
         mAudioMixer->setParameter(
             AudioMixer::RESAMPLE.
            AudioMixer::SAMPLE_RATE,
             int(cblk->sampleRate));
      } else {
        if (track->isStopped()) {
            track->reset():
 //如果这个 track 已经停止了,那么把它加到需要移除的 track 队列 tracksToRemove 中去
//同时停止它在 AudioMixer 中的混音
         if (track->isTerminated() || track->isStopped() || track->isPaused()) {
             tracksToRemove->add(track);
             mAudioMixer->disable(AudioMixer::MIXING);
         } else {
            mAudioMixer->disable(AudioMixer::MIXING);
   // remove all the tracks that need to be...
   count = tracksToRemove->size();
   return mixerStatus;
```

看明白了吗? prepare_l 的功能是什么?根据当前活跃的 track 队列,来为混音器设置信息。可想而知,一个 track 必然在混音器中有一个对应的东西。我们待会分析 AudioMixer 的时候再详述。

为混音器准备好后,下面调用它的 process 函数

```
void AudioMixer::process(void* output)
{
    mState.hook(&mState, output);//hook? 难道是钩子函数?
}
```

晕乎,就这么简单的函数???

CTRL+左键, hook 是一个函数指针啊,在哪里赋值的?具体实现函数又是哪个?没办法了,只能分析 AudioMixer 类了。

4. AudioMixer

AudioMixer 实现在 framework/base/libs/audioflinger/AudioMixer.cpp 中

```
mState.frameCount = frameCount;
           mState.outputTemp = 0;
           mState.resampleTemp = 0;
           mState.hook = process_nop;//process_nop,是该类的静态函数
        track_t* t = mState.tracks;
        //支持 32 路混音。牛死了
           for (int i=0 ; i<32 ; i++) {
              t->needs = 0;
              t->volume[0] = UNITY_GAIN;
              t->volume[1] = UNITY_GAIN;
              t->volumeInc[0] = 0;
              t->volumeInc[1] = 0;
              t->channelCount = 2;
              t->enabled = 0;
              t \rightarrow format = 16;
              t->buffer.raw = 0;
              t->bufferProvider = 0;
              t->hook = 0;
              t->resampler = 0;
              t->sampleRate = mSampleRate;
              t->in = 0;
              t++;
        //其中, mState 是在 AudioMixer.h 中定义的一个数据结构
        //注意, source insight 没办法解析这个mState,因为....见下面的注释。
        struct state t {
              uint32_t
                          enabledTracks;
              uint32 t
                          needsChanged;
              size_t
                          frameCount;
                          hook;
              mix_t
                          *outputTemp;
              int32_t
              int32 t
                          *resampleTemp;
              int32 t
                          reserved[2];
                           tracks[32];// __attribute__((aligned(32)));《--把这里注释掉
              track_t
//否则 source insight 会解析不了这个 state_t 类型
           int
                       mActiveTrack;
                       mTrackNames;//names? 搞得像字符串,实际是一个int
           const uint32 t mSampleRate;
        state_t
                    mState
    好了,没什么吗。hook 对应的可选函数实现有:
        process__validate
        process__nop
        process__genericNoResampling
        process__genericResampling
```

process__OneTrack16BitsStereoNoResampling

```
process TwoTracks16BitsStereoNoResampling
```

AudioMixer 构造的时候, hook 是 process__nop, 有几个地方会改变这个函数指针的指向。这部分涉及到数字音频技术,我就无力讲解了。我们看看最接近的函数

```
process\_One Track 16 Bits Stereo No Resampling
```

```
void AudioMixer::process_OneTrack16BitsStereoNoResampling(state_t* state, void* output)
单 track, 16bit 双声道,不需要重采样,大部分是这种情况了
   const int i = 31 - __builtin_clz(state->enabledTracks);
   const track_t& t = state->tracks[i];
   AudioBufferProvider::Buffer& b(t.buffer);
   int32 t* out = static cast<int32 t*>(output);
   size_t numFrames = state->frameCount;
   const int16_t vl = t.volume[0];
   const int16 t vr = t.volume[1];
   const uint32 t vrl = t.volumeRL;
   while (numFrames) {
      b.frameCount = numFrames;
//获得 buffer
      t.bufferProvider->getNextBuffer(&b);
      int16 t const *in = b.i16;
     size_t outFrames = b.frameCount;
     if UNLIKELY--->不走这.
      else {
        //计算音量等数据,和数字音频技术有关。这里不说了
            uint32_t rl = *reinterpret_cast<uint32_t const *>(in);
            int32_t 1 = mulRL(1, rl, vrl) >> 12;
            int32 t r = mulRL(0, rl, vrl) >> 12;
            *out++ = (r<<16) | (1 & 0xFFFF);
         } while (--outFrames);
      numFrames -= b.frameCount;
//释放 buffer。
      t.bufferProvider->releaseBuffer(&b);
   }
```

好像挺简单的啊,不就是把数据处理下嘛。这里注意下 buffer。到现在,我们还没看到取共享内存里 AT 端 write 的数据呐。

那只能到 bufferProvider 去看了。

注意,这里用的是 AudioBufferProvider 基类,实际的对象是 Track。它从 AudioBufferProvider 派生。

我们用得是 PlaybackThread 的这个 Track

```
status_t AudioFlinger::PlaybackThread::Track::getNextBuffer(AudioBufferProvider::Buffer* buffer)
{
```

```
//一阵暗喜吧。千呼万唤始出来,终于见到 cblk 了
            audio track cblk t* cblk = this->cblk();
            uint32 t framesReady;
            uint32_t framesReq = buffer->frameCount;
         //哈哈,看看数据准备好了没,
             framesReady = cblk->framesReady();
            if (LIKELY(framesReady)) {
              uint32_t s = cblk->server;
              uint32_t bufferEnd = cblk->serverBase + cblk->frameCount;
              bufferEnd = (cblk->loopEnd < bufferEnd) ? cblk->loopEnd : bufferEnd;
              if (framesReq > framesReady) {
                 framesReq = framesReady;
              if (s + framesReq > bufferEnd) {
                 framesReq = bufferEnd - s;
        获得真实的数据地址
               buffer->raw = getBuffer(s, framesReq);
               if (buffer->raw == 0) goto getNextBuffer exit;
               buffer->frameCount = framesReq;
              return NO_ERROR;
        getNextBuffer_exit:
           buffer->raw = 0;
            buffer->frameCount = 0;
           return NOT_ENOUGH_DATA;
     再看看释放缓冲的地方:releaseBuffer,这个直接在 ThreadBase 中实现了
        void AudioFlinger::ThreadBase::TrackBase::releaseBuffer(AudioBufferProvider::Buffer* buffer)
           buffer->raw = 0;
           mFrameCount = buffer->frameCount;
           step();
           buffer->frameCount = 0;
    看看 step 吧。mFrameCount 表示我已经用完了这么多帧。
        bool AudioFlinger::ThreadBase::TrackBase::step() {
           bool result;
           audio_track_cblk_t* cblk = this->cblk();
        result = cblk->stepServer(mFrameCount);//哼哼,调用 cblk 的 stepServer, 更新
        服务端的使用位置
           return result;
     到这里,大伙应该都明白了吧。原来 AudioTrack 中 write 的数据,最终是这么被使用的
呀!!!
```

恩,看一个 process_OneTrack16BitsStereoNoResampling 不过瘾,再看看

process__TwoTracks16BitsStereoNoResampling.

```
void AudioMixer::process__TwoTracks16BitsStereoNoResampling(state_t* state, void*
output)
int i;
   uint32_t en = state->enabledTracks;
   i = 31 - __builtin_clz(en);
   const track_t& t0 = state->tracks[i];
   AudioBufferProvider::Buffer& b0(t0.buffer);
   en &= \sim (1 << i);
   i = 31 - __builtin_clz(en);
   const track t& t1 = state->tracks[i];
   AudioBufferProvider::Buffer& b1(t1.buffer);
   int16_t const *in0;
   const int16_t vl0 = t0.volume[0];
   const int16 t vr0 = t0.volume[1];
   size t frameCount0 = 0;
   int16_t const *in1;
   const int16_t vl1 = t1.volume[0];
   const int16 t vr1 = t1.volume[1];
   size_t frameCount1 = 0;
   int32_t* out = static_cast<int32_t*>(output);
   size_t numFrames = state->frameCount;
   int16 t const *buff = NULL;
   while (numFrames) {
      if (frameCount0 == 0) {
         b0.frameCount = numFrames;
          t0.bufferProvider->getNextBuffer(&b0);
          if (b0.i16 == NULL) {
             if (buff == NULL) {
                buff = new int16_t[MAX_NUM_CHANNELS * state->frameCount];
             in0 = buff;
             b0.frameCount = numFrames;
          } else {
            in0 = b0.i16;
          frameCount0 = b0.frameCount;
      if (frameCount1 == 0) {
         b1.frameCount = numFrames;
          t1.bufferProvider->getNextBuffer(&b1);
          if (b1.i16 == NULL) {
```

```
buff = new int16_t[MAX_NUM_CHANNELS * state->frameCount];
         in1 = buff;
         b1.frameCount = numFrames;
         } else {
         in1 = b1.i16;
      frameCount1 = b1.frameCount;
   size t outFrames = frameCount0 < frameCount1?frameCount0:frameCount1;</pre>
   numFrames -= outFrames;
   frameCount0 -= outFrames;
   frameCount1 -= outFrames;
   do {
      int32 t 10 = *in0++;
      int32_t r0 = *in0++;
      10 = mul(10, v10);
      r0 = mul(r0, vr0);
      int32_t 1 = *in1++;
      int32 t r = *in1++;
      1 = mulAdd(1, v11, 10) >> 12;
      r = mulAdd(r, vr1, r0) >> 12;
      // clamping...
      1 = clamp16(1);
      r = clamp16(r);
      *out++ = (r<<16) | (1 & 0xFFFF);
   } while (--outFrames);
   if (frameCount0 == 0) {
      t0.bufferProvider->releaseBuffer(&b0);
   if (frameCount1 == 0) {
      t1.bufferProvider->releaseBuffer(&b1);
}
if (buff != NULL) {
  delete [] buff;
```

if (buff == NULL) {

看不懂了吧??哈哈,知道有这回事就行了,专门搞数字音频的需要好好研究下了!

三 再论共享 audio_track_cblk_t

为什么要再论这个?因为我在网上找了下,有人说 audio_track_cblk_t 是一个环形 buffer,环形 buffer 是什么意思?自己查查!

这个吗,和我之前的工作经历有关系,某 BOSS 费尽心机想搞一个牛掰掰的环形 buffer,搞得我累死了。现在 audio_track_cblk_t 是环形 buffer? 我倒是想看看它是怎么实现的。

顺便我们要解释下,audio_track_cblk_t 的使用和我之前说的 Lock,读/写,Unlock 不太一样。为何?

- □ 第一因为我们没在 AF 代码中看到有缓冲 buffer 方面的 wait,MixThread 只有当没有数据的时候会 usleep 一下。
- □ 第二,如果有多个 track,多个 audio_track_cblk_t 的话,假如又是采用 wait 信号的办法,那么由于 pthread 库缺乏 WaitForMultiObjects 的机制,那么到底该等哪一个?这个问题是我们之前在做跨平台同步库的一个重要难题。
 - 1. 写者的使用

我们集中到 audio_track_cblk_t 这个类,来看看写者是如何使用的。写者就是 AudioTrack端, 在这个类中, 叫 user

- □ framesAvailable,看看是否有空余空间 buffer,获得写空间起始地址 The state of the state
- □ stepUser, 更新 user 的位置。
- 2. 读者的使用

读者是 AF 端,在这个类中加 server。

□ framesReady,获得可读的位置 stepServer,更新读者的位置

看看这个类的定义。

```
struct audio_track_cblk_t
          Mutex lock; //同步锁
          Condition cv;//CV
volatile uint32_t user;//写者
  volatile uint32 t server;//读者
          uint32_t userBase;//写者起始位置
          uint32_t serverBase;//读者起始位置
  void*
          buffers:
  uint32 t frameCount;
  // Cache line boundary
  uint32 t loopStart; //循环起始
  uint32_t loopEnd; //循环结束
       loopCount;
         out; //如果是 Track 的话, out 就是 1,表示输出。
uint8 t
```

注意这是 volatile, 跨进程的对象,看来这个 volatile 也是可以跨进程的嘛。

- □ 唉,又要发挥下了。volatile 只是告诉编译器,这个单元的地址不要 cache 到 CPU 的缓冲中。也就是每次取值的时候都要到实际内存中去读,而且可能读内存的时候先要锁一下总线。防止其他 CPU 核执行的时候同时去修改。由于是跨进程共享的内存,这块内存在两个进程都是能见到的,又锁总线了,又是同一块内存,volatile 当然保证了同步一致性。
- □ loopStart 和 loopEnd 这两个值是表示循环播放的起点和终点的,下面还有一个 loopCount 吗,表示循环播放次数的

那就分析下吧。

先看写者的那几个函数

4 写者分析

先用 frameavail 看看当前剩余多少空间,我们可以假设是第一次进来嘛。读者还在那 sleep

```
uint32 t audio track cblk t::framesAvailable()
   {
      Mutex::Autolock _l(lock);
      return framesAvailable 1();
   int32_t audio_track_cblk_t::framesAvailable_1()
      uint32_t u = this->user; 当前写者位置,此时也为 0
      uint32 t s = this->server; //当前读者位置,此时为 0
      if (out) { out 为 1
         uint32 t limit = (s < loopStart) ? s : loopStart;</pre>
   我们不设循环播放时间吗。所以 loopStart 是初始值 INT_MAX,所以 limit=0
         return limit + frameCount - u;
   //返回 0+frameCount-0, 也就是全缓冲最大的空间。假设 frameCount=1024 帧
然后调用 buffer 获得其实位置,buffer 就是得到一个地址位置。
   void* audio track cblk t::buffer(uint32 t offset) const
      return (int8_t *)this->buffers + (offset - userBase) * this->frameSize;
完了,我们更新写者,调用 stepUser
   uint32_t audio_track_cblk_t::stepUser(uint32_t frameCount)
   //framecount,表示我写了多少,假设这一次写了512帧
      uint32 t u = this->user;//user 位置还没更新呢,此时 u=0;
      u += frameCount;//u 更新了, u=512
      // Ensure that user is never ahead of server for AudioRecord
      if (out) {
        //没甚, 计算下等待时间
   //userBase 还是初始值为 0,可惜啊,我们只写了 1024 的一半
   //所以 userBase 加不了
      if (u >= userBase + this->frameCount) {
         userBase += this->frameCount;
   //但是这句话很重要,userBase 也更新了。根据 buffer 函数的实现来看,似乎把这个
   //环形缓冲铺直了....连绵不绝。
      this->user = u;//喔, user 位置也更新为 512 了, 但是 useBase 还是 0
      return u;
好了,假设写者这个时候 sleep 了,而读者起来了。
5 读者分析
   uint32_t audio_track_cblk_t::framesReady()
      uint32_t u = this->user; //u为512
```

```
uint32_t s = this->server;//还没读呢, s 为零
      if (out) {
         if (u < loopEnd) {
            return u - s;//loopEnd 也是 INT MAX, 所以这里返回 512, 表示有 512 帧可读了
         } else {
            Mutex::Autolock _l(lock);
            if (loopCount >= 0) {
               return (loopEnd - loopStart)*loopCount + u - s;
            } else {
               return UINT_MAX;
      } else {
         return s - u;
使用完了,然后 stepServer
   bool audio_track_cblk_t::stepServer(uint32_t frameCount)
      status_t err;
      err = lock.tryLock();
      uint32_t s = this->server;
      s += frameCount; //读了 512 帧了, 所以 s=512
      if (out) {
      没有设置循环播放嘛, 所以不走这个
      if (s >= loopEnd) {
        s = loopStart;
         if (--loopCount == 0) {
            loopEnd = UINT_MAX;
            loopStart = UINT MAX;
   //一样啊,把环形缓冲铺直了
      if (s >= serverBase + this->frameCount) {
         serverBase += this->frameCount;
      this->server = s; //server 为 512 了
      cv.signal(); //读者读完了。触发下写者吧。
      lock.unlock();
      return true;
6 真的是环形缓冲吗?
环形缓冲是这样一个场景,现在 buffer 共 1024 帧。
假设:
```

写者先写到 1024 帧

```
读者读到 512 帧
那么,写者还可以从头写512帧。
所以,我们得回头看看 frameavail 是不是把这 512 帧算进来了。
   uint32_t audio_track_cblk_t::framesAvailable_1()
      uint32_t u = this->user; //1024
      uint32_t s = this->server;//512
      if (out) {
         uint32_t limit = (s < loopStart) ? s : loopStart;</pre>
         return limit + frameCount - u;返回512, 用上了!
   }
再看看 stepUser 这句话
   if (u >= userBase + this->frameCount) {u \upbeta 1024, userBase \upbeta 0, frameCount \upbeta 1024
         userBase += this->frameCount;//好, userBase 也为 1024 了
看看 buffer
   return (int8_t *)this->buffers + (offset - userBase) * this->frameSize;
   //offset 是外界传入的基于 user 的一个偏移量。offset-userBase,得到的正式从头开始的那段数据空间。太牛了!
```