Android 深入浅出之 Audio Policy

一目的

上回我们说了 AudioFlinger(AF),总感觉代码里边有好多东西没说清楚,心里发毛。就看了看 AF 的流程,我们敢说自己深入了解了 Android 系统吗? AudioPolicyService (APS) 是个什么东西? 为什么要有它的存在? 下层的 Audio HAL 层又是怎么结合到 Android 中来的? 更有甚者,问个实在问题:插入耳机后,声音又怎么从最开始的外放变成从耳机输出了?调节音量的时候到底是调节 Music 的还是调节来电音量呢?这些东西,我们在 AF 的流程中统统都没讲到。但是这些他们又是至关重要的。从我个人理解来看,策略(Policy)比流程更复杂和难懂。当然,遵循我们的传统分析习惯,得有一个切入点,否则我们都不知道从何入手了。这里的切入点将是:

- AF和 APS 系统第一次起来后,到底干了什么。
- 检测到耳机插入事件后,AF和APS的处理。

大家跟着我一步步来看,很快就发现,啊哈,APS 也不是那么难嘛。

另外,这次代码分析的格式将参考《Linux 内核情景分析》的样子,函数调用的解析将采用深度 优先的办法,即先解释所调用的函数,然后再出来继续讲。

我曾经数度放弃分析 APS, 关键原因是我没找到切入点, 只知道代码从头看到尾!

二 AF和 APS 的诞生

这个东西,已经说得太多了。在 framework/base/media/MediaServer/Main_MediaServer 中。 我们看看。

```
int main(int argc, char** argv)
{

sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());

sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();

//先创建 AF

AudioFlinger::instantiate();

//再创建 APS

AudioPolicyService::instantiate();

ProcessState::self()->startThreadPool();

IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

}
```

2.1 new AudioFlinger

前面说过, instantiate 内部会实例化一个对象, 那直接看 AF 的构造函数。

```
AudioFlinger(), //基类构造函数

mAudioHardware(0), mMasterVolume(1.0f), mMasterMute(false), mNextThreadId(0)

{
注意 mAudioHardware 和 mNextThreadId
 mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;

//创建 audio 的 HAL 代表
 mAudioHardware = AudioHardwareInterface::create();
 mHardwareStatus = AUDIO_HW_INIT;
 //下面这些不至于会使用 APS 吧? APS 还没创建呢!
 if (mAudioHardware->initCheck() == NO_ERROR) {
    setMode(AudioSystem::MODE_NORMAL);
    setMasterVolume(1.0f);
    setMasterMute(false);
 }
}
```

感觉上,AF的构造函数就是创建了一个最重要的 AudioHardWare 的 HAL 代表。 其他好像是没干什么策略上的事情。

不过: AF 创建了一个 AudioHardware 的 HAL 对象。注意整个系统就这一个 AudioHardware 了。也就是说,不管是线控耳机,蓝牙耳机,麦克,外放等等,最后都会由这一个 HAL 统一管理。再看 APS 吧。

2. 2 new AudioPolicyService

```
AudioPolicyService:: AudioPolicyService()
: BnAudioPolicyService(), mpPolicyManager(NULL)

{

// mpPolicyManager?策略管理器?可能很重要
char value[PROPERTY_VALUE_MAX];

// TonePlayback? 播放铃声的? 为什么放在这里? 以后来看看
mTonePlaybackThread = new AudioCommandThread(String8(""));

// Audio Command? 音频命令? 看到 Command, 我就想到设计模式中的 Command 模式了
//Android 尤其是 MediaPlayerService 中大量使用了这种模式。
mAudioCommandThread = new AudioCommandThread(String8("ApmCommandThread"));
```

```
#if (defined GENERIC_AUDIO) || (defined AUDIO_POLICY_TEST)

//注意 AudioPolicyManagerBase 的构造函数, 把 this 传进去了。

mpPolicyManager = new AudioPolicyManagerBase(this);

//先假设我们使用 Generic 的 Audio 设备吧。

#else

...

#endif

// 根据系统属性来判断摄像机是否强制使用声音。这个...为什么会放在这里?

//手机带摄像机好像刚出来的时候,为了防止偷拍,强制按快门的时候必须发出声音

//就是这个目的吧?

property_get("ro.camera.sound.forced", value, "0");

mpPolicyManager->setSystemProperty("ro.camera.sound.forced", value);
}
```

so easy!,不至于吧?我们不应该放过任何一个疑问!这么多疑问,先看哪个呢?这里分析的是Audio Policy,而构造函数中又创建了一个 AudioPolicyManagerBase,而且不同厂商还可以实现自己的 AudioPolicyManager,看来这个对于音频策略有至关重要的作用了。不得不说的是,Android 代码中的这些命名在关键地方上还是比较慎重和准确的。另外,AudioPolicyManagerBase 的构造函数可是把 APS 传进去了,看来又会有一些回调靠 APS了。真绕。

2.3 AudioPolicyManagerBase

代码位置在 framework/base/libs/audioflinger/AudioPolicyManagerBase.cpp 中

```
AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase(AudioPolicyClientInterface
*clientInterface)
:
mPhoneState(AudioSystem::MODE_NORMAL), ---->这里有电话的状态?
mRingerMode(0),
mMusicStopTime(0),
mLimitRingtoneVolume(false)
{
```

$[---> mPhoneState(AudioSystem::MODE_NORMAL)]$

AudioSystem 其实是窥视 Android 如何管理音频系统的好地方。位置在 framework/base/include/media/AudioSystem.h 中,定义了大量的枚举之类的东西来表达 Google 对音频系统的看法。我们只能见招拆招了。

下面是 audio_mode 的定义。这里要注意一个地方:

这些定义都和 SDK 中的 JAVA 层定义类似。实际上应该说先有 C++层的定义,然后再反映到 JAVA 层中。但是 C++层的定义一般没有解释说明,而 SDK 中有。所以我们不能不面对的一个痛苦现实就是:常常需要参考 SDK 的说明才能搞明白到底是什么。

关于 C++的 AudioSystem 这块, SDK 的说明在 AudioManager 中。

```
enum audio_mode {

//解释参考 SDK 说明,以下不再说明

MODE_INVALID = -2, //无效 mode

MODE_CURRENT = -1, //当前 mode, 和音频设备的切换(路由)有关

MODE_NORMAL = 0, //正常 mode, 没有电话和铃声

MODE_RINGTONE, //收到来电信号了,此时会有铃声

MODE_IN_CALL, //电话 mode, 这里表示已经建立通话了

NUM_MODES // Android 大量采用这种技巧来表示枚举结束了。

};
```

好,继续:

```
mPhoneState (AudioSystem::MODE_NORMAL), ---->这里有电话的状态?

mRingerMode(0),

mMusicStopTime(0),

mLimitRingtoneVolume(false)
{

mpClientInterface = clientInterface; //BT, 保存 APS 对象。

//forceUse? 这是个什么玩意儿?

for (int i = 0; i < AudioSystem::NUM_FORCE_USE; i++) {

mForceUse[i] = AudioSystem::FORCE_NONE;

}
```

[---->AudioSystem::FORCE_NONE 和 AudioSystem::NUM_FORCE_USE] 注意,这里有两个枚举,太无耻了。先看看 FORCE_NONE 这个

```
enum forced_config {强制_配置,看名字好像是强制使用设备吧,比如外放,耳机,蓝牙等
FORCE_NONE,
FORCE_SPEAKER,
FORCE_HEADPHONES,
FORCE_BT_SCO,
```

```
FORCE_BT_A2DP,

FORCE_WIRED_ACCESSORY,

FORCE_BT_CAR_DOCK,

FORCE_BT_DESK_DOCK,

NUM_FORCE_CONFIG,

FORCE_DEFAULT = FORCE_NONE //这个, 太无聊了。
```

再看看 AudioSystem::NUM_FORCE_USE 这个

```
enum force_use {

FOR_COMMUNICATION, //这里是 for_xxx, 不是 force_xxx。

FOR_MEDIA,

FOR_RECORD,

FOR_DOCK,

NUM_FORCE_USE

};
```

不懂,两个都不懂。为何?能猜出来什么吗?也不行。因为我们没找到合适的场景!那好吧,我们去 SDK 找找。恩

我看到 AudioManager 这个函数 setSpeakerphoneOn (boolean on)。好吧,我这么调用

```
setSpeakerphoneOn(true),看看实现。
这次我没再浪费时间了,我用一个新的工具 coolfind,把搜索 framework 目录,寻找*.java 文件,匹配字符串 setSpeakerphone。终于,我在
framework/base/media/java/android/media/AudioService.java 中找到了。
public void setSpeakerphoneOn(boolean on) {
    if (!checkAudioSettingsPermission("setSpeakerphoneOn()")) {
        return;
    }
    if (on) {
    //看到这里,是不是明白十之八九了?下面这个调用是:
    //强制通话使用 speaker! 原来是这么个意思!
    AudioSystem.setForceUse(AudioSystem.FOR_COMMUNICATION,
        AudioSystem.FORCE_SPEAKER);
    mForcedUseForComm = AudioSystem.FORCE_SPEAKER;
```

```
} else {
    AudioSystem. setForceUse (AudioSystem. FOR_COMMUNICATION,
    AudioSystem. FORCE_NONE);
    mForcedUseForComm = AudioSystem. FORCE_NONE;
}
```

好了,说点题外话,既然 Android 源码都放开给我们了,有什么理由我们不去多搜搜呢?上网 google 也是搜,查源代码也是一样吗。不过我们要有目的:就是找到一个合适的使用场景。force_use 和 force_config 就不用我再解释了吧?

[--->AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase]

又得来看看 AudioSystem 是怎么定义输入输出设备的了。

[--->mAvailableOutputDevices = AudioSystem::DEVICE_OUT_EARPIECE]

```
enum audio_devices {

// output devices

DEVICE_OUT_EARPIECE = 0x1,

DEVICE_OUT_SPEAKER = 0x2,

DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET = 0x4,

DEVICE_OUT_WIRED_HEADPHONE = 0x8,

DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO = 0x10,

DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_HEADSET = 0x20,

DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_CARKIT = 0x40,
```

```
DEVICE_{-}OUT_{-}BLUETOOTH_{-}A2DP = 0x80,
        DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_HEADPHONES = 0x100,
        DEVICE_{OUT_{BLUETOOTH_{A2DP_{SPEAKER}}} = 0x200,
        DEVICE_-OUT_-AUX_-DIGITAL = 0x400,
        DEVICE_{-}OUT_{-}DEFAULT = 0x8000,
        DEVICE_OUT_ALL = (DEVICE_OUT_EARPIECE | DEVICE_OUT_SPEAKER |
DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET | DEVICE_OUT_WIRED_HEADPHONE | DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO |
DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_HEADSET | DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_CARKIT |
DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP | DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_HEADPHONES |
DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_SPEAKER | DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL | DEVICE_OUT_DEFAULT),
  DEVICE_OUT_ALL_A2DP = (DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP |
  DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_HEADPHONES | DEVICE_OUT_BLUETOOTH_A2DP_SPEAKER),
        // input devices
        DEVICE_{IN}COMMUNICATION = 0x10000,
        DEVICE_{IN\_AMBIENT} = 0x20000,
        DEVICE_{IN}_{BUILTIN}_{MIC} = 0x40000,
        DEVICE_IN_BLUETOOTH_SCO_HEADSET = 0x80000,
        DEVICE_IN_WIRED_HEADSET = 0x100000,
        DEVICE_{IN}AUX_{DIGITAL} = 0x200000,
        DEVICE_{IN_{VOICE_{CALL}} = 0x400000,
        DEVICE_IN_BACK_MIC = 0x800000,
        DEVICE_{-}IN_{-}DEFAULT = 0x80000000
        DEVICE_IN_ALL = (DEVICE_IN_COMMUNICATION | DEVICE_IN_AMBIENT |
  DEVICE_IN_BUILTIN_MIC | DEVICE_IN_BLUETOOTH_SCO_HEADSET | DEVICE_IN_WIRED_HEADSET |
  DEVICE_IN_AUX_DIGITAL | DEVICE_IN_VOICE_CALL | DEVICE_IN_BACK_MIC |
 DEVICE_IN_DEFAULT)
```

一些比较容易眼花的东西我标成红色的了。这么多东西,不过没什么我们不明白的了。 得嘞,继续走。

[--->AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase]

```
// 目前可以的输出设备,又有耳机又有外放,配置很强悍啊。
//注意这里是 OR 操作符,最终 mAvailableOutputDevices = 0X3
```

```
mAvailableOutputDevices = AudioSystem::DEVICE_OUT_EARPIECE |
                     AudioSystem: : DEVICE_OUT_SPEAKER;
//目前可用的输入设备,内置 MIC, mAvailableInputDevices 为 0x4000, 不过我们不关注 input
mAvailableInputDevices = AudioSystem::DEVICE_IN_BUILTIN_MIC;
. . .
 下面东西就很少了, 我们一气呵成。
//创建一个 AudioOutputDescriptor, 并设置它的 device 为外设 0x2
   AudioOutputDescriptor *outputDesc = new AudioOutputDescriptor();
   outputDesc->mDevice = (uint32_t) AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER;
   //调用 APS 的 openOutput, 得到一个 mHardwareOutput 东东。这是个 int 型
   //不过保不准是一个指针也不一定喔。
   //而且,下面的参数都是指针类型 (flags 除外),难道?有人会改 value 吗?
   mHardwareOutput = mpClientInterface->openOutput(&outputDesc->mDevice,
                                &outputDesc->mSamplingRate,
                                &outputDesc->mFormat,
                                &outputDesc->mChannels,
                                &outputDesc->mLatency,
                                outputDesc->mFlags);
 //这个...估计是把 int 和指针加入到一个 map 了, 方便管理。
   addOutput (mHardwareOutput, outputDesc);
   //不知道干嘛,待会看。
   setOutputDevice(mHardwareOutput, (uint32_t) AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER, true);
   //不知道干嘛,待会看。
   updateDeviceForStrategy();
```

好了,上面还有一系列函数,等着我们调用呢。我们一个一个看。 提前说一下,这块可是 AudioManagerBase 的核心喔。 [---->AudioOutputDescriptor *outputDesc = new AudioOutputDescriptor()] AudioOutputDescriptor 是个什么?我不是神,我也得看注释。

// descriptor for audio outputs. Used to maintain current configuration of each opened audio output

// and keep track of the usage of this output by each audio stream type.

明白了么? 大概意思就是它, 是这么一个东西:

- 描述 audio 输出的,可以用来保存一些配置信息。
- 跟踪音频 stream 类型使用这个 output 的一些情况。

没明白吧?以后碰到场景就明白了。

它的构造函数干了如下勾当:

```
AudioPolicyManagerBase::AudioOutputDescriptor::AudioOutputDescriptor()

: mId(0), mSamplingRate(0), mFormat(0), mChannels(0), mLatency(0),

mFlags((AudioSystem::output_flags)0), mDevice(0), mOutput1(0), mOutput2(0)

{
//很好, 统统都置零了。上面这些东西不用我解释了吧? 命名规则也可以看出来。
```

OK, go on.

[--->mHardwareOutput = mpClientInterface->openOutput()]:

这里调用的是 APS 的 openOutput, 看看去:

[--->AudioPolicyService::openOutput]

[---->AudioFlinger::openOutput]

```
//我们思考下传进来的值吧
//*pDevices=0x2,代表外放
//其他都是 0。 嘿嘿, 有了值, 这不就知道下面该怎么走了吗?
   status_t status;
   PlaybackThread *thread = NULL;
   mHardwareStatus = AUDIO_HW_OUTPUT_OPEN;
   uint32_t samplingRate = pSamplingRate ? *pSamplingRate : 0;
   uint32_t format = pFormat ? *pFormat : 0;
   uint32_t channels = pChannels ? *pChannels : 0;
   uint32_t latency = pLatencyMs ? *pLatencyMs : 0;
    Mutex::Autolock _1 (mLock);
   //HAL 对象得到一个 AudioStreamOut, 传进去的值会改吗?
   AudioStreamOut *output = mAudioHardware->openOutputStream(*pDevices,
                                                      (int *)&format,
                                                      &channels,
                                                      &samplingRate,
                                                      &status);
     mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;
   if (output != 0) {
   //走哪个分支? 我把答案告诉大家吧。
   //刚才那个 mAudioHardware->openOutputStream 确实会更改指针对应的 value。
   //当然, 我们说了, AF 使用的是 GENERIC 的 Audio 硬件。大家有兴趣可以去看看它的实现。
   //我待会再贴出它的内容。反正到这里。
   //那几个值变成: format 为 PCM_16_BIT, channels 为 2, samplingRate 为 44100
   //这样的话, 那只能走 else 分支了。
       if ((flags & AudioSystem::OUTPUT_FLAG_DIRECT) ||
          (format != AudioSystem:: PCM_16_BIT) ||
          (channels != AudioSystem::CHANNEL_OUT_STEREO)) {
          thread = new DirectOutputThread(this, output, ++mNextThreadId);
```

```
} else {
//还记得前两节分析的同学,看到这里是不是明白了? 恩,原来
//open 一个 Output, 就会在 AF 中创建一个混音线程。设计得真好。
//想象下,所有设置为外放的程序,它的输出都是这个外放 stream 混音线程来工作
//所有设置为耳机的程序,它的输出都是这个耳机 stream 混音线程来完成。
//为什么对 stream 特加强调呢,没看见
//我们调用的是 mAudioHardware->openOutputStream(0x2,,,) 嘛。返回的
//是一个 AudioStreamOut, 可不是设备喔。Android 把这些个东西都交给 HAL 层去实现了。
//不用自己来管理系统上有什么耳机,外设,蓝牙真实设备之类的东东,它反正用 AudioStreamOut
来表示它想要的就可以了。例如Generic的Audio Hal只支持一个OutputStream。--> only my opinion
        thread = new MixerThread(this, output, ++mNextThreadId);
//好了,又多得了一个线程,
      mPlaybackThreads.add(mNextThreadId, thread);
      if (pSamplingRate) *pSamplingRate = samplingRate;
      if (pFormat) *pFormat = format;
      if (pChannels) *pChannels = channels;
      if (pLatencyMs) *pLatencyMs = thread->latency();
//从这里返回的是混音线程的索引。
      return mNextThreadId;
   return 0; //如果没创建成功线程,则返回零。
```

好,我们回到 AudioManagerBase 中。

[--->AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase]

```
//这个...估计是把 int 和指针加入到一个 map 了,方便管理。不看了。
addOutput (mHardwareOutput, outputDesc);
//不知道干嘛,待会看。
setOutputDevice (mHardwareOutput, (uint32_t) AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER, true);
```

[--->setOutputDevice(mHardwareOutput,...)]

这个函数,很重要!另外,再传点技巧。不要老在 source insight 中后退后退了,直接找到 window 菜单,里边列出了最近打开的文件,找到我们的 AudioManagerBase.cpp,不就行了吗?

```
void AudioPolicyManagerBase::setOutputDevice(audio_io_handle_t output, uint32_t device,
bool force, int delayMs)
   //注意我们的参数:
   // output = 1,
   //device 为 AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER
   // force 为 true, delayMs 用默认值 0
   //map 吧? 刚才通过 addOut put 已经加进去了
   AudioOutputDescriptor *outputDesc = mOutputs.valueFor(output);
   if (outputDesc->isDuplicated()) {
       setOutputDevice(outputDesc->mOutput1->mId, device, force, delayMs);
       setOutputDevice(outputDesc->mOutput2->mId, device, force, delayMs);
       return;
    //还记得 addOutput 前设置的 device 吗?对了,为 0X3,外放|耳机
    uint32_t prevDevice = (uint32_t) outputDesc->device();
    现在设置的是外设,
   if ((device == 0 || device == prevDevice) && !force) {
       return;
//喔,设置这个 out put Desc 为外放
   outputDesc->mDevice = device;
    popCount 为 2, 因为 device=0x2=0010
//另外,我对下面这个 output== mHardwareOutput 尤其感兴趣。还记得我们刚才的疑问吗?
```

```
// mHardwareOutput 实际上是 AF 返回的一个线程索引,那 AMB 怎么根据这样一个东西来
//管理所有的线程呢? 果然,这里就比较了 output 是不是等于最初创建的线程索引
//这就表明。虽然只有这么一个 mHardwareOutput, 但实际上还是能够操作其他 output 的!
   if (output == mHardwareOutput && AudioSystem::popCount(device) == 2) {
       setStrategyMute(STRATEGY_MEDIA, true, output);
       usleep(outputDesc->mLatency*2*1000);
   // 晕,又冒出来一个 AudioParameter,不过意思却很明白
   //说我们要设置路由,新的输出设备为外放
   //等我们以后讲由外放切换到耳机,再来看这个问题。
   AudioParameter param = AudioParameter();
   param. addInt (String8 (AudioParameter::keyRouting), (int) device);
   mpClientInterface->setParameters(mHardwareOutput, param.toString(), delayMs);
   // update stream volumes according to new device
   applyStreamVolumes(output, device, delayMs);
   // if changing from a combined headset + speaker route, unmute media streams
   if (output == mHardwareOutput && AudioSystem::popCount(prevDevice) == 2) {
     //这里说, 把 media 的音量置为 0。以后再说。
     setStrategyMute(STRATEGY_MEDIA, false, output, delayMs);
```

好了, 返回了。

setOutputDevice(mHardwareOutput, (uint32_t)AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER, true); 这个调研,更新了mHardwareOutput对应的输出路由设备,而且还发了一个命令给APS,说你给我更新对应混音线程的输出路由设备。

[--->AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase]

```
addOutput (mHardwareOutput, outputDesc);
setOutputDevice (mHardwareOutput, (uint32_t) AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER,
true);
```

```
//只剩下最后一个函数了
updateDeviceForStrategy();
```

[---->updateDeviceForStrategy()]

```
void AudioPolicyManagerBase::updateDeviceForStrategy()
{
   for (int i = 0; i < NUM_STRATEGIES; i++) {
      mDeviceForStrategy[i] = getDeviceForStrategy((routing_strategy)i, false);
   }
}</pre>
```

晕,又出来一个枚举。我们看看

[---->for (int i = 0; $i < NUM_STRATEGIES$; i++)]

NUM_STRATEGIES 在 hardware/libhardware_legacy/include/hardware_legacy/ AudioPolicyManagerBase.h 中定义。

```
enum routing_strategy {

//好像很好理解

STRATEGY_MEDIA,

STRATEGY_PHONE, //通话音吗?

STRATEGY_SONIFICATION, //除了其他三个外的, 可以是铃声, 提醒声等。

STRATEGY_DTMF, //好像是拨号音

NUM_STRATEGIES

};
```

这个,反正我在 SDK 上没找到对应说明,我们待到以后看看会不会柳暗花明呢? [---->getDeviceForStrategy((routing_strategy)i, false)] 看这个函数名的意思是,为各种策略找到它对应的设备。

```
uint32_t AudioPolicyManagerBase::getDeviceForStrategy (routing_strategy strategy, bool fromCache)
{
    // fromCache 为 false
    // 放眼望去,这个函数好像涉及到很对策略方面的事情。
    // 找们大概讲解下,至于系统为什么要这么做,问 Google 吧。
    uint32_t device = 0;

switch (strategy) {
    case STRATEGY_DTMF:
```

```
if (mPhoneState != AudioSystem::MODE_IN_CALL) {

//如果在打电话过程中,你再按按键,则和 MEDIA 走一个设备

device = getDeviceForStrategy(STRATEGY_MEDIA, false);

break;

}

//注意这里没有 break, 所以在其他 mode 下,DTMF 和 PHONE 用一个策略

case STRATEGY_PHONE:
```

//还得判断用户是不是强制使用了输出设备。

```
switch (mForceUse[AudioSystem::FOR_COMMUNICATION]) {
   case AudioSystem::FORCE_BT_SCO:
    if (mPhoneState != AudioSystem::MODE_IN_CALL || strategy != STRATEGY_DTMF) {
        device = mAvailableOutputDevices &
            AudioSystem::DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_CARKIT;
        if (device) break;
    }
    device = mAvailableOutputDevices &
        AudioSystem::DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_HEADSET;
    if (device) break;
    device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem::DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO;
    if (device) break;
```

// if SCO device is requested but no SCO device is available, fall back to default

```
// case

// FALL THROUGH

//我们还记得强制设置那里吗? 对了,此时都是 FORCE_NONE

//而且,mAvailableOutputDevices 是 OX3 (外放|耳机)

default: // FORCE_NONE

device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem:: DEVICE_OUT_WIRED_HEADPHONE;

if (device) break;

device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem:: DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET;

if (device) break;

//看,下面这句会成立。啥意思? 如果有耳机的话,那么输出设备就是耳机

//太正确了。实际手机是不是就是这样的呢?
```

```
device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem::DEVICE_OUT_EARPIECE;
           break;
    //再验证下我们刚才说的,如果强制使用外放的话,
       case AudioSystem::FORCE_SPEAKER:
           if (mPhoneState != AudioSystem::MODE_IN_CALL || strategy != STRATEGY_DTMF) {
               device = mAvailableOutputDevices &
                     AudioSystem:: DEVICE_OUT_BLUETOOTH_SCO_CARKIT;
               if (device) break;
           }
      //果然,会强制使用外放。
           device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER;
           break;
   break;
   case STRATEGY_SONIFICATION: //分析方法同上, 我不说了。
       if (mPhoneState == AudioSystem::MODE_IN_CALL) {
           device = getDeviceForStrategy(STRATEGY_PHONE, false);
           break;
       device = mAvailableOutputDevices & AudioSystem::DEVICE_OUT_SPEAKER;
       // 同样没有 break, 说明 SONIFICATION 受 MEDIA 策略影响。
   case STRATEGY_MEDIA: {
       uint32_t device2 = mAvailableOutputDevices &
AudioSystem: : DEVICE_OUT_AUX_DIGITAL;
       if (device2 == 0) {
           \texttt{device2} = \texttt{mAvailableOutputDevices \& AudioSystem::DEVICE\_OUT\_WIRED\_HEADPHONE;}
       if (device2 == 0) {
           device2 = mAvailableOutputDevices & AudioSystem::DEVICE_OUT_WIRED_HEADSET;
       }
  //可惜,上面那些高级设备我们都没有
       if (device2 == 0) {
```

```
device2 = mAvailableOutputDevices & AudioSystem:: DEVICE_OUT_SPEAKER;
}
//假设我们没有从 SONIFICATION 下来,那么 device 最终会= DEVICE_OUT_SPEAKER。
//假设我们从 SONIFICATION 下来,那么 device 还是等于 DEVICE_OUT_SPEAKER
//奇怪,如果有耳机的话为何会走外放呢? 普通耳机和线控耳机还能区分?
```

device |= device2;

```
} break;

default:
    break;
}

return device;
}
```

好了, 回到

[---->AudioPolicyManagerBase::updateDeviceForStrategy()]

```
void AudioPolicyManagerBase::updateDeviceForStrategy()
{
	for (int i = 0; i < NUM_STRATEGIES; i++) {
		mDeviceForStrategy[i] = getDeviceForStrategy((routing_strategy)i, false);
}

这个函数完了,表明各种策略下使用的对应设备也准备好了。
```

真爽,一路回去, APS 的构造就完了。

```
留个纪念:
AudioPolicyManagerBase::AudioPolicyManagerBase(AudioPolicyClientInterface
*clientInterface)

{
....

updateDeviceForStrategy();
}
AudioPolicyService::AudioPolicyService()

: BnAudioPolicyService(), mpPolicyManager(NULL)

{
```

```
#if (defined GENERIC_AUDIO) || (defined AUDIO_POLICY_TEST)

mpPolicyManager = new AudioPolicyManagerBase(this);

LOGV("build for GENERIC_AUDIO - using generic audio policy");

...

#endif

property_get("ro.camera.sound.forced", value, "0");

mpPolicyManager->setSystemProperty("ro.camera.sound.forced", value);
}
```

2.4 总结

总结下吧,AF,APS都创建完了,得到什么了吗?下面按先后顺序说说。

- AF 创建了一个代表 HAL 对象的东西
- APS 创建了两个 AudioCommandThread,一个用来处理命令,一个用来播放 tone。我们还没看。
- APS 同时会创建 AudioManagerBase,做为系统默认的音频管理
- AMB 集中管理了策略上面的事情,同时会在 AF 的 openOutput 中创建一个混音线程。同时,AMB 会更新一些策略上的安排。

另外,我们分析的 AMB 是 Generic 的,但不同厂商可以实现自己的策略。例如我可以设置只要有耳机,所有类型声音都从耳机出。

上面关于 AMB 方面,我们还只是看了看它的代码,还没有一个实际例子来体会。