Android 深入浅出之 AudioFlinger

一目的

本文承接 Audio 第一部分的 AudioTrack,通过 AudioTrack 作为 AF(AudioFlinger)的客户端,来看看 AF 是如何完成工作的。

在 AT (AudioTrack)中,我们涉及到的都是流程方面的事务,而不是系统 Audio 策略上的内容。WHY?因为 AT 是 AF 的客户端,而 AF 是 Android 系统中 Audio 管理的中枢。AT 我们分析的是按流程方法,那么以 AT 为切入点的话,AF 的分析也应该是流程分析了。

对于分析 AT 来说,只要能把它的调用顺序(也就是流程说清楚就可以了),但是对于 AF 的话,简单的分析调用流程 我自己感觉是不够的。因为我发现手机上的声音交互和管理是一件比较复杂的事情。举个简单例子,当听 music 的时候来电话了,声音处理会怎样?

虽然在 Android 中,还有一个叫 AudioPolicyService 的(APS)东西,但是它最终都会调用到 AF 中去,因为 AF 实际创建并管理了硬件设备。所以,针对 Android 声音策略上的分析,我会单独在以后来分析。

二 从 AT 切入到 AF

直接从头看代码是没法掌握 AF 的主干的,必须要有一个切入点,也就是用一个正常的调用流程来分析 AF 的处理流程。先看看 AF 的产生吧,这个 C/S 架构的服务者是如何产生的呢?

2.1 AudioFlinger 的诞生

AF 是一个服务,这个就不用我多说了吧?代码在

framework/base/media/mediaserver/Main_mediaServer.cpp 中。

```
int main(int argc, char** argv)

{

sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());

sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();

....

AudioFlinger::instantiate();--->AF的实例化

AudioPolicyService::instantiate();--->APS的实例化

....

ProcessState::self()->startThreadPool();

IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

}

哇塞,看来这个程序的负担很重啊。没想到。为何 AF, APS 要和 MediaService 和 CameraService 都

放到一个篮子里?

看看 AF 的实例化静态函数,在 framework/base/libs/audioFlinger/audioFlinger.cpp 中
```

```
void AudioFlinger::instantiate() {
   defaultServiceManager()->addService(//把AF实例加入系统服务
          String16("media.audio_flinger"), new AudioFlinger());
再来看看它的构造函数是什么做的。
AudioFlinger:: AudioFlinger()
   : BnAudioFlinger(),//初始化基类
      mAudioHardware(0), //audio 硬件的 HAL 对象
    mMasterVolume (1.0f), mMasterMute(false), mNextThreadId(0)
   mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;
   //创建代表 Audio 硬件的 HAL 对象
   mAudioHardware = AudioHardwareInterface::create();
   mHardwareStatus = AUDIO_HW_INIT;
   if (mAudioHardware->initCheck() == NO_ERROR) {
       setMode (AudioSystem::MODE_NORMAL);
//设置系统的声音模式等,其实就是设置硬件的模式
       setMasterVolume(1.0f);
      setMasterMute(false);
   }
AF 中经常有 set XXX 的函数, 到底是干什么的呢? 我们看看 set Mode 函数。
status_t AudioFlinger::setMode(int mode)
    mHardwareStatus = AUDIO_HW_SET_MODE;
   status_t ret = mAudioHardware->setMode(mode); //设置硬件的模式
   mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;
   return ret;
当然, setXXX 还有些别的东西, 但基本上都会涉及到硬件对象。我们暂且不管它。等分析到 Audio
策略再说。
```

好了, Android 系统启动的时候, 看来 AF 也准备好硬件了。不过, 创建硬件对象就代表我们可以播放了吗?

2.2 AT 调用 AF 的流程

我这里简单的把 AT 调用 AF 的流程列一下,待会按这个顺序分析 AF 的工作方式。

- --参加 AudioTrack 分析的 4.1 节
- 1. 创建

```
AudioTrack* 1pTrack = new AudioTrack();

1pTrack->set(...);

这个就进入到 C++的 AT 了。下面是 AT 的 set 函数

audio_io_handle_t output =

AudioSystem::getOutput((AudioSystem::stream_type)streamType,

sampleRate, format, channels, (AudioSystem::output_flags)flags);

status_t status = createTrack(streamType, sampleRate, format, channelCount,

frameCount, flags, sharedBuffer, output);

----->creatTrack会和 AF 打交道。我们看看 createTrack 重要语句

const sp<IAudioFlinger>& audioFlinger = AudioSystem::get_audio_flinger();

//下面很重要,调用 AF 的 createTrack 获得一个 IAudioTrack 对象

sp<IAudioTrack> track = audioFlinger->createTrack();

sp<IMemory> cblk = track->getCblk();//获取共享内存的管理结构
```

总结一下创建的流程,AT 调用 AF 的 createTrack 获得一个 IAudioTrack 对象,然后从这个对象中获得共享内存的对象。

2. start 和 write

看看 AT 的 start, 估计就是调用 IAudioTrack 的 start 吧?

```
void AudioTrack::start()
{
//果然啊...
status_t status = mAudioTrack->start();
}
```

那 write 呢?我们之前讲了,AT 就是从共享 buffer 中:

- Lock 缓存
- 写缓存
- Unlock 缓存

注意,这里的 Lock 和 Unlock 是有问题的,什么问题呢?待会我们再说

按这种方式的话,那么 AF 一定是有一个线程在那也是:

• Lock,

- 读缓存,写硬件
- Unlock

总之,我们知道了AT的调用AF的流程了。下面一个一个看。

2.3 AF 流程

1 createTrack

```
sp<IAudioTrack> AudioFlinger::createTrack(
       pid_t pid, //AT的pid号
       int streamType, //MUSIC, 流类型
       uint32_t sampleRate,//8000 采样率
       int format,//PCM_16 类型
       int channelCount, //2, 双声道
       int frameCount, //需要创建的 buffer 可包含的帧数
       uint32_t flags,
       const sp<IMemory>& sharedBuffer, //AT 传入的共享 buffer, 这里为空
       int output, //这个是从 AuidoSystem 获得的对应 MUSIC 流类型的索引
       status_t *status)
   sp<PlaybackThread::Track> track;
   sp<TrackHandle> trackHandle;
   sp<Client> client;
   wp<Client> wclient;
   status_t 1Status;
       Mutex::Autolock _1 (mLock);
//根据 output 句柄, 获得线程?
       PlaybackThread *thread = checkPlaybackThread_1 (output);
//看看这个进程是不是已经是 AF 的客户了
//这里说明一下,由于是 C/S 架构,那么作为服务端的 AF 肯定有地方保存作为 C 的 AT 的信息
//那么, AF 是根据 pid 作为客户端的唯一标示的
//mClients 是一个类似 map 的数据组织结构
       wclient = mClients.valueFor(pid);
       if (wclient != NULL) {
```

这个 AF 函数中,突然冒出来了很多新类型的数据结构。说实话,我刚开始接触的时候,大脑因为常接触到这些眼生的东西而死机!大家先不要拘泥于这些东西,我会一一分析到的。 先进入到 checkPlaybackThread_l 看看。

```
AudioFlinger::PlaybackThread *AudioFlinger::checkPlaybackThread_l(int output) const

{

PlaybackThread *thread = NULL;

//看到这种 indexOfKey 的东西,应该立即能想到:

//喔, 这可能是一个 map 之类的东西,根据 key 能找到实际的 value

if (mPlaybackThreads.indexOfKey(output) >= 0) {

    thread = (PlaybackThread *)mPlaybackThreads.valueFor(output).get();

}

//这个函数的意思是根据 output 值,从一堆线程中找到对应的那个线程

return thread;

}
```

看到这里很疑惑啊:

- AF 的构造函数中没有创建线程,只创建了一个 audio 的 HAL 对象
- 如果 AT 是 AF 的第一个客户的话,我们刚才的调用流程里边,也没看到哪有创建线程的地方呀。
- output 是个什么玩意儿?为什么会根据它作为 key 来找线程呢?看来,我们得去 Output 的来源那看看了。

我们知道, output 的来源是由 AT 的 set 函数得到的: 如下:

```
audio_io_handle_t output = AudioSystem::getOutput(
(AudioSystem::stream_type)streamType, //MUSIC 类型
sampleRate, //8000

format, //PCM_16
channels, //2 两个声道
(AudioSystem::output_flags)flags//0
);
上面这几个参数后续不再提示了,大家知道这些值都是由 AT 做为切入点传进去的
然后它在调用 AT 自己的 createTrack,最终把这个 output 值传递到 AF 了。其中 audio_io_handle_t
类型就是一个 int 类型。
//叫 handle 啊? 好像 linux 下这种叫法的很少,难道又是受 MS 的影响吗?
```

我们进到 AudioSystem::getOutput 看看。注意,大家想想这是系统的第一次调用,而且发生在 AudioTrack 那个进程里边。AudioSystem 的位置在 framework/base/media/libmedia/AudioSystem.cpp 中

```
audio_io_handle_t AudioSystem::getOutput(stream_type stream,
                                  uint32_t samplingRate,
                                  uint32_t format,
                                  uint32_t channels,
                                  output_flags flags)
   audio_io_handle_t output = 0;
   if ((flags & AudioSystem::OUTPUT_FLAG_DIRECT) == 0 &&
       ((stream != AudioSystem::VOICE_CALL && stream != AudioSystem::BLUET00TH_SCO) ||
        channels != AudioSystem:: CHANNEL_OUT_MONO ||
        (samplingRate != 8000 && samplingRate != 16000))) {
       Mutex::Autolock _1 (gLock);
   //根据我们的参数,我们会走到这个里边来
   //喔,又是从 map 中找到 stream=music 的 output。可惜啊,我们是第一次进来
   //output 一定是 0
       output = AudioSystem::gStreamOutputMap.valueFor(stream);
    if (output == 0) {
    //我晕, 又到 AudioPolicyService (APS)
```

```
//由它去 getOutput

const sp<IAudioPolicyService>& aps = AudioSystem::get_audio_policy_service();

output = aps->getOutput(stream, samplingRate, format, channels, flags);

if ((flags & AudioSystem::OUTPUT_FLAG_DIRECT) == 0) {

Mutex::Autolock _1(gLock);

//如果取到 output 了,再把 output 加入到 AudioSystem 维护的这个 map 中去

//说白了,就是保存一些信息吗。免得下次又这么麻烦去骚扰 APS!

AudioSystem::gStreamOutputMap.add(stream, output);

}

return output;

}
```

怎么办?需要到 APS 中才能找到 output 的信息?

没办法,硬着头皮进去吧。那先得看看 APS 是如何创建的。不过这个刚才已经说了,是和 AF 一块在那个 Main_mediaService.cpp 中实例化的。

位置在 framework/base/lib/libaudioflinger/ AudioPolicyService.cpp 中

```
AudioPolicyService::AudioPolicyService()
: BnAudioPolicyService() , mpPolicyManager(NULL)

{
    // 下面两个线程以后再说
    mTonePlaybackThread = new AudioCommandThread(String8(""));
    mAudioCommandThread = new AudioCommandThread(String8("ApmCommandThread"));

#if (defined GENERIC_AUDIO) || (defined AUDIO_POLICY_TEST)

//喔,使用普适的 AudioPolicyManager, 把自己 this 做为参数

//我们这里先使用普适的看看吧
    mpPolicyManager = new AudioPolicyManagerBase(this);
    //使用硬件厂商提供的特殊的 AudioPolicyManager

//mpPolicyManager = createAudioPolicyManager(this);
}
```

我们看看 AudioManagerBase 的构造函数吧,在 framework/base/lib/audioFlinger/AudioPolicyManagerBase.cpp 中。

唉,看来我们还是得回到 APS,

在我们再次被绕晕之后,我们回眸看看足迹吧:

- 在 AudioTrack 中,调用 set 函数
- 这个函数会通过 AudioSystem::getOutput 来得到一个 output 的句柄

- AS 的 getOutput 会调用 AudioPolicyService 的 getOutput
- 然后我们就没继续讲 APS 的 getOutPut 了,而是去看看 APS 创建的东西
- 发现 APS 创建的时候会创建一个 AudioManagerBase,这个 AMB 的创建又会调用 APS 的 openOutput。
- APS 的 openOutput 又会调用 AudioFlinger 的 openOutput

有一个疑问,AT 中 set 参数会和 APS 构造时候最终传入到 AF 的 openOutput 一样吗?如果不一样,那么构造时候 openOutput 的又是什么参数呢?

先放下这个悬念, 我们继续从 APS 的 getOutPut 看看。

```
audio_io_handle_t AudioPolicyService::getOutput(AudioSystem::stream_type stream,
                                   uint32_t samplingRate,
                                   uint32_t format,
                                   uint32_t channels,
                                   AudioSystem::output_flags flags)
    Mutex::Autolock _1 (mLock);
//自己又不干活,由 AudioManagerBase 干活
   return mpPolicyManager->getOutput(stream, samplingRate, format, channels, flags);
进去看看吧
audio-io-handle-t AudioPolicyManagerBase::getOutput(AudioSystem::stream-type stream,
                                   uint32_t samplingRate,
                                   uint32_t format,
                                   uint32_t channels,
                                   AudioSystem::output_flags flags)
   audio_io_handle_t output = 0;
   uint32_t latency = 0;
   // open a non direct output
   output = mHardwareOutput; //这个是在哪里创建的? 在 AMB 构造的时候..
        return output;
```

具体 AMB 的分析待以后 Audio 系统策略的时候我们再说吧。反正,到这里,我们知道了,在 APS 构造的时候会 open 一个 Output,而这个 Output 又会调用 AF 的 openOutput。

int AudioFlinger::openOutput(uint32_t *pDevices,

```
uint32_t *pSamplingRate,
                              uint32_t *pFormat,
                              uint32_t *pChannels,
                              uint32_t *pLatencyMs,
                              uint32_t flags)
   status_t status;
   PlaybackThread *thread = NULL;
   mHardwareStatus = AUDIO_HW_OUTPUT_OPEN;
   uint32_t samplingRate = pSamplingRate ? *pSamplingRate : 0;
   uint32_t format = pFormat ? *pFormat : 0;
   uint32_t channels = pChannels ? *pChannels : 0;
   uint32_t latency = pLatencyMs ? *pLatencyMs : 0;
    Mutex::Autolock _1 (mLock);
  //由 Audio 硬件 HAL 对象创建一个 AudioStreamOut 对象
   AudioStreamOut *output = mAudioHardware->openOutputStream(*pDevices,
                                                           (int *)&format,
                                                           &channels,
                                                           &samplingRate,
                                                           &status);
  mHardwareStatus = AUDIO_HW_IDLE;
   if (output != 0) {
   //创建一个 Mixer 线程
       thread = new MixerThread(this, output, ++mNextThreadId);
//终于找到了,把这个线程加入线程管理组织中
       mPlaybackThreads.add(mNextThreadId, thread);
      return mNextThreadId;
```

明白了,看来 AT 在调用 AF 的 createTrack 的之前,AF 已经在某个时候把线程创建好了,而且是一个 Mixer 类型的线程,看来和混音有关系呀。这个似乎和我们开始设想的 AF 工作有点联系 喔。Lock,读缓存,写 Audio 硬件,Unlock。可能都是在这个线程里边做的。

2 继续 createTrack

```
AudioFlinger::createTrack(
       pid_t pid,
       int streamType,
       uint32_t sampleRate,
       int format,
       int channelCount,
       int frameCount,
       uint32_t flags,
       const sp<IMemory>& sharedBuffer,
       int output,
       status_t *status)
    sp<PlaybackThread::Track> track;
    sp<TrackHandle> trackHandle;
    sp<Client> client;
    wp<Client> wclient;
    status_t 1Status;
    {
    //假设我们找到了对应的线程
       Mutex::Autolock _1 (mLock);
       PlaybackThread *thread = checkPlaybackThread_1 (output);
      //晕,调用这个线程对象的 createTrack_1
      track = thread->createTrack_1(client, streamType, sampleRate, format,
               channelCount, frameCount, sharedBuffer, &1Status);
       trackHandle = new TrackHandle(track);
return trackHandle; ----》注意,这个对象是最终返回到 AT 进程中的。
```

实在是....太绕了。再进去看看 thread->createTrack_l 吧。_l 的意思是这个函数进入之前已经获得同步锁了。

```
下面这个函数的签名好长啊。这是为何?
原来 Android 的 C++类中大量定义了内部类。说实话,我之前几年的 C++的经验中基本没接触过这么
频繁使用内部类的东东。--->当然, 你可以说 STL 也大量使用了呀。
我们就把 C++的内部类当做普通的类一样看待吧,其实我感觉也没什么特殊的含义,和外部类是一
样的,包括函数调用,public/private 之类的东西。这个和 JAVA 的内部类是大不一样的。
sp<AudioFlinger::PlaybackThread::Track> AudioFlinger::PlaybackThread::createTrack_1(
      const sp<AudioFlinger::Client>& client,
      int streamType,
      uint32_t sampleRate,
      int format,
      int channelCount,
      int frameCount,
      const sp<IMemory>& sharedBuffer,
      status_t *status)
   sp<Track> track;
   status_t 1Status;
   { // scope for mLock
      Mutex::Autolock _1 (mLock);
//new 一个 track 对象
//我有点愤怒了, Android 真是层层封装啊, 名字取得也非常相似。
//看看这个参数吧,注意 sharedBuffer 这个,此时的值应是 0
      track = new Track(this, client, streamType, sampleRate, format,
             channelCount, frameCount, sharedBuffer);
     mTracks. add (track); //把这个 track 加入到数组中, 是为了管理用的。
   }
   1Status = NO_ERROR;
  return track;
```

看到这个数组的存在,我们应该能想到什么吗?这时已经有:

● 一个 MixerThread,内部有一个数组保存 track 的

看来,不管有多少个 AudioTrack,最终在 AF 端都有一个 track 对象对应,而且这些所有的 track 对象都会由一个线程对象来处理。----难怪是 Mixer 啊再去看看 new Track,我们一直还没找到共享内存在哪里创建的!!!

```
AudioFlinger::PlaybackThread::Track:Track(
           const wp<ThreadBase>& thread,
           const sp<Client>& client,
           int streamType,
           uint32_t sampleRate,
           int format,
           int channelCount,
           int frameCount,
           const sp<IMemory>& sharedBuffer)
   : TrackBase(thread, client, sampleRate, format, channelCount, frameCount, 0,
sharedBuffer),
   mMute(false), mSharedBuffer(sharedBuffer), mName(-1)
// mCb1k !=NULL?什么时候创建的??
//只能看基类 TrackBase, 还是很愤怒, 太多继承了。
   if (mCb1k != NULL) {
      mVolume[0] = 1.0f;
       mVolume[1] = 1.0f;
       mStreamType = streamType;
        mCblk->frameSize = AudioSystem::isLinearPCM(format) ? channelCount *
 sizeof(int16_t) : sizeof(int8_t);
看看基类 TrackBase 干嘛了
AudioFlinger:: ThreadBase:: TrackBase: TrackBase (
           const wp<ThreadBase>& thread,
           const sp<Client>& client,
           uint32_t sampleRate,
           int format,
```

```
int channelCount,
         int frameCount,
         uint32-t flags,
         const sp<IMemory>& sharedBuffer)
     RefBase(),
      mThread (thread),
      mClient (client),
      mCb1k(0),
      mFrameCount(0),
      mState(IDLE),
      mClientTid(-1),
      mFormat (format),
      mFlags (flags & SYSTEM_FLAGS_MASK)
   size_t size = sizeof(audio_track_cblk_t);
  size_t bufferSize = frameCount*channelCount*sizeof(int16_t);
  if (sharedBuffer == 0) {
     size += bufferSize;
//调用 client 的 allocate 函数。这个 client 是什么?就是我们在 CreateTrack 中创建的
那个 Client, 我不想再说了。反正这里会创建一块共享内存
   mCblkMemory = client->heap()->allocate(size);
 有了共享内存,但是还没有里边有同步锁的那个对象 audio_track_cblk_t
    mCblk = static_cast<audio_track_cblk_t *> (mCblkMemory->pointer());
    下面这个语法好怪啊。什么意思???
     new(mCblk) audio_track_cblk_t();
 //各位, 这就是 C++语法中的 placement new。干啥用的啊?new 后面的括号中是一块 buffer, 再
后面是一个类的构造函数。对了,这个 placement new 的意思就是在这块 buffer 中构造一个对象。
我们之前的普通 new 是没法让一个对象在某块指定的内存中创建的。而 placement new 却可以。
这样不就达到我们的目的了吗? 搞一块共享内存,再在这块内存上创建一个对象。这样,这个对象
不也就能在两个内存中共享了吗?太牛牛牛牛了。怎么想到的?
     // clear all buffers
```

```
mCblk->frameCount = frameCount;

mCblk->sampleRate = sampleRate;

mCblk->channels = (uint8_t) channelCount;
}
```

好了,解决一个重大疑惑,跨进程数据共享的重要数据结构 audio_track_cblk_t 是通过 placement new 在一块共享内存上来创建的。

回到 AF 的 CreateTrack, 有这么一句话:

```
trackHandle = new TrackHandle(track);
return trackHandle; ----》注意,这个对象是最终返回到 AT 进程中的。
trackHandle 的构造使用了 thread->createTrack_l 的返回值。
```

2.4 到底有少种对象

读到这里的人,一定会被异常多的 class 类型,内部类,继承关系搞疯掉。说实话,这里废点心血整个或者 paste 一个大的 UML 图未尝不可。但是我是不太习惯用图说话,因为图我实在是记不住。那好吧。我们就用最简单的话语争取把目前出现的对象说清楚。

1 AudioFlinger

```
class AudioFlinger: public BnAudioFlinger, public IBinder::DeathRecipient
```

AudioFlinger 类是代表整个 AudioFlinger 服务的类,其余所有的工作类都是通过内部类的方式在 其中定义的。你把它当做一个壳子也行吧。

2 Client

Client 是描述 C/S 结构的 C 端的代表,也就算是一个 AT 在 AF 端的对等物吧。不过可不是 Binder 机制中的 BpXXX 喔。因为 AF 是用不到 AT 的功能的。

3 TrackHandle

Trackhandle 是 AT 端调用 AF 的 CreateTrack 得到的一个基于 Binder 机制的 Track。这个 TrackHandle 实际上是对真正干活的 PlaybackThread::Track 的一个跨进程支持的封装。什么意思?本来 PlaybackThread::Track 是真正在 AF 中干活的东西,不过为了支持跨进程的话,我们用 TrackHandle 对其进行了一下包转。这样在 AudioTrack 调用 TrackHandle 的功能,实际都由 TrackHandle 调用 PlaybackThread::Track 来完成了。可以认为是一种 Proxy 模式吧。

这个就是 AudioFlinger 异常复杂的一个原因!!!

```
class TrackHandle : public android::BnAudioTrack {
   public:
```

```
TrackHandle(const sp<PlaybackThread::Track>& track);
virtual
                    TrackHandle();
virtual status_t
                    start();
virtual void
                    stop();
virtual void
                    flush();
virtual void
                    mute(boo1);
virtual void
                    pause();
virtual void
                    setVolume(float left, float right);
virtual sp<IMemory> getCblk() const;
sp<PlaybackThread::Track> mTrack;
```

4 线程类

AF中有好几种不同类型的线程,分别有对应的线程类型:

• RecordThread:

```
RecordThread: public ThreadBase, public AudioBufferProvider
用于录音的线程。
```

PlaybackThread:

```
class PlaybackThread: public ThreadBase
```

用于播放的线程

MixerThread

```
MixerThread: public PlaybackThread
```

用于混音的线程,注意他是从 Playback Thread 派生下来的。

DirectoutputThread

```
DirectOutputThread: public PlaybackThread
```

直接输出线程,我们之前在代码里老看到 DIRECT_OUTPUT 之类的判断,看来最终和这个线程有关。

• DuplicatingThread:

```
DuplicatingThread: public MixerThread
```

复制线程?而且从混音线程中派生?暂时不知道有什么用

这么多线程,都有一个共同的父类 ThreadBase,这个是 AF 对 Audio 系统单独定义的一个以 Thread 为基类的类。-----》FT,真的很麻烦。

ThreadBase 我们不说了,反正里边封装了一些有用的函数。

我们看看 Playing Thread 吧, 里边由定义了内部类:

5 PlayingThread 的内部类 Track

我们知道,TrackHandle 构造用的那个 Track 是 PlayingThread 的 createTrack_l 得到的。

```
class Track: public TrackBase
```

晕喔,又来一个TrackBase。

TrackBase 是 ThreadBase 定义的内部类

```
class TrackBase : public AudioBufferProvider, public RefBase
```

基类 AudioBufferProvider 是一个对 Buffer 的封装,以后在 AF 读共享缓冲,写数据到硬件 HAL 中用得到。

个人感觉:上面这些东西,其实完完全全可以独立到不同的文件中,然后加一些注释说明。 写这样的代码,要是我是 BOSS 的话,一定会很不爽。有什么意义吗?有什么好处吗?

2.5 AF 流程继续

好了,这里终于在 AF 中的 createTrack 返回了 TrackHandle。这个时候系统处于什么状态?

● AF中的几个 Thread 我们之前说了,在 AF启动的某个时间就已经起来了。 我们就假设 AT 调用 AF 服务前,这个线程就已经启动了。

```
这个可以看代码就知道了:
void AudioFlinger::PlaybackThread::onFirstRef()
{
    const size_t SIZE = 256;
    char buffer[SIZE];

    snprintf(buffer, SIZE, "Playback Thread %p", this);

//onFirstRef, 实际是 RefBase 的一个方法, 在构造 sp 的时候就会被调用
//下面的 run 就真正创建了线程并开始执行 threadLoop 了
    run(buffer, ANDROID_PRIORITY_URGENT_AUDIO);
}
```

到底执行哪个线程的 threadLoop? 我记得我们是根据 output 句柄来查找线程的。看看 openOutput 的实行,真正的线程对象创建是在那儿。

```
(format != AudioSystem:: PCM_16_BIT) ||

(channels != AudioSystem:: CHANNEL_OUT_STEREO)) {

thread = new DirectOutputThread(this, output, ++mNextThreadId);

//如果 flags 没有设置直接输出标准,或者 format 不是 16bit,或者声道数不是 2 立体声

//则创建 DirectOutputThread。

} else {

//可惜啊,我们创建的是最复杂的 MixerThread

thread = new MixerThread(this, output, ++mNextThreadId);
```

1. MixerThread

非常重要的工作线程,我们看看它的构造函数。

2. AT 调用 start

此时,AT 得到 IAudioTrack 对象后,调用 start 函数。

```
status_t AudioFlinger::TrackHandle::start() {
    return mTrack->start();
} //果然, 自己又不干活, 交给 mTrack 了, 这个是 PlayintThread createTrack_1 得到的 Track 对象
status_t AudioFlinger::PlaybackThread::Track::start()
{
    status_t status = NO_ERROR;
    sp<ThreadBase> thread = mThread.promote();
    //这个 Thread 就是调用 createTrack_1 的那个 thread 对象, 这里是 MixerThread
    if (thread != 0) {
        Mutex::Autolock _1(thread->mLock);
```

```
int state = mState;
        if (mState == PAUSED) {
          mState = TrackBase::RESUMING;
         } else {
          mState = TrackBase::ACTIVE;
 //把自己由加到 addTrack_1 了
//奇怪, 我们之前在看 createTrack_1 的时候, 不是已经有个 map 保存创建的 track 了
//这里怎么又出现了一个类似的操作?
       PlaybackThread *playbackThread = (PlaybackThread *) thread.get();
       playbackThread->addTrack_1(this);
   return status;
看看这个 addTrack_1 函数
status_t AudioFlinger::PlaybackThread::addTrack_1(const sp<Track>& track)
   status_t status = ALREADY_EXISTS;
   // set retry count for buffer fill
   track->mRetryCount = kMaxTrackStartupRetries;
   if (mActiveTracks.indexOf(track) < 0) {</pre>
      mActiveTracks.add(track); //啊,原来是加入到活跃Track的数组啊
      status = NO_ERROR;
   //我靠,有戏啊!看到这个 broadcast, 一定要想到: 恩, 在不远处有那么一个线程正
   //等着这个 CV 呢。
   mWaitWorkCV.broadcast();
   return status;
```

让我们想想吧。start 是把某个 track 加入到 PlayingThread 的活跃 Track 队列,然后触发一个信号事件。由于这个事件是 PlayingThread 的内部成员变量,而 PlayingThread 又创建了一个线程,那么难道是那个线程在等待这个事件吗?这时候有一个活跃 track,那个线程应该可以干活了吧?这个线程是 MixerThread。我们去看看它的线程函数 threadLoop 吧。

```
bool AudioFlinger::MixerThread::threadLoop()
   int16_t* curBuf = mMixBuffer;
   Vector< sp<Track> > tracksToRemove;
    while (!exitPending())
          processConfigEvents();
   //Mixer 进到这个循环中来
          mixerStatus = MIXER_IDLE;
          { // scope for mLock
             Mutex::Autolock _1 (mLock);
              const SortedVector< wp<Track> >& activeTracks = mActiveTracks;
   //每次都取当前最新的活跃 Track 数组
   //下面是预备操作,返回状态看看是否有数据需要获取
              mixerStatus = prepareTracks_1 (activeTracks, &tracksToRemove);
         }
   //LIKELY, 是 GCC 的一个东西, 可以优化编译后的代码
   //就当做是 TRUE 吧
        if (LIKELY(mixerStatus == MIXER_TRACKS_READY)) {
              // mix buffers...
   //调用混音器,把 buf 传进去,估计得到了混音后的数据了
   //curBuf 是 mMixBuffer, PlayingThread 的内部 buffer, 在某个地方已经创建好了,
   //缓存足够大
              mAudioMixer->process(curBuf);
              sleepTime = 0;
              standbyTime = systemTime() + kStandbyTimeInNsecs;
   有数据要写到硬件中, 肯定不能 sleep 了呀
    if (sleepTime == 0) {
             //把缓存的数据写到 outPut 中。这个 mOutput 是 AudioStreamOut
   //由 Audio HAL 的那个对象创建得到。等我们以后分析再说
             int bytesWritten = (int)mOutput->write(curBuf, mixBufferSize);
```

```
mStandby = false;
} else {
    usleep(sleepTime);//如果没有数据,那就休息吧..
}
```

3. MixerThread 核心

到这里,大家是不是有种焕然一新的感觉? 恩,对了,AF的工作就是如此的精密,每个部分都配合得丝丝入扣。不过对于我们看代码的人来说,实在搞不懂这么做的好处----哈哈 有点扯远了。

MixerThread 的线程循环中,最重要的两个函数: prepare_l 和 mAudioMixer->process,我们一一来看看。

```
uint32_t AudioFlinger::MixerThread::prepareTracks_1(const SortedVector< wp<Track> >&
activeTracks, Vector< sp<Track> > *tracksToRemove)
   uint32_t mixerStatus = MIXER_IDLE;
   //得到活跃 track 个数,这里假设就是我们创建的那个 AT 吧,那么 count=1
   size_t count = activeTracks.size();
   float masterVolume = mMasterVolume;
   bool masterMute = mMasterMute;
   for (size_t i=0; i < count; i++) {
       sp<Track> t = activeTracks[i].promote();
       Track* const track = t.get();
    //得到 placement new 分配的那个跨进程共享的对象
       audio_track_cblk_t* cblk = track->cblk();
    //设置混音器, 当前活跃的 track。
       mAudioMixer->setActiveTrack(track->name());
       if (cblk->framesReady() && (track->isReady() || track->isStopped()) &&
               !track->isPaused() && !track->isTerminated())
        {
           // compute volume for this track
//AT 已经 write 数据了。所以肯定会进到这来。
           int16_t left, right;
           if (track->isMuted() || masterMute || track->isPausing() ||
```

```
mStreamTypes[track->type()].mute) {
              left = right = 0;
              if (track->isPausing()) {
                  track->setPaused();
   //AT 设置的音量假设不为零, 我们需要聆听声音!
   //所以走 else 流程
          } else {
              // read original volumes with volume control
              float typeVolume = mStreamTypes[track->type()].volume;
              float v = masterVolume * typeVolume;
              float v_clamped = v * cblk->volume[0];
              if (v_clamped > MAX_GAIN) v_clamped = MAX_GAIN;
              left = int16_t (v_clamped);
              v_clamped = v * cblk->volume[1];
              if (v_clamped > MAX_GAIN) v_clamped = MAX_GAIN;
              right = int16_t (v_clamped);
//计算音量
//注意,这里对混音器设置了数据提供来源,是一个 track,还记得我们前面说的吗? Track 从
AudioBufferProvider 派生
          mAudioMixer->setBufferProvider(track);
          mAudioMixer->enable (AudioMixer::MIXING);
           int param = AudioMixer:: VOLUME;
          //为这个 track 设置左右音量等
          mAudioMixer->setParameter(param, AudioMixer::VOLUMEO, left);
          mAudioMixer->setParameter(param, AudioMixer::VOLUME1, right);
           mAudioMixer->setParameter(
              AudioMixer::TRACK,
              AudioMixer::FORMAT, track->format());
           mAudioMixer->setParameter(
```

```
AudioMixer::TRACK,
               AudioMixer::CHANNEL_COUNT, track->channelCount());
           mAudioMixer->setParameter(
               AudioMixer:: RESAMPLE,
               AudioMixer:: SAMPLE_RATE,
               int(cblk->sampleRate));
       } else {
          if (track->isStopped()) {
              track->reset();
           }
 //如果这个 track 已经停止了,那么把它加到需要移除的 track 队列 tracksToRemove 中去
//同时停止它在 AudioMixer 中的混音
           if (track->isTerminated() || track->isStopped() || track->isPaused()) {
               tracksToRemove->add(track);
               mAudioMixer->disable (AudioMixer::MIXING);
          } else {
              mAudioMixer->disable (AudioMixer::MIXING);
   // remove all the tracks that need to be...
   count = tracksToRemove->size();
   return mixerStatus;
```

看明白了吗?prepare_l 的功能是什么?根据当前活跃的 track 队列,来为混音器设置信息。可想而知,一个 track 必然在混音器中有一个对应的东西。我们待会分析 AudioMixer 的时候再详述。为混音器准备好后,下面调用它的 process 函数

```
void AudioMixer::process(void* output)
{
    mState.hook(&mState, output);//hook? 难道是钩子函数?
}
```

CTRL+左键, hook 是一个函数指针啊,在哪里赋值的?具体实现函数又是哪个?没办法了,只能分析 AudioMixer 类了。

4. AudioMixer

AudioMixer 实现在 framework/base/libs/audioflinger/AudioMixer.cpp 中

```
AudioMixer::AudioMixer(size_t frameCount, uint32_t sampleRate)
    : mActiveTrack(0), mTrackNames(0), mSampleRate(sampleRate)
{
    mState.enabledTracks= 0;
    mState.needsChanged = 0;
    mState.frameCount = frameCount;
    mState.outputTemp = 0;
    mState.resampleTemp = 0;
    mState.hook
                          = process__nop; //process__nop, 是该类的静态函数
    track_t* t = mState.tracks;
    //支持 32 路混音。牛死了
    for (int i=0; i<32; i++) {
         t\rightarrow needs = 0;
         t \rightarrow volume[0] = UNITY_GAIN;
         t \rightarrow volume[1] = UNITY_GAIN;
         t \rightarrow volumeInc[0] = 0;
         t \rightarrow volumeInc[1] = 0;
         t\rightarrow channelCount = 2;
         t\rightarrow enabled = 0;
         t \rightarrow format = 16;
         t\rightarrowbuffer.raw = 0;
         t->bufferProvider = 0;
         t \rightarrow hook = 0;
         t \rightarrow resampler = 0;
         t->sampleRate = mSampleRate;
         t \rightarrow in = 0;
         t++;
```

```
//其中, mState 是在 AudioMixer. h 中定义的一个数据结构
//注意, source insight 没办法解析这个 mState, 因为...见下面的注释。
struct state_t {
      uint32_t
                  enabledTracks;
      uint32_t
                  needsChanged;
      size_t
                   frameCount;
      mix_{-}t
                  hook;
      int32_t
                  *outputTemp;
      int32_t
                  *resampleTemp;
              reserved[2];
      int32_t
              tracks[32];// __attribute__((aligned(32))); 《--把这里注释掉
      track_t
//否则 source insight 会解析不了这个 state_t 类型
   };
   int
               mActiveTrack;
               mTrackNames; //names? 搞得像字符串,实际是一个 int
   const uint32_t mSampleRate;
   state_t
               mState
```

好了,没什么吗。hook 对应的可选函数实现有:

```
process_validate

process_nop

process_genericNoResampling

process_genericResampling

process_OneTrack16BitsStereoNoResampling

process_TwoTracks16BitsStereoNoResampling
```

AudioMixer 构造的时候,hook 是 process__nop,有几个地方会改变这个函数指针的指向。这部分涉及到数字音频技术,我就无力讲解了。我们看看最接近的函数 process__OneTrack16BitsStereoNoResampling

```
void AudioMixer::process_-OneTrack16BitsStereoNoResampling(state_t* state, void* output)
{
单 track, 16bit 双声道, 不需要重采样,大部分是这种情况了
const int i = 31 - __builtin_clz(state->enabledTracks);
const track_t& t = state->tracks[i];
```

```
AudioBufferProvider::Buffer& b(t.buffer);
   int32_t* out = static_cast<int32_t*>(output);
   size_t numFrames = state->frameCount;
   const int16_t v1 = t.volume[0];
   const int16_t vr = t.volume[1];
   const uint32_t vr1 = t.volumeRL;
   while (numFrames) {
       b. frameCount = numFrames;
//获得 buffer
       t.bufferProvider->getNextBuffer(&b);
       int16_t const *in = b.i16;
      size_t outFrames = b.frameCount;
      if UNLIKELY--->不走这.
       else {
           do {
         //计算音量等数据,和数字音频技术有关。这里不说了
               uint32_t r1 = *reinterpret_cast<uint32_t const *>(in);
              in += 2;
               int32_t 1 = mu1RL(1, r1, vr1) >> 12;
               int32_t r = mu1RL(0, r1, vr1) >> 12;
               *out++ = (r << 16) | (1 & 0xFFFF);
           } while (--outFrames);
       numFrames -= b.frameCount;
//释放 buffer。
       t. bufferProvider->releaseBuffer(&b);
```

好像挺简单的啊,不就是把数据处理下嘛。这里注意下 buffer。到现在,我们还没看到取共享内存里 AT 端 write 的数据呐。

那只能到 bufferProvider 去看了。

注意,这里用的是 AudioBufferProvider 基类,实际的对象是 Track。它从 AudioBufferProvider 派生。

我们用得是 PlaybackThread 的这个 Track

```
status_t
AudioFlinger::PlaybackThread::Track::getNextBuffer(AudioBufferProvider::Buffer*
//一阵暗喜吧。千呼万唤始出来,终于见到 cblk 了
    audio_track_cblk_t* cblk = this->cblk();
    uint32_t framesReady;
    uint32_t framesReq = buffer->frameCount;
 //哈哈,看看数据准备好了没,
     framesReady = cblk->framesReady();
    if (LIKELY(framesReady)) {
       uint32_t s = cb1k -> server;
       uint32_t bufferEnd = cblk->serverBase + cblk->frameCount;
       bufferEnd = (cblk->loopEnd < bufferEnd) ? cblk->loopEnd : bufferEnd;
       if (framesReq > framesReady) {
           framesReq = framesReady;
       if (s + framesReq > bufferEnd) {
           framesReq = bufferEnd - s;
获得真实的数据地址
        buffer->raw = getBuffer(s, framesReq);
        if (buffer->raw == 0) goto getNextBuffer_exit;
        buffer->frameCount = framesReq;
       return NO_ERROR;
```

```
getNextBuffer_exit:
    buffer->raw = 0;
    buffer->frameCount = 0;
    return NOT_ENOUGH_DATA;
}
```

再看看释放缓冲的地方: releaseBuffer,这个直接在 ThreadBase 中实现了

```
void AudioFlinger::ThreadBase::TrackBase::releaseBuffer(AudioBufferProvider::Buffer*
buffer)
{
    buffer->raw = 0;
    mFrameCount = buffer->frameCount;
    step();
    buffer->frameCount = 0;
}

看看 step 吧。mFrameCount 表示我已经用完了这么多帧。
bool AudioFlinger::ThreadBase::TrackBase::step() {
    bool result;
    audio-track-cblk-t* cblk = this->cblk();
    result = cblk->stepServer(mFrameCount);//哼哼,调用 cblk 的 stepServer,更新 服务端的使用位置 return result;
}
```

到这里,大伙应该都明白了吧。原来 AudioTrack 中 write 的数据,最终是这么被使用的呀!!! 恩,看一个 process__OneTrack16BitsStereoNoResampling 不过瘾,再看看 process__TwoTracks16BitsStereoNoResampling。

```
void AudioMixer::process__TwoTracks16BitsStereoNoResampling(state_t* state, void*
output)
int i;
uint32_t en = state->enabledTracks;

i = 31 - __builtin_clz(en);
const track_t& t0 = state->tracks[i];
AudioBufferProvider::Buffer& b0(t0.buffer);
```

```
en &= -(1 << i);
i = 31 - \_builtin\_clz(en);
const track_t& t1 = state->tracks[i];
AudioBufferProvider::Buffer& b1(t1.buffer);
int16_t const *in0;
const int16_t v10 = t0.volume[0];
const int16_t vr0 = t0.volume[1];
size_t frameCount0 = 0;
int16_t const *in1;
const int16_t v11 = t1.volume[0];
const int16_t vr1 = t1.volume[1];
size_t frameCount1 = 0;
int32_t* out = static_cast<int32_t*>(output);
size_t numFrames = state->frameCount;
int16_t const *buff = NULL;
while (numFrames) {
    if (frameCount0 == 0) {
        b0.frameCount = numFrames;
        t0.bufferProvider->getNextBuffer(&b0);
        if (b0. i16 == NULL) {
           if (buff == NULL) {
               buff = new int16_t [MAX_NUM_CHANNELS * state->frameCount];
            in0 = buff;
            b0.frameCount = numFrames;
```

```
} else {
       in0 = b0. i16;
    frameCount0 = b0.frameCount;
if (frameCount1 == 0) {
    b1.frameCount = numFrames;
    t1.bufferProvider->getNextBuffer(&b1);
    if (b1. i16 == NULL) {
        if (buff == NULL) {
            buff = new int16_t [MAX_NUM_CHANNELS * state->frameCount];
        }
       in1 = buff;
       b1. frameCount = numFrames;
       } else {
       in1 = b1.i16;
   }
   frameCount1 = b1.frameCount;
size_t outFrames = frameCount0 < frameCount1?frameCount0:frameCount1;</pre>
numFrames -= outFrames;
frameCount0 -= outFrames;
frameCount1 -= outFrames;
do {
    int32_t = 10 = *in0++;
    int32_t r0 = *in0++;
    10 = mu1(10, v10);
    r0 = mu1(r0, vr0);
    int32_t 1 = *in1++;
```

```
int32_{-}t r = *in1++;
        1 = mu1Add(1, v11, 10) >> 12;
        r = mulAdd(r, vr1, r0) >> 12;
        // clamping...
        1 = c1amp16(1);
        r = clamp16(r);
        *out++ = (r << 16) | (1 & 0xFFFF);
    } while (--outFrames);
    if (frameCount0 == 0) {
        t0.bufferProvider->releaseBuffer(&b0);
    if (frameCount1 == 0) {
        t1.bufferProvider->releaseBuffer(&b1);
   }
if (buff != NULL) {
   delete [] buff;
```

看不懂了吧??哈哈,知道有这回事就行了,专门搞数字音频的需要好好研究下了!

三 再论共享 audio_track_cblk_t

为什么要再论这个?因为我在网上找了下,有人说 audio_track_cblk_t 是一个环形 buffer,环形 buffer 是什么意思?自己查查!

这个吗,和我之前的工作经历有关系,某 BOSS 费尽心机想搞一个牛掰掰的环形 buffer,搞得我累死了。现在 $audio_track_cblk_t$ 是环形 buffer?我倒是想看看它是怎么实现的。

顺便我们要解释下,audio_track_cblk_t 的使用和我之前说的 Lock,读/写,Unlock 不太一样。为何?

- 第一因为我们没在 AF 代码中看到有缓冲 buffer 方面的 wait,MixThread 只有当没有数据的时候会 usleep 一下。
- 第二,如果有多个 track,多个 audio_track_cblk_t 的话,假如又是采用 wait 信号的办法,那么由于 pthread 库缺乏 WaitForMultiObjects 的机制,那么到底该等哪一个?这个问题是我们之前在做跨平台同步库的一个重要难题。

1. 写者的使用

我们集中到 audio_track_cblk_t 这个类,来看看写者是如何使用的。写者就是 AudioTrack 端,在这个类中,叫 user

- framesAvailable,看看是否有空余空间
- buffer,获得写空间起始地址
- stepUser, 更新 user 的位置。

2. 读者的使用

读者是 AF 端,在这个类中加 server。

- framesReady, 获得可读的位置
- stepServer, 更新读者的位置

看看这个类的定义:

```
struct audio_track_cblk_t
            Mutex
                      lock; //同步锁
             Condition cv; //CV
   volatile uint32_t user; //写者
   volatile uint32-t server; //读者
             uint32_t userBase; //写者起始位置
             uint32_t serverBase; //读者起始位置
   void*
             buffers;
   uint32_t
           frameCount;
   // Cache line boundary
   uint32_t loopStart; //循环起始
   uint32_t loopEnd; //循环结束
            loopCount;
   int
   uint8_t
            out; //如果是 Track 的话, out 就是 1,表示输出。
```

注意这是 volatile, 跨进程的对象,看来这个 volatile 也是可以跨进程的嘛。

- 唉,又要发挥下了。volatile 只是告诉编译器,这个单元的地址不要 cache 到 CPU 的缓冲中。也就是每次取值的时候都要到实际内存中去读,而且可能读内存的时候先要锁一下总线。防止其他 CPU 核执行的时候同时去修改。由于是跨进程共享的内存,这块内存在两个进程都是能见到的,又锁总线了,又是同一块内存,volatile 当然保证了同步一致性。
- loopStart 和 loopEnd 这两个值是表示循环播放的起点和终点的,下面还有一个 loopCount 吗,表示循环播放次数的

那就分析下吧。

先看写者的那几个函数

4 写者分析

先用 frameavail 看看当前剩余多少空间,我们可以假设是第一次进来嘛。读者还在那 sleep 呢。

```
uint32-t audio-track-cblk-t::framesAvailable()
{
    Mutex::Autolock -1(lock);
    return framesAvailable-1();
}
int32-t audio-track-cblk-t::framesAvailable-1()
{
    uint32-t u = this->user; 当前写者位置,此时也为 0
    uint32-t s = this->server; //当前读者位置,此时为 0
    if (out) { out 为 1
        uint32-t limit = (s < loopStart) ? s : loopStart;
我们不设循环播放时间吗。所以 loopStart 是初始值 INT_MAX,所以 limit=0
        return limit + frameCount - u;
//返回 0+frameCount-0,也就是全缓冲最大的空间。假设 frameCount=1024 帧
    }
}
```

然后调用 buffer 获得其实位置, buffer 就是得到一个地址位置。

```
void* audio_track_cblk_t::buffer(uint32_t offset) const
{
    return (int8_t *)this->buffers + (offset - userBase) * this->frameSize;
}
```

完了,我们更新写者,调用 stepUser

```
uint32_t audio_track_cblk_t::stepUser(uint32_t frameCount)
{
//framecount,表示我写了多少,假设这一次写了 512 帧
    uint32_t u = this->user;//user位置还没更新呢,此时 u=0;

u += frameCount;//u更新了, u=512
// Ensure that user is never ahead of server for AudioRecord
if (out) {
    //没甚,计算下等待时间
```

```
}
//userBase 还是初始值为 0,可惜啊,我们只写了 1024 的一半
//所以 userBase 加不了
if (u >= userBase + this->frameCount) {
    userBase += this->frameCount;

//但是这句话很重要,userBase 也更新了。根据 buffer 函数的实现来看,似乎把这个
//环形缓冲铺直了.... 连绵不绝。
}
this->user = u; //喔,user 位置也更新为 512 了,但是 useBase 还是 0
return u;
}
```

好了,假设写者这个时候 sleep 了,而读者起来了。

5 读者分析

```
uint32_t audio_track_cblk_t::framesReady()
{
    uint32_t u = this->user; //u 为 512
    uint32_t s = this->server; //还没读呢, s 为零

if (out) {
    if (u < loopEnd) {
        return u - s; //loopEnd 也是 INT_MAX, 所以这里返回 512, 表示有 512 帧可读了
    } else {
        Mutex::Autolock -1(lock);
        if (loopCount >= 0) {
            return (loopEnd - loopStart)*loopCount + u - s;
        } else {
            return UINT_MAX;
        }
    }
    } else {
```

}

使用完了,然后 stepServer

```
bool audio_track_cblk_t::stepServer(uint32_t frameCount)
   status_t err;
   err = lock.tryLock();
   uint32_t s = this->server;
   s += frameCount; //读了 512 帧了, 所以 s=512
   if (out) {
  没有设置循环播放嘛, 所以不走这个
   if (s \ge 100pEnd) {
      s = loopStart;
       if (--loopCount == 0) {
          loopEnd = UINT_MAX;
          loopStart = UINT_MAX;
   //一样啊,把环形缓冲铺直了
   if (s >= serverBase + this->frameCount) {
       serverBase += this->frameCount;
   this->server = s; //server 为 512 了
   cv. signal(); //读者读完了。触发下写者吧。
   lock.unlock();
   return true;
```

6 真的是环形缓冲吗?

环形缓冲是这样一个场景, 现在 buffer 共 1024 帧。 假设:

● 写者先写到 1024 帧

- 读者读到 512 帧
- 那么,写者还可以从头写 512 帧。

所以,我们得回头看看 frameavail 是不是把这 512 帧算进来了。

```
uint32_t audio_track_cblk_t::framesAvailable_1()
{
    uint32_t u = this->user; //1024
    uint32_t s = this->server; //512

    if (out) {
        uint32_t limit = (s < loopStart) ? s : loopStart;
        return limit + frameCount - u; 返回 512, 用上了!
    }
}
```

再看看 stepUser 这句话

```
if (u >= userBase + this->frameCount) {u 为 1024, userBase 为 0, frameCount 为 1024 userBase += this->frameCount; //好, userBase 也为 1024 了 }
```

看看 buffer

```
return (int8_t *) this->buffers + (offset - userBase) * this->frameSize;

//offset 是外界传入的基于 user 的一个偏移量。offset-userBase,得到的正式从头开始的那段数据空间。太牛了!
```