雪崩与过载保护

gaccob

2013 年 1 月 28 日

1. 什么是"雪崩"?

这里的"雪崩"是一种形象的比喻,是指在后台的集群服务中,由于某一个点不可用(硬件故障,超出负载能力等),而扩散到整个集群,导致整个集群无法服务.

其根本原因,在于后台的服务单元,没有做好过载情况下的保护,在超出自己负载能力的情况下无法正常提供服务,而这一行为又反过来加剧了整个系统的负载,从而使得整个服务迅速崩溃,不可用.

2. 一则案例

这则雪崩案例来自腾讯大讲堂, 原文链接在这里



- client通过udp访问Server A, 超时为1s, 正常峰值在30次请求/秒. Server A 以同步的方式访问 Server B, 超时100ms, Server B 的处理速度在20ms左右, 相当于每秒能响应50次请求;
- 某一天系统更新后, Server B 的相应能力降到20次/秒, Server A 的峰值请求超出了 Server B 的负载, 发生了大量失败, 而失败的用户往往特别喜欢重试, 当这些重试的请求到达 Server B 时,进一步加剧了负载, 从而导致整个网络服务不可用, 雪崩.

• 根本的原因在于: Server B 给出的同步超时在100ms, 说明了 Server B 的承诺的负载能力在10次/s, 当 Server A 的请求超过这个值时, 就有过载的风险. 在系统更新之前没有发生, 只是被掩盖了而已.

3. 怎么防止雪崩

结合上面的案例,来看看应该怎么做过载保护,防止雪崩.

- 从架构上说,每一个server最好都设计成可分布式服务的,厚重的服务按照功能,优先级,处理速度拆分,保证具备扩容能力.一旦某一点成为了单点,就有可能成为负载瓶颈,有过载的风险.如果案例中的 Server B 在业务请求量上来时,可以迅速通过增加 Server B 的进程数扩容,也许就能避免这一场雪崩事故.
- 从监控上说,后台的server的监控要到位,迅速的扩容响应离不开全方位的监控告警机制. 监控最好能精细到进程粒度, cpu, 内存, 网络流量, 磁盘I0, 都要设置阈值告警, 一旦有过载的苗头, 先加机器加资源保护住再来看问题.
- 从保护上说,第一步是保护后端,整个系统中的每一个点,都应该清楚的知道自己后端服务的承载能力,例如这里 Server B 的承载能力是10次/秒,Server A 应该保证到后端 Server B 的业务请求量低于这个值,超过了应该拒绝;另外,客户端也很重要,要做好失败后的重试保护,坚决不能让用户频繁的发起重试请求;第二步是自我保护,一个有效的手段是超时机制,每一个业务,在收到请求之后,如果发现已经超过预设的时间就直接拒绝(通信协议中需要带时间戳),不再增加无谓的压力,防止问题扩散;
- 从流程上说,在每一次新功能的发布中,如果能做灰度就尽量做,实在做不了也最好在开发环境上做好演习测试.对于服务器来说,稳定是首要大事,特别是在重大版本更新之际,小心驶的万年船.(最不赞同的,是在没有经过完善的,逐步的测试,就一下子大批量放号,这是对整个项目整个团队的不负责)