
### 为什么要看源码:

- 1、提升技术功底: 学习源码里的优秀设计思想,比如一些疑难问题的解决思路,还有一些优秀的设计模式,整体提升自己的技术功底
- 2、**深度掌握技术框架**:源码看多了,对于一个新技术或框架的掌握速度会有大幅提升,看下框架demo大致就能知道底层的实现,技术框架更新再快也不怕
- 3、快速定位线上问题:遇到线上问题,特别是框架源码里的问题(比如bug),能够快速定位,这就是相比其他没看过源码的人的优势
- 4、对面试大有裨益:面试一线互联网公司对于框架技术一般都会问到源码级别的实现
- 5、知其然知其所以然:对技术有追求的人必做之事,使用了一个好的框架,很想知道底层是如何实现的
- 6、拥抱开源社区:参与到开源项目的研发,结识更多大牛,积累更多优质人脉


### 看源码方法(凭经验去猜):

- 1、先使用: 先看官方文档快速掌握框架的基本使用
- 2、**抓主线**:找一个demo入手,顺藤摸瓜快速静态看一遍框架的主线源码(**抓大放小**),画出源码主流程图,切勿一开始就陷入源码的细枝末节,否则会把自己绕晕
- 3、**画图做笔记**: 总结框架的一些核心功能点,从这些功能点入手深入到源码的细节,**边看源码边画源码走向图**,并对关键源码的理解做笔记,把源码里的闪光点都记录下来,后续借鉴到工作项目中,理解能力强的可以直接看静态源码,也可以边看源码边debug源码执行过程,观察一些关键变量的值
- 4、整合总结: 所有功能点的源码都分析完后,回到主流程图再梳理一遍,争取把自己画的所有图都在脑袋里做一个整合

# Netty线程模型图



# Netty线程模型源码剖析图



# Netty高并发高性能架构设计精髓

- 主从Reactor线程模型
- NIO多路复用非阻塞
- 无锁串行化设计思想
- 支持高性能序列化协议
- 零拷贝(直接内存的使用)
- ByteBuf内存池设计
- 灵活的TCP参数配置能力
- 并发优化

## 无锁串行化设计思想

在大多数场景下,并行多线程处理可以提升系统的并发性能。但是,如果对于共享资源的并发访问处理不当,会带来严重的锁竞争,这最终会导致性能的下降。为了尽可能的避免锁竞争带来的性能损耗,可以通过串行化设计,即消息的处理尽可能在同一个线程内完成,期间不进行线程切换,这样就避免了多线程竞争和同步锁。


为了尽可能提升性能,Netty采用了串行无锁化设计,在IO线程内部进行串行操作,避免多线程竞争导致的性能下降。表面上看,串行化设计似乎CPU利用率不高,并发程度不够。但是,通过调整NIO线程池的线程参数,可以同时启动多个串行化的线程并行运行,这种局部

无锁化的串行线程设计相比一个队列-多个工作线程模型性能更优。

Netty的NioEventLoop读取到消息之后,直接调用ChannelPipeline的fireChannelRead(Object msg),只要用户不主动切换线程,一直会由NioEventLoop调用到用户的Handler,期间不进行线程切换,这种串行化处理方式避免了多线程操作导致的锁的竞争,从性能角度看是最优的。

## ByteBuf内存池设计

随着JVM虚拟机和JIT即时编译技术的发展,对象的分配和回收是个非常轻量级的工作。但是对于缓冲区Buffer(相当于一个内存块),情况却稍有不同,特别是对于堆外直接内存的分配和回收,是一件耗时的操作。为了尽量重用缓冲区,Netty提供了基于ByteBuf内存池的缓冲区重用机制。需要的时候直接从池子里获取ByteBuf使用即可,使用完毕之后就重新放回到池子里去。下面我们一起看下Netty ByteBuf的实现:



可以看下netty的读写源码里面用到的ByteBuf内存池,比如read源码NioByteUnsafe.read()

```
@Override
public ByteBuf ioBuffer(int initialCapacity) {
    if (PlatformDependent. hasUnsafe()) {
        return directBuffer(initialCapacity);
    }
    return heapBuffer(initialCapacity);
}

@Override
public ByteBuf directBuffer(int initialCapacity, int maxCapacity) {
    if (initialCapacity == 0 && maxCapacity == 0) {
        return emptyBuf;
    }
    validate(initialCapacity, maxCapacity);
    return newDirectBuffer(initialCapacity, maxCapacity);
}
```

继续看newDirectBuffer方法,我们发现它是一个抽象方法,由AbstractByteBufAllocator的子类负责具体实现,代码如下:

```
return newDirectBuffer(initialCapacity, maxCapacity);
Choose Implementation of AbstractByteBufAllocator.newDirectBu
PooledByteBufAllocator (io.netty.buffer) Maven: io.netty:netty-al
UnpooledByteBufAllocator (io.netty.buffer) Maven: io.netty:netty-al
```

代码跳转到PooledByteBufAllocator的newDirectBuffer方法,从Cache中获取内存区域PoolArena,调用它的allocate方法进行内存分配:

PoolArena的allocate方法如下:

```
PooledByteBuf<T> allocate(PoolThreadCache cache, int reqCapacity, int maxCapacity) {
    PooledByteBuf<> buf = newByteBuf(maxCapacity); maxCapacity: 2147483647
    allocate(cache, buf, reqCapacity);
    return buf;
}
```

我们重点分析newByteBuf的实现,它同样是个抽象方法,由子类DirectArena和HeapArena来实现不同类型的缓冲区分配

我们这里使用的是直接内存,因此重点分析DirectArena的实现

```
@Override
protected PooledByteBuf<ByteBuffer> newByteBuf(int maxCapacity) {
    if (HAS_UNSAFE) {
        return PooledUnsafeDirectByteBuf.newInstance(maxCapacity);
    } else {
        return PooledDirectByteBuf.newInstance(maxCapacity);
    }
}
```

最终执行了PooledUnsafeDirectByteBuf的newInstance方法,代码如下:

```
static PooledUnsafeDirectByteBuf newInstance(int maxCapacity) {
   PooledUnsafeDirectByteBuf buf = RECYCLER.get();
   buf.reuse(maxCapacity);
   return buf;
}
```

通过RECYCLER的get方法循环使用ByteBuf对象,如果是非内存池实现,则直接创建一个新的ByteBuf对象。

### 灵活的TCP参数配置能力

合理设置TCP参数在某些场景下对于性能的提升可以起到显著的效果,例如接收缓冲区SO\_RCVBUF和发送缓冲区SO\_SNDBUF。如果设置不当,对性能的影响是非常大的。通常建议值为128K或者256K。

Netty在启动辅助类ChannelOption中可以灵活的配置TCP参数,满足不同的用户场景。

- 1 IP MULTICAST IF: ChannelOption < NetworkInterface > = valueOf(...)
- IP MULTICAST LOOP DISABLED: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...)
- 1 IP\_MULTICAST\_TTL: ChannelOption < Integer > = valueOf(...)
- IP\_TOS: ChannelOption < Integer> = valueOf(...)
- MAX\_MESSAGES\_PER\_READ: ChannelOption<Integer> = valueOf(...)
- 👔 🔓 MESSAGE SIZE ESTIMATOR: ChannelOption < MessageSizeEstimator > = valueOf(...)
- pool: ConstantPool<ChannelOption<Object>> = new ConstantPool<ChannelOption</p>
- 👔 🖫 RCVBUF ALLOCATOR: ChannelOption<RecvByteBufAllocator> = valueOf(...)
- 🦄 😘 SINGLE EVENTEXECUTOR PER GROUP: ChannelOption<Boolean> = valueOf(...
- ₱ SO\_BACKLOG: ChannelOption < Integer > = valueOf(...)
- SO\_BROADCAST: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...)
- ⑤ SO KEEPALIVE: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...)
- SO\_LINGER: ChannelOption < Integer > = valueOf(...)
- SO\_RCVBUF: ChannelOption<Integer> = valueOf(...)
- ⑤ SO REUSEADDR: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...)
- SO SNDBUF: ChannelOption < Integer> = valueOf(...)
- ⑤ SO TIMEOUT: ChannelOption < Integer > = valueOf(...)
- 10 TCP NODELAY: ChannelOption < Boolean > = valueOf(...)
- 19 WRITE\_BUFFER\_HIGH\_WATER\_MARK: ChannelOption<Integer> = valueOf(...)
- 10 WRITE\_BUFFER\_LOW\_WATER\_MARK: ChannelOption<Integer> = valueOf(...)
- WRITE\_BUFFER\_WATER\_MARK: ChannelOption<WriteBufferWaterMark> = valueOf(

Market Court Classics 1 of

## 并发优化

- volatile的大量、正确使用;
- CAS和原子类的广泛使用;
- 线程安全容器的使用;
- 通过读写锁提升并发性能。

文档: 04-Netty线程模型源码剖析.note

链接: http://note.youdao.com/noteshare?

id=ab45dc97644411c44fbd27ee95d8244e&sub=AD6E37D6A0A242E2B43BAAA8952102CA