ngx---内存管理

1、nginx内存池相关API简介:

-->ngx_create_pool

初始化内存池,可自定义对齐字节长度申请内存区;

-->ngx_destroy_pool

内存池销毁,主要释放large链表大内存块和内存池链表数据;

-->ngx_reset_pool

内存池重置, large链表大块内存全部释放, 移动内存池链表内所有内存池中指针指向内存池数据首地址, 但是内存池的数据并未被清零;

-->ngx_palloc

内存池内存申请,先判断是否为大块内存,若是则直接调用ngx_palloc_large函数申请大块内存,若非则移动内存池地址偏移指针,返回相应地址即可;另外当内存池空间不足时,调用ngx_palloc_block申请新的内存池后,在新的的内存池中申请;结合ngx_reset_pool可以看出内存池除了重置外,整个使用过程中不存在内存的复用;

-->ngx pnalloc

内存池内存申请,功能类似于ngx_palloc只是在内存池内的申请不在进行地址对齐;

-->ngx pcalloc

只是在ngx_palloc函数基础上进行了清理操作,一般应用于重置后的内存池;

-->ngx_palloc_large

当申请内存超出内存池设定的max值时,先从系统申请所需内存,然后检索large链表是否存在空闲arge块,若存在将系统申请的内存挂在块中,若查找4次large块都非空闲,则在内存池中申请large块用来挂所需内存,然后将large块插入large链表首部;

-->ngx_palloc_block

申请新的内存也,并挂在内存也链表尾部,功能类似于内存也初始化;

-->ngx pfree

用于释放large链表中的大块内存数据;

-->ngx_pmemalign

功能类似于ngx_palloc_large,从系统申请地址对齐内存,创建新的large块,将新申请内存挂在large块下,然后将large块插入large 链表首部;

-->ngx_memalign

申请自定义对齐字节的内存, 封装posix_memalign或者memalign;

-->ngx_alloc

封装malloc函数;

-->ngx_calloc

封装malloc和memset函数;

-->ngx_free

封装free函数;

2、API应用场合简介:

通过查资料以及测试,了解到该内存池应用场合有限制,一般使用场合有明显的开始和结束信号,也就是需要申请的内存存在使用周期,生命周期开始申请内存池,结束就要释放内存池(或者重置重复利用),而整个生命周期在软件运行过程中是频繁执行;

ngx_create_pool申请新的内存池, ngx_palloc申请内存池内存, 当一个周期结束后, 若该周期会被重复执行,则ngx_reset_pool重置内存池,下次申请则通过ngx_pcalloc申请,内部调用了ngx_palloc函数申请内存并初始化了内存;只有在程序最终结束时调用ngx_destroy_pool销毁内存池;

ngx_palloc_block新申请的内存也块只包含ngx_pool_data_t数据部分,并将其插入到pool中内存也链表首部,然后通过current指针快速指向当前使用的内存地块。