# HTTP 协议短信接口文档

版本: V2.0.0

最新修改时间:2016-01-18

1

## 目 录

1	账户	短信发送	4
	1.1	下发接口地址	4
	1.2	短信下发参数	4
	1.3	下发返回参数说明	5
2	个性	化短信群发	5
	2.1	个性化短信群发接口地址	5
	2.2	个性化短信发送参数	5
	2.3	发送返回说明	6
	2.4	提交方式说明	7
3	账户	余额查询	7
	3.1	余额接口地址	7
	3.2	余额接口参数	7
	3.3	余额返回参数说明	7
4	状态	报告推送	7
	4.1	状态报告推送方式	7
	4.2	状态报告推送样例	8
	4.3	状态报告响应结果	8
5	客户	主动获取状态报告设计	9
	5.1	访问接口地址	9
	5.2	访问参数说明	9
	5.3	返回参数说明	9
	5.4	状态报告推送样例	9
6	上行	信息推送	10
	6.1	上行信息推送方式	10
	6.2	上行信息推送样例	10
	6.3	上行信息响应结果	11
7	客户	主动获取上行信息设计	11
	7.1	访问接口地址	11
	7.2	访问参数说明	11
	7.3	返回参数说明	
	7.4	上行信息推送样例	11
8	附录	(java 下发短信 demo)	12
9	附录	(java 个性化短信群发 demo)	13
10	附录	(java 查询余额 demo)	14

11	附录	(java 接收上行 demo)	15
12	附录	(主动获取上行/状态报告 demo)	16
13	附录	(关于域名解析的相关说明)	17

## 1 账户短信发送

为了降低客户技术开发难度,根据客户需求,此文档提供 HTTP 协议接口。客户可以使用 POST 方式调用该接口进行短信下发。

## 1.1 下发接口地址

- 1. 服务器接口地址: <a href="http://sms.hbsmservice.com:8080/sms\_send2.do">http://sms.hbsmservice.com:8080/sms\_send2.do</a>
- 2. POST 方式调用,请您参考此文档最后附录(java 下发短信 demo)。

## 1.2 短信下发参数

参数说明:

参数名称	参数说明	备注
corp_id	访问接口账户 id	
corp_pwd	访问接口账户密码	由系统管理员开通
corp_service	业务代码	
mobile	下发目的手机号码	多个号码之间用英文逗号隔开,且 一次群发总号码数不能超过 200 个
msg_content	短信内容	短信内容长度不超过 1000 个汉字 (包括 1000 字),每个英文或阿拉 伯字符也算 1 个汉字
corp_msg_id	用户发送短信时自己定义的短信 id,用于区分状态报告。 <b>参数名必</b> <b>须填写,参数值可为空</b> 。	总长度不能超过 50 个字符
ext	用户自行分配扩展号。参数名必须 填写,参数值可为空。 该参数是显示在接收手机上的主叫 尾号,可用于上行信息匹配,例: 我方给合作方开通特服号为: 10657532521924,合作方在发送信息时可随意填写扩展号(需为 0-9 数字)ext=8888,那么用户收到信息时显示的下发号码就是 106575325219248888。	通道本身特服号加上用户自己分配 扩展号的总长度不能超过 20 位。

注意:

- 1) 发送速度:接口访问没有时间间隔限制。建议用户等到接口返回值以后再进行下 一次调用。
- 2) IP 访问:如果用户开账户时指定 IP,则此接口只接收指定 IP 的发送请求。IP 支持单 IP,多 IP, IP 号段及无 IP。
- 3) 内容长度:本接口支持每条短信内容的最大长度不超过 1000 个汉字(包括 1000 字)。但是具体长度需要视具体通道而定。
- 4) 编码格式: 提交信息时,汉字应转成 GB2312 提交,否则手机用户收到会显示乱码。

## 1.3 下发返回参数说明

返回代码	代码说明
0#数字	提交成功。数字: 提交成功的手机数量
100	余额不足
101	账号关闭
102	短信内容超过 1000 字(包括 1000 字)或为空
103	手机号码超过 200 个或合法手机号码为空或者与通道类型不 匹配
104	corp_msg_id 超过 50 个字符或没有传 corp_msg_id 字段
106	用户名不存在
107	密码错误
108	指定访问 ip 错误
109	业务代码不存在或者通道关闭
110	扩展号不合法
9	访问地址不存在

#### 注意:

- 1) 长短信:对于长短信,"#"后面的数字代表用户提交的条数,而不是实际扣费的条数。例如用户发送了190字的短信三条,返回的是0#3,后台根据拆分后的结果,计费为9条。
- 2) 0#数字: 此返回值数字代表成功提交到我方平台的数据。失败条数不会显示,失败 号码也不会显示。

## 2 个性化短信群发

## 2.1 个性化短信群发接口地址

接口地址为: http://sms.hbsmservice.com:8080/hSmsSend.do

## 2.2 个性化短信发送参数

参数名称	参数定义	参数说明	备注
2 221 111	2 2/1/ -/ 1	2 22 4 2 4 7 4	

corp_id	企业 id	企业身份标示	
corp_pwd	企业的密码	对应 id 标示	
corp_service	业务代码	用来发送短信的业务	
total_count	总条数	本次发送总条数	用来与接口拼凑完成
			后的实际条数进行校
			验。不大于 200
send_param	发送的短信的参数	发送的实际内容	1、每条个性化短信
			内容不能超过 1000
			(包括 1000 字)字
			并且不能为空。
			2、主叫扩展号码只
			支持数字。主叫扩展
			号码+主叫号码<20
			位。
ctrl_param	控制参数	控制个性化提交的模	暂时无用
		式	

## 说明:

- 1) send\_param格式: 手机号码&split&短消息序号&split&主叫扩展号码&split&短消息内容。
- 2) 每条短信之间&group&以分隔。以&group&拆分后的短信条数必须等于total\_count,如有差别,则全部失败。
- 3) 主叫扩展号码不限制长度,但是需保证通道接入号+主叫扩展号≤20,总长度超过20位则发送失败
- 4) 样例:

send\_param=13601025412&split&20110608122535001&split&256&split&尊敬的会员张 三您好,您的账户余额为 20 元

&group&13821056854&split&2011060812255425003&split&257&split&尊敬的会员李四您好,您的账户余额为 30. 2 元

## 2.3 发送返回说明

参数	说明	备注
0#数字	提交成功#提交成功的短信数量	1、通道支持长短信整条提交则返回长短信数;若不支持整条提交则返回拆分后短信总数; 2、0#0:表示此次个性化短信全部提交失败。
100	余额不足	
101	账号关闭	
106	用户名不存在	
107	密码错误	

108	指定访问的 IP 错误	接口支持绑定单 IP,多 IP, IP
		号段及无 IP
109	业务不存在	
114	接口提交应为 POST, 不支持 GET	
115	total_count 与实际短信条数无法匹配,	
	即,实际短信条数与 total_count 不一致。	
	如果要返回此参数,则本次提交的所有短信	
	作废,不入库	
116	个性化短信提交个数超过 200 条	
9	访问地址不存在	

## 2.4 提交方式说明

考虑到短信内容长度拼接后较长,接口支持 HTTP 协议中的 POST 方法,不支持 GET 方法。 并且由于个性化参数中本身带有&符号,所以不能使用 curl 命令测试。具体请您参考此 文档最后附录(java 发送个性化短信 demo)进行测试。

## 3 账户余额查询

## 3.1 余额接口地址

余额接口地址: http://sms. hbsmservice. com:8080/sms\_count2. do POST 方式调用,请您参考此文档附录 10 (java 查询余额 demo)。

## 3.2 余额接口参数

参数名称	参数说明	备注
corp_id	访问接口账户 id	由系统管理员开通
corp_pwd	访问接口账户密码	由系统管理员设定

注意事项:接口访问频率限制为 5 次/秒,即两次访问间隔需在 200ms 以上

## 3.3 余额返回参数说明

- 1) 正常返回状态: ok#余额
- 2) 错误返回状态:

参数	说明	备注
101	账号关闭	
104	两次访问间隔小于 200ms	
106	用户名不存在	
107	密码错误	
108	指定访问的 IP 错误	接口支持绑定单 IP,
		多 IP,IP 号段及无
		IP
9	访问地址不存在	

## 4 状态报告推送

#### 4.1 状态报告推送方式

状态报告内容: 用以确认短信是否下发成功。我方主动将状态报告内容以 GBK 编码形式推送给用户。

状态报告推送地址:由客户提供状态报告接收地址,类似 http://......dfdf.do 或者是 http://......dfdf.aspx 等等。

## 4.2 状态报告推送样例

```
推送的数据样例(为一整条 xml 格式的字符串,注: 是一整条字符串,不是 xml 文档)
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
   <reports>
       <report>
           <corp id>test</corp id>
           <mobile>13810000001
           <sub_seq>0</sub_seq>(0表示整条,其余数字表示一条长短信被拆分的第
       几条)
           <msg id>12345asd/msg id>
           〈err〉2〈/err〉(表示具体的错误码,其中 err 为 0 或 000 均表示为成功)
           〈fail desc〉undeliver〈/fail desc〉(表示具体的错误描述)
           <report time>2010-07-02 00:00:00</report_time>
       </report>
       <report>
           <corp id>test</corp id>
           <mobile>13810000002</mobile>
           \langle \text{sub seq} \rangle 0 \langle /\text{sub seq} \rangle
           <msg id>12345asd</msg id>
           〈err〉2〈/err〉(表示具体的错误码,其中 err 为 0 或 000 均表示为成功)
           <fail desc>undeliver</fail desc>
           <report time>2010-07-02 00:00:00</report time>
       </report>
   </reports>
```

#### 备注:

一个 reports 最多可包含 100 个 report 节点,即一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告。

状态报告可根据 mobile 和 msg id 唯一标识。

#### 4.3 状态报告响应结果

用户接收到我方推送的状态报告时,需返回响应结果。

0:接收成功。

#### 4.4 状态推送策略

#### 推送策略:

我方设置响应超时时间为 20 秒。如果我方在 20 秒之内未收到、或未收到正确的用户响应结果,则按用户接收失败处理。处理方式如下:我方重复推送该条状态报

告,最多连续推送三次,每次间隔 2s。三次推送失败后,此条状态报告信息不再继续推送。

#### 重复推送机制:

如因状态报告推送地址配置有误、或网络等外部原因导致状态报告推送失败的, 如需要,可联系我方技术人员再次推送,推送策略同上。

#### 建议:

建议当接收到状态报告 xml 字符串时,先给我方回复响应,同时将信息保存起来,之后再进行数据处理工作。否则,边接收边处理,处理后再给响应,会影响状态报告推送效率,造成积压。

## 5 客户主动获取状态报告设计

## 5.1 访问接口地址

访问地址: http://sms.hbsmservice.com:8080/post report.do

访问方式: post 方式, 具体请见此文档最后附录: 主动获取上行/状态报告 demo。

编码: GBK 编码形式。

## 5.2 访问参数说明

参数名称	参数说明	备注
corp_id	一级账户用户名	由系统管理员设定
user_id	一级账户用户名	由系统管理员设定
corp_pwd	一级账户密码	由系统管理员设定

## 5.3 返回参数说明

返回代码	代码说明
0	暂时没有待推送的数据
9	访问地址不存在
-11	账户关闭
-16	用户名错误或用户名不存在
-17	密码错误
-18	不支持客户主动获取
-19	用户访问超过我方限制频率(间隔 200 毫秒访问一次)
108	指定访问 IP 错误
Xml 格式字符串	有待推送的状态报告,并且状态报告以 xml 格式的字符串返回。

#### 5.4 状态报告获取样例

用于客户查询每条短信发送的状态是否成功。

推送的数据样例(为一整条 xml 格式的字符串,注: 是一整条字符串,不是 xml 文档)

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>
   <reports>
       <report>
           <corp id>test</corp id>
           <mobile>13810000001
           〈sub seg〉0〈/sub seg〉(0表示整条,其余数字表示一条长短信被拆分的第
       几条)
           <msg id>12345asd</msg id>
           〈err〉2〈/err〉(表示具体的错误码,其中 err 为 0 或 000 均表示为成功)
           〈fail desc〉undeliver〈/fail desc〉(表示具体的错误描述)
           <report time>2010-07-02 00:00:00</report time>
       </report>
       <report>
           <corp id>test</corp id>
           <mobile>13810000002
           \langle \text{sub seq} \rangle 0 \langle /\text{sub seq} \rangle
           <msg id>12345asd/msg id>
           〈err〉2〈/err〉(表示具体的错误码,其中 err 为 0 或 000 均表示为成功)
           <fail desc>undeliver</fail desc>
           <report time>2010-07-02 00:00:00</report time>
       </report>
   </reports>
```

#### 备注:

一个 reports 最多可包含 100 个 report 节点,即一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告。

#### 5.5 状态报告获取策略

#### 获取策略:

客户可访问我方提供的接口地址,主动获取状态报告信息,一个状态报告 xml 字符串最多可包含 100 个状态报告,每次获取间隔时间要大于等于 200ms,待获取的信息在我方平台最多保留三天,超过三天则自动转移为历史数据,最多保留三个月。

#### 重复获取:

如因特殊原因未取成功的,如需要,可联系我方技术人员进行处理,可重新获取,获 取策略同上。

## 6 上行信息 推送

#### 6.1 上行信息推送方式

上行信息内容: 手机用户给发送方回复的信息。我方主动将上行信息内容以 GBK 编码形式推送给用户。

上行接收地址:由客户提供接收上行信息的 url 地址,类似 http://......dfdf.do 或者是 http://.....dfdf.aspx 等等。

## 6.2 上行信息推送样例

推送的数据样例: (为一整条 xml 格式的字符串,注:是一整条字符串,不是 xml 文档) <?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<delivers>

<deliver>

<corp\_id>test</corp\_id>

<mobile>1381000000</mobile>

<ext>8888</ext> (对应下发时的 ext 参数,根据手机用户回复短信(即上行信息)的 ext 的值, 匹配客户或者客户下发的信息)

<time>2010-07-02 00:00:00</time>\

<content>收到</content>

</deliver>

</delivers>

#### 注意:

一条上行 xml 字符串最多可包含 10 个< deliver ></ deliver>节点。

上行信息根据 mobile 和完整接入号唯一标识一个账户。

## 6.3 上行信息响应结果

用户接收到我方推送的上行信息时,需返回响应结果。

0: 接收成功。

#### 注意:

#### 6.4 上行推送策略

#### 推送策略:

我方设置响应超时时间为 20 秒。如果我方在 20 秒之内未收到、或未收到正确的用户响应结果,则按用户接收失败处理。处理方式如下:我方重复推送该条上行信息,最多连续推送三次,每次间隔 2s。三次推送失败后,此条上行信息不再继续推送。

#### 重复推送机制:

如因上行推送地址配置有误、或网络等外部原因导致上行信息推送失败的,如需要,可联系我方技术人员再次推送,推送策略同上。

#### 建议:

建议当接收到上行 xml 字符串时,先给我方回复响应,同时将信息保存起来,之 后再进行数据处理工作。否则,边接收边处理,处理后再给响应,会影响上行推送效率,造 成积压。

## 7 客户主动获取上行信息设计

#### 7.1 访问接口地址

访问地址: http://sms.hbsmservice.com:8080/post\_deliverMsg.do 访问方式: post 方式,具体请见此文档最后附录:主动获取上行/状态报告 demo。 编码: GBK 编码形式。

#### 7.2 访问参数说明

参数名称	参数说明	备注	
corp_id	一级账户用户名	由系统管理员设定	
user_id	一级账户用户名	由系统管理员设定	
corp_pwd	一级账户密码	由系统管理员设定	

## 7.3 返回参数说明

返回代码	代码说明	
0	暂时没有待推送的数据	
9	访问地址不存在	
-11	账户关闭	
-16	用户名错误或用户名不存在	
-17	密码错误	
-18	不支持客户主动获取	
-19	用户访问超过我方限制频率 (间隔 200 毫秒访问一次)	
108	指定访问 IP 错误	
Xml 格式字符串	有待推送的上行信息,并且上行信息以 xml 格式的字符串	
	返回。一条上行 xml 字符串可包含 10 个< deliver > </td	
	deliver>节点	

## 7.4 上行信息 获取样例

推送的数据样例: (为一整条 xml 格式的字符串,注:是一整条字符串,不是 xml 文档) <?xml version="1.0" encoding="GBK" ?>

<delivers>

<deliver>

<corp\_id>test</corp\_id>

<mobile>13810000000</mobile>

<ext>8888</ext> (对应下发时的 ext 参数,根据手机用户回复短信(即上行信息)
的 ext 的值, 匹配客户或者客户下发的信息)

<time>2010-07-02 00:00:00</time>\

<content>收到</content>

</deliver>

</delivers>

#### 注意:

一条上行 xml 字符串最多包含 10 个< deliver ></ deliver>节点。

## 7.5 上行获取策略

#### 获取策略:

客户可访问我方提供的接口地址,主动获取上行信息,一个上行 xml 字符串最多可包含 10 个节点,每次获取间隔时间要大于等于 200ms,待获取的信息在我方平台最多保留三天,超过三天则自动转移为历史数据,最多保留三个月。

#### 重复获取:

如因特殊原因未取成功的,如需要,可联系我方技术人员再次进行处理,可重新获取,获取策略同上。

## 8 附录(JAVA下发短信 DEMO)

```
public static void main(String[] args) throws Exception {
         HttpClient client = new HttpClient();
         PostMethod post = new PostMethod("http://sms.hbsmservice.com:8080/sms_send2.do");
         post.addRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-
         urlencoded;charset=gbk");//在头文件中设置转码
         NameValuePair[] data ={
             new NameValuePair("corp_id", "访问接口账户id"),
             new NameValuePair("corp pwd", "访问接口账户密码"),
             new NameValuePair("corp service","业务代码"),
             new NameValuePair("mobile","下发目的手机号码"),
             new NameValuePair("msg_content","下发短信内容"),
             new NameValuePair("corp msg id ","短信Id"),
             new NameValuePair("ext ","扩展小号")
         }:
         post.setRequestBody(data);
         client.executeMethod(post);
         Header[] headers = post.getResponseHeaders();
         int statusCode = post.getStatusCode();
         System.out.println("statusCode:"+statusCode);
         for(Header h : headers){
             System.out.println(h.toString());
         String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
         System.out.println(result);
         post.releaseConnection();
    附录(JAVA 个性化短信群发 DEMO)
    public static int send_cat(String corp_id, String corp_pwd, String url,
         String corp service, int total count, String send param, int ctrl para){
             int result =-1;
             HttpClient client = new HttpClient();
             PostMethod method = new PostMethod(url);
             method.addRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-
urlencoded;charset=gbk");
             try{
                  method.addParameter("corp id", corp id);
                  method.addParameter("corp_pwd", corp_pwd);
```

```
method.addParameter("corp service", corp service);
         method.addParameter("total count",total count+"");
         method.addParameter("send param",send param);
         method.addParameter("ctrl_param", ctrl_param+"");
         client.executeMethod(method);
         String sendResult = method.getResponseBodyAsString();
              System.out.println("======="+sendResult);
         }catch (Exception e) {
         e.printStackTrace();
         result = -1;
    } finally {
         try{
             method.releaseConnection();
         }catch (Exception e) {
             e.printStackTrace();
         }
    }
    return result;
}
public static void main(String[] args) {
    long start=System.currentTimeMillis();
    System.out.println(start);
    String tel="手机号码";
    String content=短信内容";
    String msg id="短消息序号";
    String code="主叫扩展号";
    String split="&split&";
    String group="&group&";
    String send_param = "";
    String[] array={tel,msg id,code,content};
    StringBuffer sb=null;
    int length=2;
    for (int i = 0; i < length; i++) {
         sb=new StringBuffer();
         for (int j = 0; j < array.length; j++) {
              if((j+1)==array.length){
                  sb.append(array[j]+i);
              }else{
```

```
sb.append(array[j]+split);
                 if((i+1)==length)
                 send_param+=sb.toString();
                 }else {
                 send_param+=sb.toString()+group;
                 sb=null;
             System.out.println(System.currentTimeMillis()-start);
             System.out.println(send_param);
             char[] c = send param.toString().toCharArray();
             System.out.println("charlength=" + c.length);
             String corp id = "企业 id";
             String corp pwd = "企业密码";
             String url = " http://sms.hbsmservice.com:8080/hSmsSend.do";
             String corp_service="业务代码";
             int total_count =length;
             AntoSmsTest.send_cat(corp_id, corp_pwd, url,corp_service,total_count,
send param,1);
10 附录 (JAVA 查询余额 DEMO)
    public static void main(String[] args)throws Exception{
        HttpClient client = new HttpClient();
        PostMethod post = new
    PostMethod("http://sms.hbsmservice.com:8080/sms count2.do");
         post.addRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-
         urlencoded;charset=gbk");//在头文件中设置转码
        NameValuePair[] data ={
             new NameValuePair("corp_id", "访问接口账户id "),
             new NameValuePair("corp id","访问接口账户id "),
             new NameValuePair("user_id","访问接口账户id "),
             new NameValuePair("pwd", "访问接口账户密码")
        };
        post.setRequestBody(data);
        client.executeMethod(post);
```

Header[] headers = post.getResponseHeaders();

```
int statusCode = post.getStatusCode();
        System.out.println("statusCode:"+statusCode);
        for(Header h : headers){
            System.out.println(h.toString());
   String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
   System.out.println(result);
   post.releaseConnection();
}
11 附录 (JAVA 接收上行 DEMO)
   介绍: 我方推送过去的 xml 格式的上行字符串,参照如下
   String str="<?xml version='1.0' encoding='GBK'?>"
<delivers>" +"<deliver><corp id>test</corp id><mobile>13860497631</mobile>
        <ext>2010</ext><time>2010-07-02 00:00:00</time><content>您好 tuisong 测试 222<
        /content></deliver>" +"</delivers>";
       1.通过访问合作方给提供 url 地址,调用到合作方的 URL,然后我方推送上行信息
       的 xml 字符串过去,合作方接收。
   2.此条 xml 字符串,是存在 requset 的内存里。
        3.需要接收方先取得 request 对象(注意这里 request 对象无参数,是直接存在 request
        内存里,需要先从 request 里获取输入流,然后进行读流操作,读出推送内容)
    参考如下:
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
        InputStream in = request.getInputStream();
        BufferedInputStream buf = new BufferedInputStream(in);
        byte[] buffer = new byte[1024];
        StringBuffer data = new StringBuffer();
        int a;
        while((a = buf.read(buffer))! = -1){
            data.append(new String(buffer,0,a,"gbk"));
        }
        String getData = data.toString();
                                  //显示接收的字符串
        System.out.println(getData );
        if(getData.equals(null)||getData.equals("")){
            resp.getWriter().write("9");}
                                        //如果接收失败,返回9
            else {
            resp.getWriter().write("0");}
                                      //如果接收成功,返回0
        }
   protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse resp)
   throws ServletException, IOException {
```

```
(request, resp);
    4.解析取到的 xml 格式的字符串,取得推送上行内容的各个节点的值,DOM4j解析参考
    如下:
            Document doc = DocumentHelper.parseText(字符串);
            Element root = doc.getRootElement();
            List<Element> deliverElements = root.elements("deliver");
    for(Element deliver:deliverElements){
            String corp id = deliver.elementText("corp id");
            String mobile = deliver.elementText("mobile");
            String ext = deliver.elementText("ext");
            String time = deliver.elementText("time");
            String content = deliver.elementText("content");
    System.out.println(corp id+":"+mobile+":"+ext+":"+time+":"+content);
12 附录(主动获取上行/状态报告 DEMO)
    HttpClient client = new HttpClient();
    PostMethod post = new PostMethod("主动获取的 URL 地址");
    post.addRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=gbk");//
在头文件中设置转码
    NameValuePair[] data ={
        new NameValuePair("corp id", "访问接口账户 id"),//一级账户 id
        new NameValuePair("corp_pwd","wehpns"),//一级账户密码密
         };
    post.setRequestBody(data);
    client.executeMethod(post);
    Header[] headers = post.getResponseHeaders();
    int statusCode = post.getStatusCode();
    System.out.println("statusCode:"+statusCode);
    for(Header h : headers){
        System.out.println(h.toString());
    }
    String result = new String(post.getResponseBodyAsString());
    System.out.println(result);
    post.releaseConnection();
```

## 13 附录(关于域名解析的相关说明)

1. 请勿直接在您的服务器系统 hosts 文件上写域名和 IP 对应关系。

```
如: www.example.com
                93. 184. 216. 34
以免我司平台域名解析切换成新 IP 后,您的服务器仍然解析成旧的 IP 地址。
```

#### 2. 请勿在您的服务器系统上配置公司内部 DNS 服务器,建议配置成知名的 DNS 地址。

如(114.114.114.114)

# cat /etc/resolv.conf

nameserver 114.114.114.114

nameserver 119.29.29.29

内部 DNS 服务器或当地运营商的 DNS 服务器大多 DNS 解析变更时会有更新延迟(一般公司内部 DNS 的解析延迟时间可能多达一天),以免我司平台域名解析切换成新 IP 后,您的服务器在很长一段时间内仍然解析成旧的 IP 地址,造成无法访问我司短信平台。

我司使用 Dnspod 域名解析企业服务,一般更改解析后,知名的 DNS 解析服务器会在 2 分钟后更新。

#### 3. 如何确认在您的服务器上解析的域名是最新的解析 IP:

访问 http://ping.chinaz.com/ , 输入我司短信平台域名,查看全国各地解析的 IP 。  $t_{\rm II}$  .

<b>/</b> 111			
请输入IP或域名: http://www.example.com/			查询
	贵州[电信]	93.184.216.34	
	福建福州[电信]	93.184.216.34	
	香港[电信]	93.184.216.34	
	江苏[电信]	93.184.216.34	
	云南昆明[电信]	93.184.216.34	

在您的服务器上 ping 我司平台域名,查看解析 IP:

```
[root@nn1 ~]# ping www.example.com
PING www.example.com (93.184.216.34) 56(84) bytes of data.
^C^C64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=1 ttl=43 time=236 ms
```

#### 查看 全国解析的 IP 与您在服务器 ping 解析的 IP 是否一致。

如不一致,请检查本文档(1,2)所提到的情况,再尝试。或请联系我司客服确认我司平台在用 IP,从而确认在您服务器解析的 IP 与我司平台在用 IP 是否一致。

#### 4. Linux 服务器频繁调用域名解析及 DNS 缓存问题

Linux 系统默认没有 DNS 缓存,想使用 DNS 缓存的话需要自己安装一个服务程序 NSCD (name service cache daemon). 如果 DNS 设置成稳定知名的 DNS 服务器, 一般情况下,请求时间与安装缓存的差异并不明显。

#### 注: 安装 DNS 缓存服务有以下优缺点:

优点: 对于频繁调用解析的域名, 可直接调用系统 DNS 缓存, 提高解析速度。

**缺点:** 我司 DNS 解析变改 IP 后,由于缓存服务,您的服务器有缓存,会有 DNS 更新延迟,仍然解析成旧的 IP 地址,手工执行 nscd -i hosts 命令或重启该服务 service nscd restart 才可以立刻使缓存失效更新。

yes

CentOS 系统安装方法:

# yum install nscd

Ubuntu / Debian 系统安装方法:

apt-get install nscd

确认配置已开启 DNS 缓存

# vim /etc/nscd.conf

enable-cache hosts

# service nscd start

配置参考链接:

http://linux.die.net/man/5/nscd.conf

http://my.oschina.net/phptiger86/blog/138507

http://www.361way.com/linux-nscd-dns-cache/4265.html