#### 网址: www.icourses.cn ,主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

### 第4章 进程管理

- 4.1进程概念
- 4.2进程控制
- 4.3线程
- 4.4临界区和锁
- 4.5同步和P-V操作
- 4.6Windows和Linux同步机制
- 4.7进程通信



#### 网址: www.icourses.cn ,主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

### 4.5同步和P-V操作

- 4.5.1同步和互斥的概念
- 4.5.2 P-V操作概念
- 4.5.3 P-V操作解决互斥问题
- 4.5.4 P-V操作解决同步问题
- 4.5.5 经典同步问题



网址: www.icourses.cn ,主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

## 《操作系统原理》

4.5.2P-V操作概念



教师: 苏曙光

华中科技大学软件学院

# 网址: www.icourses.cn, 主页搜索"苏曙光"即可进入MOOC课堂 P-V操作概念

- 信号灯的概念
- P-V操作的定义
- P-V操作实现进程同步
- 经典同步问题

#### 网址: www.icourses.cn, 主页搜索"苏曙光"即可进入MOOC课堂

## 信号灯的概念

- 信号灯是一种卓有成效的进程同步机制。
- 1965年荷兰学者Dijkstra(迪科斯彻)提出



1930.5-2002.8



红绿灯控制各向车流有 序通过交叉路口。



网址: www.icourses.cn, 主页搜索"苏曙光"即可进入MOOC课堂

## 信号灯用于进程同步的基本思想

# ■ 进程在运行过程受信号灯状态控制,并能改变信号灯状态

■ 进程受控制:信号灯的状态可以阻塞或唤醒进程。

■ 改变信号灯:信号灯的状态可以被进程改变。

# 网址: www.icourses.cn , 主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

## 信号灯机制

# 信号灯数据结构

■ 信号灯变量定义为一个二元矢量(S,q)。

■ S:整数,初值非负.(S又称信号量)

■ q:PCB队列,初值为空集

```
struct SEMAPHORE
{
    int S; // //整数,初值非负
    pointer_PCB u; //队列:进程PCB指针,初值空集
}
```

## 网址: www.icourses.cn, 主页搜索"苏曙光"即可进入MOOC课堂

## 信号灯的操作

- 两个操作
  - P操作(函数或过程, P(S,q))
  - V操作(函数或过程, V(S,q))
- P, V是荷兰语: Passeren通过, Vrijgeven释放。

# 网址: www.icourses.cn , 主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

## 信号灯的操作

- P操作的原理(P(S,q), P(S))
  - S值减1;
  - 若差大于或等于零,该进程继续;
  - 若差小于零)则该进程阻塞并加入到队列q中,并转调度函数。

```
P(S,q)
{
    S = S - 1;
    if (S < 0) {
        Insert(Caller, q);
        Block(Caller);
        转调度函数();
    }
}
```

提示: P操作可能使进程在调用处阻塞。

提示2:S初值很重要!

## 网址: www.icourses.cn , 主页搜索 "苏曙光" 即可进入MOOC课堂

## 信号灯的操作

- V操作的原理 ( V(S,q) , V(S) )
  - S值加1;
  - 若和大于零,该进程继续;
  - 若和小于或等于零,该进程继续同时从q中唤醒一个进程。

```
V(S,q)
{
    S = S + 1;
    if (S < 0)
    {
        Remove(q, pid); // pid : 进程ID
        Wakeup(pid);
    }
}
```

提示:V操作可能会唤醒阻塞的进程。