



1.5 计算机网络的性能







计算机网络的定义:

计算机网络是使用单一技术互相连接的、自治计算机的集合。







网络建立的主要目的是实现主机通信和资源的共享。







计算机网络的性能指标:

- •带宽
- •时延(发送时延、传播时延、时延带宽积、往返时延)
- •吞吐量
- •利用率





计算机网络的性能指标一带宽



"带宽" (bandwidth) 本来是指信号具有的频带宽度,即最高频率和最低频率之差,单位是赫兹(或千赫、兆赫、吉赫等)。

线路的带宽表示通信线路允许通过的信号频带范围。

如传统的通信线路上传送的电话信号的标准带宽是 3.1kHz(即话音的频率范围是从300Hz到3400Hz)。



计算机网络的性能指标一带宽

在计算机网络中,带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的"最高数据率",单位是"比特每秒",或 b/s (bit/s)。

更常用的速率单位是

干比每秒, 即 kb/s (10³ b/s)

兆比每秒,即 Mb/s (106 b/s)

吉比每秒,即 Gb/s (109 b/s)

太比每秒,即 Tb/s (10¹² b/s)








在计算机中的数据容量用字节B(Byte)作为度量单位。"干"字节用KB表示, 1KB = 2^{10} B = 1024B; 1MB = 2^{20} B, 1GB = 2^{30} B, 1TB = 2^{40} B。





计算机网络的性能指标一带宽







8826Gb ps

8.826Tb ps

── 国际出口带宽

----半年增长率

2018.6




时延是计算机网络最重要的两个性能指标之一。

时延是指数据(一个报文或分组,比特)从网络(或

链路)的一端传送到另一端所需的时间。网络时延包

含以下几种时延:

- •发送时延
- •传播时延
- •处理时延
- •排队时延







 发送时延(传输时延)。发送数据时,数据块从结点进入 到传输媒体所需要的时间。也就是从发送数据帧的第一个 比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。



发送时延 = 数据块长度(比特) 信道带宽(比特/秒)



• 传播时延 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

信号在信道上的传播速率(米/秒)

电磁波在自由空间中的传播速率是光速,即3.0×10⁵km/s。电磁波在网络传输媒体中的传播速率比自由空间中略低一些:在铜线电缆中的传播速率约为2.3×10⁵km/s,在光纤中的传播速率约为

 2.0×10^{5} km/s.

如:1000km长的光纤线路产生的传播时延= $\frac{1000km}{2.0\times10^5 km/s}$ =0.005s=5ms





- 处理时延 主机或路由器在收到分组进行一些必要的 处理所花费的时间。
- 排队时延路由器中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。排队时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。有时可用排队时延作为处理时延。





数据在网络中经历的<mark>总时延</mark>就是发送时延、传播时延与处理时延之和:

总时延=发送时延+传播时延+处理时延






三种时延所产生的地方

在队列中产生 处理时延

从结点 A 向结点 B 发送数据



发送时延发生在发送器中,与传输信道长度无关。

传播时延发生在传输信道媒体上,与信道的带宽无关。





思考:数据在网络经历的总时延中,

哪一种时延占主导地位?







计算举例:

(1) 数据块长度为100MB,信道带宽为1Mb/s,将此数据块用光纤传送到1000km远的计算机,忽略处理时延和排队时延,分别求发送时延和传播时延?

计算: 发送时延: \frac{100\times 2^{20} B\times 8 bit}{1\times 10^6 b/s} = 838.9s

传播时延: $\frac{1000_{km}}{2\times10^5 k_{m/s}} = 5\times10^{-3} s = 5 ms$

发送时延占主导。







计算举例:

(2) 数据块长度为1B, 信道带宽为1Mb/s, 将此数据块用光纤传送到1000km远的计算机, 忽略处理时延和排队时延, 分别求发送时延和传播时延?

计算: 发送时延: 1×8bit / 1×10⁶bit/s = 8×10⁻⁶s

传播时延: $\frac{1000km}{2\times10^5 \text{km/s}} = 5\times10^{-3} \text{s}$

传播时延占主导。







- 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率(即带宽)而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。





计算机网络的性能指标一时延带宽积

时延带宽积 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

管道中的比特数表示从发送端已经发出但尚未到达接收端的比特。

时延带宽积

(传播) 时延

带宽

链路

时延带宽积=传播时延×带宽



• 往返时延 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送数据开始, 到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后立即发送确认), 总共经历的时延。





互联网上的信息往往是双向交互的,例如A向B发送数据,如果数据长度是100MB,发送速率是100Mbps,那么

发送时间=
$$\frac{$$
数据长度}{发送速率}=\frac{100\times2^{20}\times8}{100\times10^6}\approx8.39s

若B正确收到100MB的数据后,就立即向A发送一个确认; 假定 A只有正确收到B的确认信息后,才能继续向B发送数据。 显然A需要等待一个往返时延RTT。





在互联网中,往返时延还包括各中间结点的处理时延、排队时延以及转发数据时的发送时延。





计算机网络的性能指标一吞吐量

吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。

- 吞吐量常用于对现实世界中的网络的一种测量, 以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。
- 吞吐量受网络的带宽或网络的速率的限制。



计算机网络的性能指标一利用率

信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)。完全空闲的信道的利用率是零。

网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。

信道利用率并非越高越好。



信道或网络的利用率过高会产生非常大的时延

- 根据排队论的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。
- 若令 D_0 表示网络空闲时的时延,D 表示网络当前的时延,则在适当的假定条件下,可以用下面的简单公式表示 D 和 D_0 之间的关系:

