

计算机学院 盛剑会

硬盘配额介绍

- ▶ 是系统管理员用来<u>监控和限制用户或组对磁盘空间</u>的使用情况的工具。
- ▶ 保证所有用户都拥有自己独立的文件系统空间。
- ▶ 确保用户使用系统空间的公平性和安全性。

使用磁盘限额的基本条件

- ①针对分区(也即独立的文件系统)
- ②内核支持
- ③root无效
- ④分区格式(要求格式化为ext4文件系统类型)
- ⑤管理员权限

磁盘限额的几个基本概念

- ①硬限制 (hard limit): 指每个用户或组不得超出的磁盘使用限额。
- ②**软限制**(soft limit):指每个用户或组在日常运行中应该被限制的磁盘使用限额。
- ③**宽限时间(grace period)**:默认为7天。如果7天后,用户使用磁盘空间的数量仍然超出软限制,则系统将会禁止此用户帐号。要重新激活帐号,必须由系统管理员来进行。

用户或组使用磁盘空间的限制

- (1) 限制用户或组可以拥有的inode数(文件数)
- (2) 限制分配给用户或组的磁盘块的数目(以干字节为单位的磁盘空间)

有关磁盘配额的命令

编辑磁盘配额的命令: (1) edquota (2) setquota

查看磁盘配额的命令: (3) quota (4) repquota

扫描文件系统,生成quota日志文件aquota.user和aquota.group文件:

(5) quotacheck

有关磁盘配额的命令

统计磁盘配额信息: (6) quotastats

给用户发警告: (7) warnquota

开启磁盘配额的命令: (8) quotaon

关闭磁盘配额的命令: (9) quotaoff

编辑磁盘配额: (1) edquota

#edquota [-p protoname] [-u | g] [username | groupname] [-t] 参数说明:

-u:设置用户磁盘限额,这是默认参数。

-g:设置群组磁盘限额。

-p: 套用指定用户或者群组的磁盘配额限制。

-t: 设置宽限时间。

编辑磁盘配额: (1) edquota

```
举例: #edquota -u sjh
#edquota -t
#edquota -p sjh -u sjh222
```

编辑磁盘配额: (2) setquota

#setquota [-u|-g] 名称 block-soft block-hard inode-soft inode-hard filesystem-name

参数说明:

- -u:设置用户磁盘限额,这是默认参数。
- -g:设置群组磁盘限额。
- -p: 套用指定用户或者群组的磁盘配额限制。
- -t: 设置宽限时间。

编辑磁盘配额: (2) setquota

举例:

```
#setquota -u sjh 102400 204800 0 0 /sdb5
```

#setquota -t 5 5 /sdb5

查看磁盘配额(针对单一用户或者组群的quota报表):(3)quota

#quota [-uvs] [username]或者#quota [-gvs] [groupname]

参数说明:

- -u: 显示用户的磁盘空间限制。
- -g: 显示群组的磁盘空间限制。
- -v:显示每个用户在文件系统中的quota值。
- -s:使用1024为倍数来指定单位,会显示如M之类的单位。

查看磁盘配额(针对单一用户或者组群的quota报表):(3)quota

```
#quota [-uvs] [username]或者#quota [-gvs] [groupname]
```

举例: #quota -uvs sjh

#quota -gvs root

查看磁盘配额(针对文件系统的限额做报表):(4)repquota

#repquota -a [ugvs]

- -a:直接到/etc/mtab查询具有quota标志的文件系统,并报告quota的结果。
- -v:输出的数据将含有文件系统相关的详细信息。

举例: #repquota -uvs /sdb5

#repquota -augvs

扫描文件系统生成quota日志文件: (5) quotacheck

```
quota的日志文件: aquota.user和aquota.group。
```

```
举例:#quotacheck -avug 或者 #quotacheck -avug -mf
```

#quotacheck -u /sdb5 或者 #quotacheck -uv /sdb5

#quotacheck -cmug /sdb5 //更新quota日志文件

显示与磁盘配额有关的统计信息: (6) quotastats

举例: #quotastats

对超过限额者发出警告信: (7) warnquota

为超过限额的用户发送邮件,它会在后台自动运行。

举例: #warnquota

打开磁盘配额限制: (8) quotaon

举例: #quotaon /dev/sdb5

#quotaon -avug

关闭磁盘配额限制: (9) quotaoff

举例: #quotaoff /sdb5注意: 关闭磁盘配额功能之后,必须使用命令 #quotacheck -cmug /sdb5更新aquota.user和aquota.group文件,再使用quota -u sjh或者repquota -u /sdb5查看,此时可以看到为用户设置的磁盘限额已经清除。

磁盘配额举例:

举例:为/sdb5目录设置磁盘限额,Linux系统中已经存在普通用户sjh,设置sjh的软限制为100M,硬限制为200M,宽限时间为14天。

实践流程1 (确保文件系统支持):

(1) 查看/sdb5是不是独立的文件系统(也即独立的磁盘分区)。

命令: mount | grep sdb5或者df -h /sdb5

(2) 查看/ sdb5是不是支持quota功能, ext4文件系统肯定支持quota功能, 下面开启对quota的支持。

磁盘配额举例:

mount -o remount, usrquota, grpquota /sdb5 //本次开机有效

然后使用命令: mount | grep sdb5确认开启了对quota的支持。

如果想让/sdb5永久支持quota功能,需要修改/etc/fstab文件,在原来的

defaults选项后面添加字符",usrquota,grpquota"启用quota功能。

磁盘配额举例:

实践流程2 (新建quota配置文件):

#quotacheck -avug

#ls -l /sdb5/a* //查看/sdb5下是否已经生成aquota.user和aquota.group文件。

磁盘配额举例:

实践流程3 (quota启动与限制值设置):

#quotaon -avug //打开磁盘限额功能。

该命令打开了/etc/mtab中已定义磁盘限额的所有分区的磁盘限额功能。

#edquota -u sjh //在vi中将block的soft设置为102400, hard设置为204800

#edquota -t //在vi中将block的宽限时间设置为14天。

磁盘配额举例:

实践流程4 (quota限制值的报表):

#quota -uvs sjh

#repquota -auvs

磁盘配额举例:

实践流程5 (测试与管理):

测试一:利用sjh的身份,创建一个150M的大文件,并查看quota的结果。

#chmod o+w /sdb5 //赋予其他用户对/sdb5的写权限,否则无法新建文件

#su sjh

\$dd if=/dev/zero of=/sdb5/bigfile bs=1M count=150 (ls -lh /sdb5)

#repquota -auvs

磁盘配额举例:

实践流程5 (测试与管理):

测试二:利用sjh的身份,再创建一个100M的大文件,让总容量超过200M。

\$dd if=/dev/zero of=/sdb5/bigfile2 bs=1M count=100

\$du -sm (如果查当前目录的大小,可以不带目录名)

200M //果然达到极限。

磁盘配额举例:

实践流程5 (测试与管理):

下面开始清理sjh的磁盘空间,将大文件bigfile和bigfile2删除,然后查看空间使用

情况:

#rm /sdb5/bigfile*

#quota -uvs sjh

磁盘配额举例:

```
字践流程6 (quota关闭):
#quotaoff -a
#quota -uvs sjh //sjh的配额限制仍然存在
#quotacheck -cmug /sdb5 //此条命令更新aquota.user和aquota.group文件
#quota -uvs sjh
#repquota -auv //再次查看时,sjh的配额限制已经被清除
```

dd命令用于读取、转换并输出数据

- Linux dd可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。
- 参数说明:
 - if=文件名:输入文件名,默认为标准输入。即指定源文件。
 - of=文件名:输出文件名,默认为标准输出。即指定目的文件。
 - ibs=bytes: 一次读入bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。
 obs=bytes: 一次输出bytes个字节,即指定一个块大小为bytes个字节。
 bs=bytes: 同时设置读入/输出的块大小为bytes个字节。
 - count=blocks: 仅拷贝blocks个块,块大小等于ibs指定的字节数。
- 例: dd if=/dev/zero of=/sdb5/test1 bs=1k count=10