

计算机网络原理实验

使用单臂路由实现跨V1an的通信





单臂路由配置

■ 实验目标:

- > 掌握单臂路由器配置方法;
- ▶ 通过单臂路由器实现不同VLAN之间的通信。


■ 技术原理:

- ➤ VLAN能将不同网段的广播隔离开,但是也隔离了不同VLAN间的数据传输。
- ➤ 二层交换机无法实现不同VLAN间的路由功能,为了实现跨 VLAN的主机通信,必须使用路由器或三层交换机。



传统Vlan间路由


- 传统Vlan间路由的实现方法是通过将路由器的不同物理接口连接 至交换机的不同物理端口来执行Vlan间路由。
- 如图网络拓扑: 在交换机上创建2个 Vlan,并分配交换机端口到相应的 Vlan,将交换机上2个以太网端口连接 到路由器的2个物理接口。
- 配置路由器的物理接口IP地址为所属 Vlan的默认网关地址。
- 并将PC的默认网关设置为同一Vlan中的路由器物理接口地址即可。
- 采用这种方法实现N个Vlan间通信,路由器需要N个物理接口连接交换机的N个端口,扩展性很差,在实际应用中并不可行。





单臂路由

- 单臂路由通过单个物理接口实现网络中多个Vlan之间数据流量的传递,单臂路由实现Vlan间通信如下网络拓扑:
- 实验设备 1台Router 2811; 1台Switch 2960; 2台PC; 直通线。
- 路由器只需要一个物理接口和交换机以太 网端口相连,这个交换机以太网端口设置 为Trunk端口。
- 在路由器的物理接口创建多个子接口。路由器的软件中配置了子接口,每个子接口分别配置相应Vlan的默认网关IP地址,并承载IEEE802.1q封装的Vlan流量,从而将子接口配置到不同的Vlan。






单臂路由工作原理

■ 实验步骤及工作原理:

- ▶ 配置2台计算机的IP地址、子网掩码SM和 网关GW;
- ➤ 在二层交换机上设置两个Vlan, PCO和PC1 分别处于不同Vlan中; 把与路由器相连的 交换机的端口fa0/1设置为Trunk模式;



➤ 当交换机收到VLAN2 的计算机PC0发送的数据帧后,从Trunk端口 fa0/1发送带有VLAN2标签的数据给路由器,数据帧到达路由器后,路由器对数据解封并查找路由表,当数据要转发到VLAN3,路由器 将用VLAN3的标签重新封装数据帧并通过Trunk连路发送到交换机的 Trunk 端口,交换机收到该帧后去掉VLAN3标签,发送给VLAN3上的 计算机PC1,从而实现跨VLAN间通信。



按要求配置每台计算机的IP(Internet Protocol Address, IP地址)、SM(Subnet Mask,子网掩码)和GW(Gateway,网关)。

PCO配置

IP地址: 192.168.1.2

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

PC1配置

IP地址: 192.168.2.2

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.2.1



交换机Switch配置如下:

Switch(config)#vlan 2 //在全局配置模式下创建VLAN 2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3 //在全局配置模式下创建VLAN 3

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface fa0/1 //进入端口配置模式

Switch(config-if)#switchport mode trunk //端口配置为Trunk模式用来进行交换机互连,可允许多个VLAN通信

Switch(config-if)#interface fa0/2 //进入端口配置模式

Switch(config-if)#switchport access vlan 2 //将端口分配到vlan 2

Switch(config-if)#interface fa0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 3 //将端口分配到vlan3



单臂路由配置如下:

Router#conf t

Router(config)#interface fa0/0 //进入端口fa0/0

Douter(config if)#pa chutdown //正白地口fo//

Router(config-if)#no shutdown //开启端口fa0/0

Router(config-if)#interface fa0/0.1 //进入子接口fa0/0.1,开启端口

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2 //子接口封装802.1q, 配置到不同的Vlan中,encapsulation dot1q 后面的数字应为vlan ID

Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

置子接口IP为相应Vlan中的网关地址 Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fa0/0.2

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.25.0

Router(config-subif)#end

青岛大学计算机科学技术学院 云红艳

//设



Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set


```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
```

Router#



连通性检测

用不同VIan的PC0 ping PC1进行Ping测试,如下图所示。





实验小结

- ◆ 交換机在逻辑上划分vlan,每个vlan是一个广播域,也是一个子网,划分vlan后vlan间无法进行通信,必须通过路由器或者三层交换机进行vlan间路由,使得两个vlan之间可以相互通信。
- ◆ 单臂路由器只需一个接入交换机Trunk端口的物理接口,创建与路由器物理接口相关联的多个子接口,每个子接口分别配置相应Vlan的默认网关IP地址,并承载IEEE802.1q封装的Vlan数据,从而将子接口配置到不同的Vlan。