### 第3章 操作系统用户界面

- 3.1 操作系统启动过程
- 3.2操作系统生成
- 3.3用户界面
- 3.4系统调用

### 《操作系统原理》

# 3.2 操作系统的生成


教师: 苏曙光

华中科技大学软件学院



- 操作系统的生成
  - 满足特定硬件环境和用户需要,组装和构建操作系统过程。
- 操作系统生成的主要步骤
  - 根据硬件环境/用户要求配置功能模块和构造参数
  - 构建 (build ) OS的映像
- 操作系统的生成的前提
  - 操作系统由可拆装模块构成
  - 有交互式配置工具 一
  - 有映像构建 (build ) 工具

最新Linux 内核 4.17



## Linux操作系统的生成

- 1、获取Linux内核的源代码
- 2、选择和启动内核配置程序
- 3、根据需要配置内核模块和参数
- 4、重新编译新的内核
- 5、编译和安装模块
- 6、启动新内核


- 1、获取Linux内核的<u>源代码</u>
  - http://www.kernel.org/
  - # cd /usr/src
  - # tar zxvf linux-2.6.38-12.tar.gz
- 2、选择和启动内核配置程序
  - # cd /usr/src/linux-2.6
  - #make config (文本界面,不推荐使用)
  - #make xconfig(图形窗口模式,xWindow使用)
  - #make menuconfig (文本选择界面,字符终端)

🙆 🗐 🗊 root@susg-asus: /home/susg/LinuxKernel/linux-2.6.38.2 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) .config - Linux/i386 2.6.38.2 Kernel Configuration USB support Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->. Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </>> for Search. Legend: [\*] built-in [ ] excluded <M> module < > < > USB Attached SCSI (NEW) The shared table of common (or usual) storage devices \*\*\* USB Imaging devices \*\*\* USB Mystek MDC800 Digital Camera support Microvek X6USB scanner support \*\*\* USB port drivers \*\*\* USS720 parport driver USB Serial Converter support ---> \*\*\* USB Miscellaneous drivers \*\*\* EMI 6 2m USB Audio interface support < Exit > < Help > <Select>

华中科技大学.苏曙光老师.《操作系统原理》MOOC课程组版权所有

# make menuconfig

# make xconfig



### 3、根据需要配置内核模块和参数

- Loadable module support 设置对可加载模块支持。
  - Enable loadable module support (y)
  - Set version info on all module symbols (n)
  - Kernel module loader (y)
- ② Processor type and features 设置CPU的类型
  - Processor family 选择CPU类型
  - High Memory Support (n)
  - Math emulation (n)
  - MTTR support : (n)
  - Symmetric multi-processing support (n) 华中科技大学.苏曙光老师.《操作系统原理》MOOC课程组版权所有

- **③** General setup 对普通的一些属性进行设置。
  - Networking support : (y)
  - PCI support (y)
  - PCI access mode <u>PCI</u>卡存取模式: BIOS、Direct和Any
  - Support for hot-pluggable devices (n)
  - PCMCIA/CardBus support (n)
- ④ Parallel port support 并口支持 (y)
- ⑤ Plug and Play configuration: 即插即用配置 (y)
- Block devices 块设备支持的选项
  - Normal PC floppy disk support 软盘支持 (y)
  - Network block device support 网络块设备支持 (y) 华中科技大学.苏曙光老师.《操作系统原理》MOOC课程组版权所有



- ⑦ Networking options 选取TCP/IP networking选项
- **8 Network device support 网络设备支持的选项** 
  - Ethernet (10 or 100Mbit) (y)
  - RealTeck RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support (y)
- ⑨ Mice 鼠标设置选项:<u>串口</u>、PS/2等类型鼠标
- 📕 ⑩ File systems 文件系统类型。
  - DOS FAT fs 选项:FAT16, FAT32
  - NTFS file system support
  - /proc file system support : ( y )
- **I** ① Sound 声卡驱动,选项:<u>声卡型号</u>
- 12 USB support USB接口的支持,根据需要选择。

### 4、重新编译新的内核

# make dep 生成依赖dependency信息
# make clean 清除旧的编译结果
# make bzImage . /arch/i386/boot/bzImage

### 5、编译和安装模块

# make modules '
# make modules\_install '
模块被编译且安装到 /usr/lib/<内核版本号> 目录下。



- cp bzImage /boot/bzImage
- GRUB
   配置/boot/grub/grub.conf
  - title newLinux build by Zhang San Feb.28, 2018
  - root (hd0,1)
    - kernel /boot/bzImage ro root=/dev/hda2

# 参考网址

- http://blog.csdn.net/xiaocainiaoshangxiao/article/de tails/21931801 ubuntu12.04的系统,Linux 2.6.30
- http://www.linuxidc.com/Linux/2011-01/31456.htm Fedora下内核编译
- http://www.2cto.com/os/201204/125945.html fedora内核更新(安装及卸载)