1001011101111000001

0011011000111111010100 20100110100010ZO 1011110001110

第二章 物理层


复用技术



□ 各位好!

复用技术


- □ 复用技术是让多用户共享同一根 信道(干线),这符合当前最热 的共享经济的精神!
- □ 所以, 复用技术是用在干线上的 技术, 它要解决干线起点如何共 用,干线终点如何分离的问题。



频分多路复用FDM


- □ 先来看频分多路复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
- □ FDM原理是这样的
 - ▶在干线起点,信道的频谱被分成若干段(子带),每个用户占据一段来传输自己的信号;
 - ▶到了干线的终点,每个子带的信号被单独分离出来给各个用户。

□ 相邻用户使用的频段(子带)之间,通常留有一定的带宽,以免混淆,这个频段被称作保护带。



正交FDM: Orthogonal FDM(简称OFDM)

- □ 一种更好地利用带宽的FDM叫正交频分多路复用 OFDM
- □ OFDM没有了保护带,且子带之间相互重叠;同样的 干线可以承载更多的用户。
- □ OFDM 已被广泛用于802.11、有线电视网络等




波分多路复用WDM

- □ WDM (Wavelength Division Multiplexing),本质跟FDM一样,在光纤上复用信号
- □ 当相邻波长间隔非常接近,子信道的数目非常大, WDM变成了DWDM(Dense,密集波分多路复用)

时分多路复用TDM

- □ 另一大类的复用技术是: 时分多路复用TDM(Time Division Multiplexing)
- □ 在时间上共享信道:将时间划分为非常短的时间片, 每个用户周期性地在自己的时间片内使用整个带宽。



- □ 广泛用于 电话系统和蜂窝系统系统
- □ TDM要求时间上必须同步,为了适应时钟的微小变化, 可能要求增加保护时间间隔
- □ 如果各用户需要的带宽不均衡,有的需要多,有的需要很少,而TDM用户时间片的使用却是一样的,将造成信道的浪费,不高效。

统计时分多路复用技术

- □ 所以,为了提高信道的利用率,有另一种TDM,叫做统计TDMStatistic TDM(STDM)
- □ 动态分配信道,不使用信道的用户不分配,分给有需要的用户使用,利用率可提高2~4倍(按需分配)
- □ 实现技术较复杂,通常只在高速远程通信中使用,如 ATM
- □用户平均使用信道的情况不适用

视频中插入问题

10 个用户使用 TDM 或 FDM 共享8 M bps 链路,使用 TDM的每个用户都要以一个固定的顺序轮流完全占据连接 1 ms(毫秒);当用户传输一个3000 字节的消息时,哪个方法(TDM还是FDM)具有最低的可能延迟,该延迟时间是多少?

A. TDM, 21 ms

C. FDM, 18 ms

B. 两种方法有相同的延迟

D. TDM, 27 ms

解答分析

FDM: 每个用户分得带宽 8M/10 =800kbps

所以传输3000字节需要时间约:

(3000*8) /800kbps = 0.03s = 30ms

TDM: 每个用户轮发数据量为 8M*1ms=8000b

发送3000B(24000bit)需要轮3次

那么需要等待的时间为(3-1)*10=20ms

发送剩下的8000b需要时间1ms,共需21ms。

CDMA (Code Division Multiple Access)及来历

还有一种完全不同于FDM和TDM的复用技术 叫码分多路复用技术,也是扩展频谱技术

- □ 1942年,明星海蒂拉玛和她的作曲家丈夫拉塞尔受钢琴启发,提出
- □ 二战后,被军方封存
- □ 直到1985年,高通公司以此为基础,开 发了CDMA,广泛应用于3G





码分多路复用的比喻


- □ CDMA允许每个站利用整个频段发送信号,而且没有任何时间限制
- □ 打个比喻:许多人在两两交谈,TDM可以看成是许多人在大厅里按照顺序交谈;FDM可以看成是不同的人按照不同的语调同时进行交谈。
- □ 而CDMA可以看成是每对交谈者使用不同的语言,有讲中文的、英文的、法语的,讲中文的只听见中文,其它语言对他来说就是噪声。

- □ 所以, CDMA的关键在于: 能够提取出需要的信号, 同时拒绝所有其它的信号, 并把这些信号当作噪声。
- □ 在CDMA中,每个比特时间被细分成m个更短的时间间隔, 这更短的时间间隔被称为码片; 通常地, 每个比特被分为64或128。
- □ 为了便于理解,下面以m=4为例介绍CDMA的原理

码分多路复用Code Division Multiple Access

- □ 假如一个m=4的CDMA系统,每个工作站/用户分配一个唯一的 码片序列(用双极符号表示),所有的码片序列两两正交, 即归一化内积为零。
- □ 当一个工作站要发送"1"时,就发送它的时间序列,当它要发送"0"时,就发送它时间序列的反码

- □ 在这个例子中, A发送了"1", B发送了"0", C什么也没发。
- □ 在复用端,复用后的信号S被线性叠加在一起,为(0,-2, +2.0) 。
- □ 为了知道某个站发送的是什么,接收方必须知道发送方的码 片序列,,只要计算复用信号和发方码片序列的归一化内积。
- "1"。恢复出A发送的信号来了。



注意

- >码片序列是正交的,能够同时传输
- ▶广泛用于3G网通信

小结

- □ 复用技术是让多用户共享同一根信道,每种 复用技术都有自己的特点
 - ▶频分多路复用FDM技术
 - ▶波分多路复用WDM技术
 - ➤密集波分多路复用DWDM
 - ▶时分多路复用TDM技术
 - ▶统计时分多路复用STDM
 - ▶码分多路复用CDMA技术

致谢

本课程课件中的部分素材来自于: (1)清华大学出版社出 版的翻译教材《计算机网络》(原著作者: Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall); (2) 思科网络技术学院教程; (3) 网络 上搜到的其他资料。在此,对清华大学出版社、思科网络技术学 院、人民邮电出版社、以及其它提供本课程引用资料的个人表示 衷心的感谢!

对于本课程引用的素材,仅用于课程学习,如有任何问题,请与我们联系!