#### Linux编程技术







## 第6章 进程间通信

——信号量协调进程同步



主 讲: 黄 茹

semop		
功能	完成信号量集的一组操作	
头文件	/usr/include/sys/sem.h	
函数原型	int semop(int semid, struct sembuf semoparr[],	
	size_t nops);	
参数	semid	信号量集ID
	semoparr	存放一组信号量操作的数组
	nops	数组中操作的数量
返回值	0	成功
	-1	失败

sem\_op

```
• sembuf的结构
  struct sembuf
    unsigned short sem_num; //信号量的序号
          short sem_op; //正数、0或负数
          short sem_flg; //IPC_NOWAIT,SEM_UNDO
·含义:以sem_flag的方式对第sem_num个信号量做操作
```

r>0 进程要释放的资源数量

<0 进程要申请的资源数量

资源够用:修改信号量的值

资源不够: [指定了IPC\_NOWAIT: 出错返回 资源不够: 未指定IPC\_NOWAIT: 进程挂起

=0 进程希望等待到该信号量值变成0 信号量为0: 立即返回

信号量非0: 指定了IPC\_NOWAIT: 出错返回 未指定IPC\_NOWAIT: 进程挂起

sem\_op

### SEM\_UNDO标识

#### Linux编程技术

- · 进程exit时若占用了经由信号量分配的资源,会影响资源的使用
- •设置该标志,由内核记录该资源分配给各进程的情况
- 进程终止时,由内核负责调整该资源的信号量值

```
lockforwrite(int semid) {
 struct sembuf action[2];
 action[0].sem num=0;
 action[0].sem_flg=SEM_UNDO;
 action[0].sem_op=0;
 action[1].sem_num=1;
 action[1].sem_flg=SEM_UNDO;
 action[1].sem_op=-1;
  if(semop(semid,action,2)==-1) {
     perror("semop"); exit(1);
```

```
unlockafterwrite(int semid)
  struct sembuf action[1];
  action[0].sem_num=1;
  action[0].sem_flg=SEM_UNDO;
  action[0].sem_op=+1;
  if(semop(semid,action,1)==-1) {
       perror("semop");
                           exit(1);
```

信号量机制是为了协调多个进程对资源的使用, semop操作对应于操作系统中的PV原语。但与操作系统中的信号量有所不同:

- 1. 信号量机制中最小单位是信号量集,并非单个整型数,信号量集中的信号量数目在创建该集合时指定。
- 2. 创建信号量集与对其赋初值这两个操作是分开的,并非合在一起的原子操作,这是一个致命的弱点。
- 3. 有些程序在终止时并没有释放已经分配给它的信号量集, SEM\_UNDO标识就是用来处理这些情况的。



# 

