

# 计算机组成原理

# 第五章 指令系统

5.1 指令系统概述及指令格式

# 

- 1) 指令
  - 计算机能直接识别、执行的操作命令(机器指令);
  - 冯诺依曼结构计算机 "程序控制"原理实现的载体;
- 2)指令系统(指令集)
  - 一台计算机中所有机器指令的集合;
  - ■系列机:同一公司不同时期生产,基本系统结构和指令系统相同的计算机。 如IBM,PDP-11,VAX-11,Intel-x86
  - ■兼容机:不同公司生产,基本系统结构和指令系统相同的计算机。 如IBM兼容机

指令的基本概念

第五章

# 3)指令字长

- ■指令中包含的二进制位数
- ■与机器字长相比: 单字长、双字长、半字长等长度指令
- ■多字长指令
  - ◆解决寻址较大存储空间的问题
  - ◆取指多次访问内存,影响速度,占用空间大
- ■等长指令: 指令字长度固定。
- 变长指令: 指令字长度根据需要可变

2 指令的分类

■ 根据计算机层次结构分类



2 指令的分类

■根据指令中地址码字段的个数分类

二地址指令:

三地址指令: OP A1 A2 A3

 $(A1) OP (A2) \rightarrow (A1)$ 

一地址指令: OP A1

A1

**A2** 

 $(AC) OP (A1) \rightarrow AC$ 

 $(A1) OP (A2) \rightarrow (A3)$ 

零地址指令: OP

OP

如停机,空操作,堆栈指令

2 指令分类

■ 根据指令中操作数的物理位置分类



- ◆存储器 存储器 (SS) 型
- ◆寄存器 寄存器 (RR) 型
- ◆寄存器 存储器 (RS) 型

# 第五章

# 5.1 指令系统概述及指令格式

2 指令分类

■ 根据指令的功能分类

◆ 传送指令

◆ 定点算术运算指令

◆ 位运算指令

◆ 控制转移指令

MOV、PUSH/POP、IN/OUT等

ADD、SUB、INC、CMP、MUL等

NOT、AND、OR、SHL、SAL等

JMP、JNE、CALL、RET等

### 第五章

# 5.1 指令系统概述及指令格式

#### 

- ■用二进制代码表示指令的结构形式



操作码字段

寻址方式


地址码字段


3 指令格式

操作码字段 寻址方式 地址码字段

- 操作码字段的位数与支持的最大指令数量有关
  - ◆对于定长操作码而言, Length<sub>OP</sub> = [log<sub>2</sub><sup>n</sup>]
  - ◆ 支持变长操作码时,操作码向不用的地址码字段扩展
- 寻址方式字段的位数与支持的寻址方式种类有关
- 地址码字段的作用及影响与其位数和寻址方式有关

# 4 指令的再认识





- 计算机能直接识别、执行的某种操作命令(机器指令);
- ■冯诺依曼结构计算机 "程序控制"原理实现的载体;
- ■是软、硬件界面和程序员操作计算机硬件的接口;
- ■是硬件设计的依据和软件设计的基础,直接影响计算机系统的性能。

5 指令格式举例

例1 指令格式如下, 其中OP为操作码,试分析指令格式的特点。



#### 解答:

- •单字长二地址指令
- •OP为7位,可以表示128条指令
- •源操作数和目的操作数都是通用寄存器(可分别使用16个),
- •是RR型指令,适合于算术运算和逻辑运算指令