JavaEE平台技术 Spring框架核心

邱明博士 厦门大学信息学院 mingqiu@xmu.edu.cn

提纲

- 软件模块化
- Spring技术栈
- Servlet
- Spring容器
- 对象生命周期
- 控制反转 (IoC)




• Model-View-Controller将软件用户界面和业务逻辑分离




• 每一层承担特定的职能, 高层依赖于低层




- 多层体系结构的优点
 - 结构简单, 便于不同技能的程序员分工负责不同的层
 - 便于测试, 每一层都可以独立测试
 - 变更可控,可以把代码的变更控制在一层之内,不会影响其他的层




• 网络结构



1.2.Spring技术栈




1.2.Spring技术栈




1.3. Servlet

- Servlets
 - •运行在Web服务器或应用服务器上的Java程序,它可以收集来自前端的用户输入数据,以动态生成网页的方式呈现来自数据库的记录,



1.3. Servlet


• Servlet的工作机制




1.3. Servlet

- Servlets的作用
 - 通讯功能
 - Servlet对象的生命周期管理
 - 多线程支持
 - 安全性支持


• 大怪兽型应用




• 微服务体系结构应用




Spring Cloud




• 微服务体系结构应用



• 服务路由





- · Spring容器来负责创建对象并把对象 关联起来提供服务。
- 容器提供了公共服务
- 容器依赖于配置信息



• Spring框架的配置




- Spring Bean对象的注解
 - @Component
 - id Bean对象的名称, id属性名称理论上可以任意命名, 默认为类名且首字母小写
 - scope singleton (默认值), prototype, request, session, global-session
 - @Controller, @Service, @Repository与@Component含义相同,分别用于标识Controller层, Service层, DAO层的Bean对象
 - @Component("customerController")
 - @Scope("prototype")

- Spring拥有两种类型的容器
 - BeanFactory
 - BeanFactory负责读取bean配置信息,管理bean的加载,实例化,维护bean之间的依赖关系,负责bean的生命周期,每次获取对象时才会创建对象
 - ApplicationContext
 - ApplicationContext由BeanFactory派生而来,同时也继承了容器的高级功能,如: MessageSource (国际化资源接口)、ResourceLoader (资源加载接口)、ApplicationEventPublisher (应用事件发布接口)等,提供了更多面向实际应用的功能。在容器启动时就会创建所有的对象


• BeanFactory类结构

- BeanFactory: 主要的方法是 getBean(StringbeanName),从容器中返回特定名称的Bean。
- · ListableBeanFactory: 定义了访问容器中Bean 基本信息的若干方法,如查看Bean 的个数、获取某一类型Bean 的配置名、查看容器中是否包括某一Bean 等方法;
- HierarchicalBeanFactory: 父子级联IoC 容器的接口,子容器可以通过接口方法访问父容器;
- ConfigurableBeanFactory: 增强了IoC 容器的可定制性,它定义了设置类装载器、属性编辑器、容器初始化后置处理器等方法;
- AutowireCapableBeanFactory: 定义了将容器中的 Bean 按某种规则(如按名字匹配、按类型匹配等) 进行自动装配的方法;
- SingletonBeanRegistry: 定义了允许在运行期间向容器注册单实例Bean 的方法;
- BeanDefinitionRegistry: Spring 配置文件中每一个 <bean>节点元素在Spring 容器里都通过一个 BeanDefinition 对象表示,它描述了Bean 的配置信息。而BeanDefinitionRegistry 接口提供了问容器手工注册BeanDefinition 对象的方法。



• ApplicationContext类结构

- ApplicationEventPublisher: 让容器拥有发布应用上下文事件的功能,包括容器启动事件、关闭事件等。实现了ApplicationListener 事件监听接口的Bean 可以接收到容器事件,并对事件进行响应处理。在ApplicationContext 抽象实现类AbstractApplicationContext 中,我们可以发现存在一个ApplicationEventMulticaster,它负责保存所有监听器,以便在容器产生上下文事件时通知这些事件监听者。
- MessageSource: 为应用提供i18n 国际化消息访问的功能;
- ResourcePatternResolver: 所有ApplicationContext 实现 类都实现了类似于PathMatchingResourcePatternResolver 的功能,可以通过带前缀的Ant 风格的资源文件路径装载 Spring 的配置文件。
- LifeCycle: 该接口是Spring 2.0 加入的,该接口提供了start()和stop()两个方法,主要用于控制异步处理过程。在具体使用时,该接口同时被 ApplicationContext 实现及具体Bean 实现,ApplicationContext 会将start/stop 的信息传递给容器中所有实现了该接口的Bean,以达到管理和控制JMX、任务调度等目的。
- ConfigurableApplicationContext 扩展于 ApplicationContext,它新增加了两个主要的方法: refresh()和close(),让ApplicationContext 具有启动、刷新和关闭应用上下文的能力。在应用上下文关闭的情况下调用refresh()即可启动应用上下文,在已经启动的状态下,调用 refresh()则清除缓存并重新装载配置信息,而调用close()则可关闭应用上下文。这些接口方法为容器的控制管理带来了便利.



· Spring Bean的生命周期从创建容器开始,到容器销毁Bean为止。

Bean级生命周期接口

- BeanNameAware
- BeanFactoryAware
- ApplicationContextAware
- IntializingBean
- DisposableBean


只影响一个Bean的接口

容器级生命周期接口

- InstantiationAwareBeanPostProcessorAdapter
- BeanPostProcessor

影响多个Bean的接口

• Bean的生命周期



• 无所不知的Aware

BeanNameAware

 void setBeanName(String beanName)

待对象实例化并设置属性之后调用该 方法设置BeanName

BeanFactoryAware

 viod setBeanFactory (BeanFactory var1) throws BeansException

待调用setBeanName之后调用该方法 设置BeanFactory

ApplicationContext Aware

void setApplicationContext
 (ApplicationContext context) throws
 BeansException

获得ApplicationContext

• Bean级生命周期接口

InitializingBean

 void afterPropertiesSet() throws Exception;

属性赋值完成之后调用

DisposableBean

• void destroy() throws Exception;

关闭容器时调用

• 容器级生命周期接口

InstantiationAware BeanPost

 Object postProcessBeforeInstantiation (Class<?> beanClass, String beanName) throws BeansException;

在Bean对象实例化前调用

 boolean postProcessAfterInstantiation(Object bean, String beanName) throws BeansException;

在Bean对象实例化后调用

PropertyValues
 postProcessPropertyValues(PropertyValues pvs,
 PropertyDescriptor[] pds, Object bean, String
 beanName) throws BeansException;

在 (通过配置) 设置某个属性前调用

BeanPostProcessor

 Object postProcessBeforeInitialization(Object o, String s) throws BeansException;

实例化完成前

Object
 postProcessAfterInitialization(Object
 o, String s) throws BeansException;

全部实例化完成以后调用该方法

- · 控制反转是指Bean对象之间的依赖不由它们自己管理,而是由Spring容器负责管理对象之间的依赖
- · Spring容器采用依赖注入 (DI) 的方式实现控制反转



- 注解方式
 - @Autowired时,首先在容器中查询对应类型的bean
 - · 如果查询结果刚好为一个,就将该bean装配给@Autowired指定的数据
 - · 如果查询的结果不止一个,那么@Autowired会根据变量的名称来查找。

• @Autowired 标注在 Setter 方法上

```
@Component
public class Boss_Setter {

    private Car car;
    private Office office;

    @Autowired
    public void setCar(Car car){
        this.car = car;
    }

    @Autowired
    public void setOffice(Office office){
        this.office = office;
    }
}
```

• @Autowired 标注在构造方法上

```
@Component
public class Boss_constructor {
    private Car car;
    private Office office;

    @Autowired
    public Boss_constructor(Car car, Office office){
        this.car = car;
        this.office = office;
    }
}
```

• @Autowired 标注在属性上

```
@Component
public class Boss_property {
    @Autowired
    private Car car;
    @Autowired
    private Office office;
}
```