#### Linux编程技术







# 第8章 线程间的同步机制

——条件变量



主 讲: 王小银

## 9.2 条件变量

#### Linux编程技术

#### 条件变量基本原理

- ·条件变量类似于if语句,有"真"、"假"两种状态。
- ·在条件变量的使用过程中一个线程等待条件为"真",另一个 线程在使用完临界资源之后将条件设置为"真",唤醒阻塞在 等待条件变量为"真"的线程,执行其任务。
- 条件变量一般需要和互斥锁配合使用实现对资源的互斥访问。

# 初始化条件变量

	- $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$
函数名称	pthread_cond_init
函数功能	初始化条件变量
头文件	#include <pthread.h></pthread.h>
函数原型	int pthread_cond_init(pthread_cond_t *cv, const pthread_condattr_t *cattr);
参数	cv:指向要初始化的条件变量的指针; cattr:指向条件变量属性的指针,指定条件变量的一些属性,如果为 NULL则表明使用默认属性初始化该条件变量。
返回值	0: 成功; 非0: 失败。

## 阻塞等待条件变量 (1)

 			. 0		.0	
函数名称	pthread_co	nd_wait				
函数功能	等待条件变	量被设置				***
头文件	#include <pt< th=""><th>thread.h&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></pt<>	thread.h>				
函数原型	int pthread_o	cond_wait(ptl	nread_cond_t *c	ond, pthread_	_mutex_t *mut	ex);
参数	cond: mutex:		的条件变量;	锁。		
返回值	0: 非0:	成功; 失败。				

## 阻塞等待条件变量(2)

5	函数名称	pthread_cond_timedwait
	函数功能	在指定的时间之内阻塞等待条件变量
	头文件	#include <pthread.h></pthread.h>
S	函数原型	int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *cond, pthread_mutex_t *mutex, const struct timespec *abstime);
S	参数	cond: 需要等待的条件变量; mutex: 与条件变量绑定的互斥锁; abstime: struct timespec类型的指针变量,传入超时时间,该变量是一个绝对 时间,即以从1970-01-01 00:00:00 以来的秒数来表示。
	返回值	0: 成功; 非0: 失败。

## 通知等待该条件变量的线程

## Linux编程技术

函数名称	pthread_co	ond_signal			
函数功能	唤醒一个等	<b></b>			
头文件	#include <p< th=""><th>othread.h&gt;</th><th></th><th></th><th></th></p<>	othread.h>			
函数原型	int pthread_	_cond_signal(	pthread_cond_t *	_cond);	
参数	cond:	需要通知的	り条件变量的指针	+.	
返回值	0: 非0:	成功; 失败。			

## 通知等待该条件变量的线程

## Linux编程技术

	nthread co	nd_ broadca	ast .	, i		
函数功能	唤醒所有等			**		
头文件	#include <p< th=""><th>thread.h&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th></p<>	thread.h>				
函数原型	int pthread_	cond_ broad	cast (pthread_	_cond_t *	cond);	
参数	cond:	需要广播训	通知的条件变	乏量的指针。		
返回值	0: 非0:	成功; 失败。				

## 销毁条件变量

函数名称	pthread_c	ond_destroy			
函数功能	销毁条件变	量			**
头文件	#include <	pthread.h>			
函数原型	int pthread	_cond_destro	y(pthread_cond_t	*cond);	
参数	cond:	指向条件变	量对象的指针。		
返回值	0: 非0:	成功; 失败。			

#### 示例程序

```
Linux编程技术
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
pthread_mutex_t mutex;
                       // 互斥锁
pthread_cond_t empty; // 为空的条件变量
pthread_cond_t notempty; // 非空的条件变量
char buf[32];
void *producer(void *arg)
   while(1)
   printf("producer is runing!\n");
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    pthread_cond_wait(&empty, &mutex);
                                         // 写入数据
    memcpy(buf, "Hello Linux", 11);
                                       //非空
    pthread_cond_signal(&notempty);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
  return 0;
```

```
void *consume(void *arg)
  while(1)
    printf("consume is runing!\n");
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    pthread_cond_wait(&notempty, &mutex);
                       // 等待缓存区不为空
    printf("recv data : %s\n", buf);
    memset(buf, 0, 32);
    sleep(1);
                                        // 为空
    pthread_cond_signal(&empty);
    pthread_mutex_unlock(&mutex);
  return 0;
```

#### 示例程序

#### Linux编程技术

```
int main(int argc, char *argv[])
{ pthread t thid1, thid2;
  int *ret1, *ret2;
                                    // 初始化互斥锁
  pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
                                   // 初始化为空时的条件变量
  pthread_cond_init(&empty, NULL);
  pthread_cond_init(&notempty, NULL); // 初始化不为空时的条件变量
  pthread_create(&thid1, NULL, producer, NULL);
  pthread_create(&thid2, NULL, consume, NULL);
  sleep(1);
                                  // 为空
  pthread cond signal(&empty);
  pthread_join(thid1, (void **)&ret1);
  pthread_join(thid2, (void **)&ret2);
  pthread_mutex_destroy(&mutex); // 销毁互斥锁
  pthread_cond_destroy(&empty); // 销毁条件变量
  pthread_cond_destroy(&notempty); // 销毁条件变量
  return EXIT SUCCESS;
```

```
运行结果:
root@ubuntu:~$ ./exp cond
consume is runing!
producer is runing!
producer is runing!
recv data: Hello Linux
consume is runing!
producer is runing!
recv data: Hello Linux
consume is runing!
producer is runing!
recv data: Hello Linux
consume is runing!
producer is runing!
recv data: Hello Linux
```

# 谢谢大家!