1001011101111000001

001101100011111010100

10100110100010ZO 1011110001110

### 第六章 传输层

## TCP拥塞控制

- □ 虽然网络层也试图管理拥塞,但是,大多数繁重的任务是由 TCP来完成的,因为针对拥塞的真正解决方案是减慢数据率
- □ 分组守恒: 当有一个老的分组离开之后才允许新的分组注入网络
- □ TCP希望通过动态维护窗口大小来实现这个目标

#### 拥塞检测


#### (Congestion detection)

所有的互联网TCP算法都假定超时是由拥塞引起的,并且通过监视 超时的情况来判断是否出现问题


#### 拥塞控制

#### (Congestion prevention)

- 当一个连接建立的时候,双方选择一个合适的窗口大小,接收方根据自己的缓冲区大小来指定窗口的大小。
- 如果发送者遵守此窗口大小的限制,则接收端不会出现缓冲区溢出的问题,但可能由于网络内部的拥塞而发生问题



(a) 快速的网络向小容量 的接收方传输数据



(b) 慢速的网络向大容量 的接受方传输数据

- □ 互联网解决方案应该是认识到两个潜在的问题的: 网络容量, 接收者容量, 然后单独地处理这两个问题
- □ 为此,每个发送者维护两个窗口:

接收者窗口 大小反映了目前窗口的容量 (容易控制)

拥塞窗口 大小反映了网络目前的容量(难于控制)

发送者发送的数据字节数是两个窗口中小的那个窗口数

### 决定拥塞窗口的大小

- □ 慢启动算法(Slow Start)(尝试的过程):
  - ▶当连接建立的时候,发送者用当前使用的最大数据段长度初始化期塞窗口,然后发送一个最大的数据段
  - ▶如果在定时器超期之前收到确认,则将拥塞窗口翻倍,然后发送 两个数据段······直至超时(或达到接收方窗口的大小)
  - ▶确定出拥塞窗口的大小
    - 如:如果试图发送 4096 字节没有问题,但是发送8192字节的时候, 超时没有收到应答,则拥塞窗口设为4096个字节

#### 慢速启动算法

按指数增长趋势定义拥塞窗口大小cwnd

初始: cwnd0 = MaxSegL(当前数据段长度)

增长: cwnd1 = 2 cwnd0

cwnd2 = 2 cwnd1

• • •

截止: 达到接收窗口大小或超时

#### 慢速启动算法图例




拥塞窗口二进制指数增长至接收窗口大小或超时

- □ 除了使用接收者窗口和拥塞窗口,TCP拥塞控制还是用了第三个参数,阈值(threshold),初始化为64K
- □ 当一个超时发生的时候,阈值降为当前拥塞窗口的一半,同时将拥塞窗口设为一个最大数据段的长度
- □ 使用慢启动算法来决定网络的容量,拥塞窗口增长到阈值时 停止指数增长
- □ 从这个点开始,每次成功的传输都会让拥塞窗口线性增长 (即每次仅增长一个最大的数据段长度)

### 拥塞控制算法-CWin指数增长

 $Threshold_0 = 64K$ 


 $Threshold_1=32K$ 



关键参数(临界值,接收窗口,拥塞窗口)


MaxSegL=1024

### 拥塞控制算法- cwnd线性增长



关键参数(临界值,接收窗口,拥塞窗口)


### 拥塞控制算法-重新慢速启动



关键参数(临界值,接收窗口,拥塞窗口)

### 注意

#### □ 快速恢复



### 拥塞控制算法

定义初始拥塞窗口阈值和窗口大小 Threshold<sub>0</sub>和 cwnd<sub>0</sub>

初始超时

拥塞窗口阈值减半: Threshold1 = CWND / 2

cwnd二进制指数增长至确认超时

### 拥塞控制算法

- V
  - cwnd线性增长至确认超时
  - $\rightarrow$  拥塞窗口值减半: Threshold<sub>n</sub> = CWND<sub>n</sub> / 2
  - $\triangleright$  定义窗口大小: cwnd = cwnd<sub>0</sub>
- 重新开始慢速启动过程



□ 如果收到一个ICMP抑制分组(ICMP source quench)并被送给TCP传输实体,则这个事件被当作超时对待

### 小结

- TCP拥塞控制遵循分组守恒定律
- ■两种因素引起拥塞警报
  - ▶接收方处理不过来
  - ▶通信子网中出现拥塞
- □ 处理拥塞的具体方法
  - >Window size
  - >Congestion window
- □ CWND通过慢起动方法尝试而来
- □ 通过阈值调节CWND尝试的精度

### 思考题

- TCP拥塞控制的原则是什么?
- □ 引起TCP拥塞的两种因素是什么?
- □ TCP怎么进行拥塞控制?
- □ 拥塞窗口怎么获得?
- □ 阈值有什么作用?
- □ 多次慢启动尝试, CWND是否会达到一个不变的常数?

1001011101111000001

001101100011111010100

20100110100010ZO

# 谢姚看

TITOTOOTOOOTITOOOT

1011110001110

### 致谢

本课程课件中的部分素材来自于: (1)清华大学出版社出 版的翻译教材《计算机网络》(原著作者: Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall); (2) 思科网络技术学院教程; (3) 网络 上搜到的其他资料。在此,对清华大学出版社、思科网络技术学 院、人民邮电出版社、以及其它提供本课程引用资料的个人表示 衷心的感谢!

对于本课程引用的素材,仅用于课程学习,如有任何问题,请与我们联系!